Termodinâmica

Aula 16 — Princípios de extremização e estabilidade do estado de equilíbrio

Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)


Semestre 2025.1

Extremização de potenciais termodinâmicos

- A termodinâmica permite:
 - Indicar se processo de modificação é espontâneo ou não, e quantificar essa espontaneidade;
 - Excluir processos baseados na violação das leis;
 - ► Indentificar, por possível caminho reversível, alterações do estado de equilíbrio inicial para um final.
- A espontaneidade de um processo é verificada de acordo com os princípios de extremum da termodinâmica. Neles se observa que os potenciais termodinâmicos são extremizados (vão a um máximo ou a um mínimo) no equilíbrio;
- Essa extremização indica se certa transformação é espontânea ou não, pela verificação do aumento ou diminuição dessas funções em diferentes situações (tipos de sistemas);
- Os princípios de extremização não são encontrados unicamente na termodinâmica, sendo enunciados na forma de princípios de ação mínima, onde a ação é definida para cada caso. Tais princípios norteiam a mecânica clássica, a óptica e a mecânica quântica.

Entropia máxima

► Em um sistema isolado com energia constante e volume constante, a entropia tende a um máximo. Como não há entropia de troca, apenas a entropia devido a processos irreversíveis no sistema compõe a entropia total do sistema isolado. Assim:




$$dS = d_i S > 0$$

Onde a igualdade está associada ao equilíbrio, e a desigualdade a um processo espontâneo. Portanto, a função entropia S(U,V) tende a um máximo:

$$[dS]_{U,V} \geq 0$$

Energia interna mínima

Para sistemas fechados onde a entropia é mantida constante (a partir de uma entropia de troca entre sistema e vizinhança), e o volume é também constante, temos que:



$$d_i S \geq 0$$
, $d_e S = \delta q / T$

► Como d $S = d_i S + d_e S$ podemos isolar a entropia de troca: $d_e S = dS - d_i S$. Portanto, usando a equação fundamental:

$$dU = \delta q + \delta w = T d_e S - p dV = T dS - T d_i S - p dV$$

▶ Se o volume e a entropia são constantes:

$$dU = -Td_iS \leq 0$$


▶ Temos qua o princípio de extremização para U(S, V) é:

$$[dU]_{S,V} \leq 0$$

Energia de Helmholtz mínima

► Em sistemas fechados onde o volume e a temperatura (ao invés da entropia) são mantidos constantes, podemos usar a forma integral de A para deduzir:

$$A = U - TS \Rightarrow dA = dU - TdS - SdT$$



- ▶ Pode-se manter T constante através de um banho térmico (termostato): a vizinhança, com temperatura T e massa muito maior que a do sistema, interage com ele sem ter a temperatura perturbada;
- ▶ Usando a primeira lei, $dU = \delta q p dV$:

$$dA = \delta q - p dV - T dS - S dT$$

Energia de Helmholtz mínima

ightharpoonup Como d $S = d_i S + d_e S$, e $\delta q = T d_e S$:

$$dA = \delta q - p dV - T d_i S - I d_e S - S dT$$


 $dA = -p dV - T d_i S - S dT$

Assumindo que T e V constantes, A(T, V) tende a um mínimo:

$$[dA]_{T,V} = -Td_iS \le 0$$

Energia de Gibbs mínima

- Já em sistemas fechados onde a temperatura e a pressão (ao invés do volume, desta vez controlada por uma vizinhança muito grande com pressão p, um barostato) são mantidos constantes;
- Aqui sistema e vizinhança podem trocar trabalho, logo a parede que os separa deve ser flexível;



Energia de Gibbs mínima

▶ Usando as expressões para *G* e *H*:

$$G = H - TS = U + pV - TS$$

$$dG = dU + pdV + Vdp - TdS - SdT$$

$$dG = \delta q - pdV + pdV + Vdp - Td_iS - Id_eS - SdT$$


$$dG = Vdp - Td_iS - SdT$$

Como p e T são constantes, G(p, T) segue obedece a seguinte extremização:

$$[dG]_{p,T} = -Td_iS \leq 0$$

Entalpia mínima

Caso estudemos sistemas fechados onde a entropia e a pressão são constantes (mais uma vez, a entropia é mantida pela troca de calor entre sistema e vizinhança), podemos deduzir que H(S, p) tende também a um mínimo:



$$H = U + pV \Rightarrow dH = dU + pdV + Vdp$$

$$dH = \delta q - pdV + pdV + Vdp$$

$$dH = Td_eS + Vdp = T(dS - d_iS) + Vdp$$

$$dH = TdS - Td_iS + Vdp$$

$$[dH]_{S,V} = -Td_iS \le 0$$

Resumo

- Vimos princípios de extremum para sistemas isolados e fechados sob diferentes regimes de troca de energia. Para sistemas abertos, barreiras permeáveis entre sistema e vizinhança e expressões envolvendo o potencial químico são necessárias;
- Em resumo, quando um processo viola essas tendências ele não é espontâneo, devendo-se usar energia para realizá-lo.

Extremos
$d S \geq 0$
$\mathrm{d}U \leq 0$
$d A \leq 0$
$d G \leq 0$
$dH \leq 0$

Equilíbrio e estabilidade

- A análise do estado de equilíbrio, mesmo confinada a processos quase estáticos, fornecem uma visão única da espontaneidade de processos onde a troca de energia e massa ocorrem;
- Vimos que a segunda lei permite definir funções extremizadas que diminuem em processos espontâneos. Ela também pode nos ajudar também a prever a direção desse fluxo de matéria e energia em processos reversíveis;
- Considere a formulação da entropia, segundo a qual a equação fundamental pode ser escrita como:

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{pdV}{T} - \frac{\mu dN}{T}$$

Imaginemos um sistema A separado da vizinhança B por uma barreira adiabática, rígida e impermeável. Como as variáveis S, U, V e N são extensivas:

$$dS = \frac{dU_A}{T_A} + \frac{dU_B}{T_B} + \frac{p_A dV_A}{T_A} + \frac{p_B dV_B}{T_B} - \frac{\mu_A dN_A}{T_A} - \frac{\mu_B dN_B}{T_B}$$

Assumindo que as variações em *U*, *V* e *N* se devem à transferência de matéria e energia entre A e B apenas, caso permitamos que eles interajam (modificamos a barreira que os separa):

$$U_{ ext{total}} = U_{ ext{A}} + U_{ ext{B}} = ext{cte.} \Rightarrow \delta U_{ ext{A}} = -\delta U_{ ext{B}} = \delta U$$
 $V_{ ext{total}} = V_{ ext{A}} + V_{ ext{B}} = ext{cte.} \Rightarrow \delta V_{ ext{A}} = -\delta V_{ ext{B}} = \delta V$
 $N_{ ext{total}} = N_{ ext{A}} + N_{ ext{B}} = ext{cte.} \Rightarrow \delta N_{ ext{A}} = -\delta N_{ ext{B}} = \delta N$

ightharpoonup Onde o símbolo δ está sendo usado para se referir a uma flutuação no sistema a partir do seu estado de equilíbrio (não a diferencial inexata, como antes).

Como resultado temos:

$$dS = \left(\frac{1}{T_{A}} - \frac{1}{T_{B}}\right) \delta U + \left(\frac{p_{A}}{T_{A}} - \frac{p_{B}}{T_{B}}\right) \delta V - \left(\frac{\mu_{A}}{T_{A}} - \frac{\mu_{B}}{T_{B}}\right) \delta N$$

- ▶ Já aplicamos a 1a. lei, pois sistema + vizinhança é um sistema compósito isolado. Para aplicar a 2a. lei estabelecemos que dS > 0 refere-se a um processo espontâneo, e que dS = 0 ocorre no estado de equilíbrio;
- Existem três tipos de equilíbrio implicados ao redor dessa flutuação (troca de massa/energia): térmico, mecânico e composicional. Vamos analizar cada caso, mas antes...

...dado que estamos estudando flutuações ao redor do estado de equilíbrio, para o qual a entropia deve ser a máxima com relação a alguma variável termodinâmica¹, podemos expandir numa série de Taylor S ao redor do S_{eq}:

$$\Delta S = S - S_{eq} = \delta S + \delta^2 S / 2 + \dots$$

O primeiro termo depende de flutuações de primeira ordem nas variáveis U, N e V, e é uma soma de forças $(X_i = \partial S/\partial Y_i)$ no equilíbrio) multiplicadas pelo deslocamento associado:

$$\delta S = \sum_{i} X_{i} dY_{i} = \sum_{i} \left(\frac{\partial S}{\partial Y_{i}} \right)_{eq} dY_{i}$$

$$\delta S = \sum_{\alpha \in \mathcal{S}} \left(\frac{\delta U_{\alpha}}{T_{\alpha}} + \frac{p_{\alpha} dV_{\alpha}}{T_{\alpha}} - \frac{\mu_{\alpha} dN_{\alpha}}{T_{\alpha}} \right)$$

Esse é o termo que descrevemos antes.

 $^{^{-1}}$ Não é o caso de U, pois a dependência entre U e S é monotônica, não côncava.

Como sabemos, pela análise que fizemos sobre a formulação da entropia, as derivadas parciais da entropia estão relacionadas às forcas:

$$\left(\frac{\partial S_{\alpha}}{\partial U_{\alpha}}\right)_{\text{eq}} = \frac{1}{T_{\alpha}}$$

$$\left(\frac{\partial S_{\alpha}}{\partial V_{\alpha}}\right)_{\text{eq}} = \frac{p_{\alpha}}{T_{\alpha}}$$

$$\left(\frac{\partial S_{\alpha}}{\partial N_{\alpha}}\right)_{\text{eq}} = -\frac{\mu_{\alpha}}{T_{\alpha}}$$

▶ Deste modo os termos multiplicados por δU , δV e δN são as diferenças entre as forças termodinâmicas do sistema e da vizinhança, uma força resultante associada ao deslocamento do equilíbrio.

▶ Já o segundo termo da expansão, $\delta^2 S/2$, está associado a derivadas de segunda ordem. Para simplificarmos a notação, definamos derivadas parciais no equilíbrio como:

$$S_{YY'}(\alpha) = \left(\frac{\partial^2 S_{\alpha}}{\partial Y_{\alpha} \partial Y_{\alpha}'}\right)_{eq} = \left[\frac{\partial}{\partial Y_{\alpha}} \left(\frac{\partial S}{\partial Y_{\alpha}'}\right)\right]_{eq}$$

▶ Tais termos são o gradiente da força termodinâmica com relação a um segundo deslocamento. Considerando todos os termos, com X = U, V ou N, e Y = Y' ou $Y \neq Y'$:

$$\frac{\delta^2 S}{2} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha = A, B} \sum_{Y, Y'} S_{YY'}(\alpha) \delta Y_{\alpha} \delta Y'_{\alpha}$$

Se estudarmos este termo em relação a uma variável Y apenas, assumindo as outras constantes, o único termo que não é nulo é o relativo a derivada segunda de Y. Assim:

$$\frac{\delta^2 S}{2} = \frac{1}{2} \sum_{\text{Syy}} (\alpha) (\delta Y_{\alpha})^2 = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial Y_{\text{A}}} \left(\frac{\partial S_{\text{A}}}{\partial Y_{\text{A}}} \right) + \frac{\partial}{\partial Y_{\text{B}}} \left(\frac{\partial S_{\text{B}}}{\partial Y_{\text{B}}} \right) \right] (\delta Y)^2$$

- Esse termo é muito importante porque para que o estado de equílíbrio seja estável, e flutuações fora dele resultem numa força restauradora para o mesmo, e a entropia seja um máximo:
- ▶ Em resumo, $\Delta S = \delta S + \delta^2 S/2$ para uma variável Y, mantendo as outras constantes, e sendo a força termodinâmica $X_\alpha = F_\alpha = (\partial S_\alpha/\partial Y_\alpha)$ (daqui por diante vamos omitir o subscrito "eq" para simplificar a notação), temos a seguinte expansão de Taylor:

$$\Delta S = (F_{\mathsf{A}} - F_{\mathsf{B}}) \, \delta Y + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial F_{\mathsf{A}}}{\partial Y_{\mathsf{A}}} \right) + \left(\frac{\partial F_{\mathsf{B}}}{\partial Y_{\mathsf{B}}} \right) \right] (\delta Y)^{2}$$

Ou ainda:

$$\Delta S = \delta X \delta Y + \frac{1}{2} \delta \left(\frac{\partial X}{\partial Y} \right) (\delta Y)^2$$

- Para que a entropia tenda a um máximo, no equilíbrio a diferença na derivada primeira deve ser nula ($\delta S=0$ garante que o equilíbrio é um extremo) e a soma com as derivadas segundas deve ser negativa ($\delta^2 S<0$ garante que seja um máximo). Isso resulta em certas restrições para o fluxo espontâneo de energia e matéria (dS>0 nesses casos), bem como para em funções resposta, o que veremos em breve.
- ightharpoonup É interessante notar que para determinar δS e $\delta^2 S$ podemos definir um operador variacional δ , tal que:

$$\delta = \delta U \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right) + \delta V \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right) + \delta N \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)$$

lsso torna os cálculos a seguir, sobretudo com múltiplas substâncias, mais fácil. Neste caso δS , por exemplo, seria calculado considerando $\delta S_{\rm A} + \delta S_{\rm B}$, já que $S = S_{\rm A} + S_{\rm B}$.

Equilíbrio térmico

- Voltemos ao sistema A e vizinhança B, separados por uma parede adiabática, rígida e impermeável. Eles estão em um estado de equilíbrio inicialmente, mas se removermos a restrição adiabática (e tornarmos a barreira isotérmica), calor poderá ser trocado entre as partes, e embora V_{α} e N_{α} continuem constantes ($\delta V = 0$ e $\delta N = 0$), a energia interna dos mesmos variará ($\delta U \neq 0$) até um novo estado de equilíbrio;
- Nosso objetivo é verificar as condições para que tal aconteça. Inicialmente vejamos a variação da entropia devido à flutuação da energia interna:

$$\Delta S = \left[\left(\frac{\partial S_{\text{A}}}{\partial U_{\text{A}}} \right) - \left(\frac{\partial S_{\text{B}}}{\partial U_{\text{B}}} \right) \right] \delta U + \frac{\left(\delta U \right)^2}{2} \left[\frac{\partial}{\partial U_{\text{A}}} \left(\frac{\partial S_{\text{A}}}{\partial U_{\text{A}}} \right) - \frac{\partial}{\partial U_{\text{B}}} \left(\frac{\partial S_{\text{B}}}{\partial U_{\text{B}}} \right) \right]$$

Ou, se substituirmos as forças termodinâmicas correspondentes:

$$\Delta S = \left(\frac{1}{T_{\mathsf{A}}} - \frac{1}{T_{\mathsf{B}}}\right) \delta U + \frac{(\delta U)^2}{2} \left[\frac{\partial}{\partial U_{\mathsf{A}}} \left(\frac{1}{T_{\mathsf{A}}}\right) - \frac{\partial}{\partial U_{\mathsf{B}}} \left(\frac{1}{T_{\mathsf{B}}}\right)\right]$$

Analizando δS primeiramente, para que a entropia no equilíbrio seja máxima, ele deve ser nulo. Ou seja:

$$\frac{1}{T_{\mathsf{A}}} = \frac{1}{T_{\mathsf{B}}} \Rightarrow T_{\mathsf{A}} = T_{\mathsf{B}}$$

- Essa é a condição para que haja equilíbrio térmico entre A e B;
- Quando as temperaturas são distintas, podemos ainda inferir qual processo é espontâneo: qual ocorre para estabelecer o equilíbrio;
 - Como a parede é rígida, $\delta w=0$, logo $\delta U=\delta q_V=\delta q$. Então temos que:

$$\delta S = \left(\frac{1}{T_{\mathsf{A}}} - \frac{1}{T_{\mathsf{B}}}\right) \delta q$$

- Daqui concluimos que se $T_A > T_B$, $1/T_A 1/T_B < 0$, e como consequência, para que $\delta S > 0$, deve-se ter $\delta q < 0$. Ou seja, o calor sai do corpo mais quente (neste caso A) para o mais frio (B). O contrário, por outro lado, não ocorre espontaneamente;
- Note que podemos deduzir a lei zero a partir disso.

Equilíbrio térmico: estabilidade

► A estabilidade do equilíbrio térmico é garantida quando:

$$\frac{\delta^2 S}{2} = \frac{(\delta U)^2}{2} \left[\frac{\partial}{\partial U_{\mathsf{A}}} \left(\frac{1}{T_{\mathsf{A}}} \right) - \frac{\partial}{\partial U_{\mathsf{B}}} \left(\frac{1}{T_{\mathsf{B}}} \right) \right] < 0$$

▶ Derivando 1/T com relação a U, e dado que $dU = C_V dT$, $dT/dU = 1/C_V$:

$$\frac{\partial}{\partial U_{\alpha}} \left(\frac{1}{T_{\alpha}} \right) = -\frac{1}{T_{\alpha}^{2}} \left(\frac{\partial T_{\alpha}}{\partial U_{\alpha}} \right) = -\frac{1}{T_{\alpha}^{2} C_{V,\alpha}}$$

Como as derivadas são feitas no ponto de equilíbrio, onde $T_A = T_B = T$, e como $\delta U = \delta U_A = C_{V,A}(\delta T_A)$, podemos concluir que, como $(\delta T_A)^2 = (\delta T)^2$:

$$\frac{\delta^2 S}{2} = -\frac{(C_{V,A} \delta T)^2}{2T^2} \left(\frac{1}{C_{V,A}} + \frac{1}{C_{V,B}} \right) = -\frac{C_{V,A} (\delta T)^2}{2T^2} \left(1 + \frac{C_{V,A}}{C_{V,B}} \right)$$

Assumindo que a vizinhança (B) é muito maior que o sistema (A), sua capacidade calorífica também é muito maior, e portanto:

$$\frac{\delta^2 S}{2} = -\frac{C_{V,A}(\delta T)^2}{2T^2}$$

Para que a entropia seja um máximo, e $\delta^2 S < 0$, a própria capacidade calorífica do sistema deve ser positiva:

$$C_{V} > 0$$

- Essa é a condição exigida para a estabilidade do equilíbrio térmico, compatível com a 1a. e 2a. lei, um fruto desses mesmos enunciados.
- ▶ É natural pensar que ao fornecer calor a um sistema sua temperatura aumenta (*C* positivo). Esse raciocínio vem diretamente da segunda lei da termodinâmica, e da estabilidade do equilíbrio térmico.

Equilíbrio mecânico

De maneira similar ao realizado anteriormente, imagine que ao invés de trocar a parede adiabática por uma diatérmica troquemos a rigidez por flexibilidade. Agora energia na forma de trabalho pode ser trocada, e a flutuação na entropia é tal que:

$$\Delta S = \left(\frac{p_{\mathsf{A}}}{T_{\mathsf{A}}} - \frac{p_{\mathsf{B}}}{T_{\mathsf{B}}}\right) \delta V + \frac{(\delta V)^{2}}{2} \left[\frac{\partial}{\partial V_{\mathsf{A}}} \left(\frac{p_{\mathsf{A}}}{T_{\mathsf{A}}}\right) - \frac{\partial}{\partial V_{\mathsf{B}}} \left(\frac{p_{\mathsf{B}}}{T_{\mathsf{B}}}\right)\right]$$

 Do primeiro termo equivale a zero (garantindo que a entropia é extremizada) quando

$$\frac{p_{\mathsf{A}}}{T_{\mathsf{A}}} = \frac{p_{\mathsf{B}}}{T_{\mathsf{B}}} \Rightarrow p_{\mathsf{A}} = p_{\mathsf{B}}$$

Onde aplicamos também o fato que $\delta T = 0$ ($T_A = T_B = T$).

Equilíbrio mecânico

- Portanto, para que hava um equilíbrio mecânico (isto é, com relação a expansão-compressão) a pressão do sistema e da vizinhança devem ser iguais.
- ▶ Quando $p_A \neq p_B$, então o volume variará de modo a compensar o sinal da diferença de forças. Se $p_A > p_B$, então $(p_A p_B)/T$ é positivo, e $\delta V > 0$. Ou seja, o sistema com maior pressão expande (aumenta seu volume), pois só assim sua pressão cai até equivaler a da vizinhança;

Equilíbrio mecânico: estabilidade

No tocante a estabilidade, lembremos que **a)** $T = T_A = T_B$ (pois $\delta T = 0$) e **b)** que a compressibilidade isotérmica é $\beta = -(1/V)(\partial V/\partial p)_T$:

$$\frac{\delta^2 S}{2} = -\frac{(\delta V)^2}{2T} \left(\frac{1}{\beta_{\mathsf{A}} V_{\mathsf{A}}} + \frac{1}{\beta_{\mathsf{B}} V_{\mathsf{B}}} \right)$$

Considerando o volume da vizinhança arbitrariamente grande, $\beta_A = \beta$ e $V_A = V$:

$$\frac{\delta^2 S}{2} = -\frac{(\delta V)^2}{2T\beta V}$$

Assim fica claro que, para que $\delta^2 S < 0$ (e o equilíbrio mecânico seja estável), a compressibilidade isotérmica deve ser positiva: $\beta > 0$. Isso só confirma que o V diminui quando p aumenta, sendo $(\partial V/\partial p)_T < 0$ e, devido ao sinal negativo na definição de β , esta função é necessariamente positiva.

• Uma das consequências de β ser positivo é, como mencionado em aulas anteriores, que C_p deve ser maior que C_V , pois:

$$C_p - C_V = \frac{\alpha^2 TV}{\beta} > 0$$

O que foi deduzido sem nenhuma menção a natureza microscópica dos constituintes.

Considerando que $C_V > 0$ (estabilidade térmica), fica claro também que:

$$C_p > 0$$

A relação entre estabilidade mecânica e β também é relevante no estudo das transições de fase (separação de fase ocorre quando $\beta < 0$).

Equilíbrio composicional

Vejamos a expansão de ΔS considerando δS e $\delta^2 S/2$ ne caso de flutuações em $N_{\alpha,a}$, sendo a um dos k componentes cuja quantidade flutua em A ou B, sendo $\delta N_{\mathrm{A},a} = -\delta N_{\mathrm{B},a} = \delta N_a$:

$$\delta S = -\sum_{a=1}^{k} \left(\frac{\mu_{\mathsf{A},a}}{T_{\mathsf{A}}} - \frac{\mu_{\mathsf{B},a}}{T_{\mathsf{B}}} \right) \delta N_{\mathsf{a}}$$

$$\frac{\delta^2 S}{2} = \sum_{\alpha = A, B} \left[\sum_{a=1}^{k} \sum_{b=1}^{k} \left(\frac{\partial^2 S_{\alpha}}{\partial N_{\alpha, a} \partial N_{\alpha, b}} \right) \delta N_{\alpha, a} \delta N_{\alpha, b} \right]$$

- Termos com flutuação cruzada (do tipo $\delta Y_{\alpha} \delta N_{\alpha,a}$ para $Y_{\alpha} = U_{\alpha}$ ou V_{α}), foram cancelados porque $\delta U_{\alpha} = \delta V_{\alpha} = 0$.
- A condição de equilíbrio exige que $\delta S = 0$, como $\delta N_a \neq 0$, temos que, para todas as substâncias a:

$$\frac{\mu_{A,a}}{T_A} = \frac{\mu_{B,a}}{T_B} \qquad \text{(para todo a)}$$

▶ Já que $\delta T = 0$, e $T_A = T_B$:

$$\mu_{A,a} = \mu_{B,a}$$
 (para todo a)

- ► Essa é a condição de equilíbrio composicional (seja em processos físicos ou químicos) entre sistema e vizinhança: o potencial químico de uma substância a em A deve ser igual ao potencial químico da substância a em B;
- Se escolhermos uma substância específica a=1, por exemplo, mantendo todas as outras constantes (de modo que $\delta N_b=0$ para todo $b\neq a=1$), e realizarmos um deslocamento desse equilíbrio tal que, por exemplo, $\mu_{A,1}>\mu_{B,1}$. Assim temos que $-(\mu_{A,1}-\mu_{B,1})<0$, e para que $\delta S>0$, δN_1 também dever ser negativo: o sistema A perde matéria para o B;
- Ou seja, a matéria flui da região com maior potencial químico para a região com menor potencial químico. Essa é a razão do nome "potencial" para μ;
- Dado que o potencial químico é proporcional às concentrações de a, é possível inferir que a matéria flui da região com maior concentração para aquela com menor concentração.

Equilíbrio composicional: estabilidade

Finalmente, analizemos a estabilidade do potencial químico, regida pela equação abaixo:

$$\frac{\delta^2 S}{2} = \sum_{\alpha = A, B} \left[\sum_{a=1}^k \sum_{b=1}^k \left(\frac{\partial^2 S_{\alpha}}{\partial N_{\alpha, a} \partial N_{\alpha, b}} \right) \delta N_{\alpha, a} \delta N_{\alpha, b} \right]$$

▶ Para duas substâncias 1 e 2, por exemplo, essa expressão seria:

$$\begin{array}{lcl} \frac{\delta^2 S}{2} & = & \displaystyle\sum_{\alpha=A,B} \left(\frac{\partial^2 S_{\alpha}}{\partial N_{\alpha,1}^2} \right) \left(\delta N_{\alpha,1} \right)^2 + \left(\frac{\partial^2 S_{\alpha}}{\partial N_{\alpha,1} \partial N_{\alpha,2}} \right) \delta N_{\alpha,1} \delta N_{\alpha,2} \\ & + & \displaystyle\left(\frac{\partial^2 S_{\alpha}}{\partial N_{\alpha,2} \partial N_{\alpha,1}} \right) \delta N_{\alpha,2} \delta N_{\alpha,1} + \left(\frac{\partial^2 S_{\alpha}}{\partial N_{\alpha,2}^2} \right) \left(\delta N_{\alpha,2} \right)^2 \end{array}$$

▶ Se explicitarmos as partes A e B (retirando um dos somatórios) na equação mais geral (k componentes), e simplificando a notação do somatório restante:

$$\frac{\delta^2 S}{2} = \sum_{a,b} \left[\left(\frac{\partial^2 S_A}{\partial N_{A,a} \partial N_{A,b}} \right) \delta N_{A,a} \delta N_{A,b} + \left(\frac{\partial^2 S_B}{\partial N_{B,a} \partial N_{B,b}} \right) \delta N_{B,a} \delta N_{B,b} \right]$$

Em outras palavras:

$$\frac{\delta^{2}S}{2} = \sum_{b} \left[\frac{\partial}{\partial N_{A,a}} \left(\frac{\partial S_{A}}{\partial N_{A,b}} \right) \delta N_{A,a} \delta N_{A,b} + \frac{\partial}{\partial N_{B,a}} \left(\frac{\partial S_{B}}{\partial N_{B,b}} \right) \delta N_{B,a} \delta N_{B,b} \right]$$

Substituindo as forças termodinâmicas:
$$\frac{\delta^2 S}{2} = -\sum \left[\frac{\partial}{\partial N_{\text{A},a}} \left(\frac{\mu_{\text{A},b}}{T} \right) \delta N_{\text{A},a} \delta N_{\text{A},b} + \frac{\partial}{\partial N_{\text{B},a}} \left(\frac{\mu_{\text{B},b}}{T} \right) \delta N_{\text{B},a} \delta N_{\text{B},b} \right]$$

 $\frac{\delta^2 S}{2} = -\sum_{A,b} \left[\frac{\partial}{\partial N_{\mathsf{A},a}} \left(\frac{\mu_{\mathsf{A},b}}{T} \right) \delta N_{\mathsf{A},a} \delta N_{\mathsf{A},b} + \frac{\partial}{\partial N_{\mathsf{B},a}} \left(\frac{\mu_{\mathsf{B},b}}{T} \right) \delta N_{\mathsf{B},a} \delta N_{\mathsf{B},b} \right]$

 $\delta N_{A,b} = -\delta N_{B,b}$, portanto:

• Ou simplesmente, dado que $\delta N_{A,a} = -\delta N_{B,a}$ e

$$\delta N_{\mathsf{A},\mathsf{a}} \delta N_{\mathsf{A},\mathsf{b}} = \delta N_{\mathsf{B},\mathsf{a}} \delta N_{\mathsf{B},\mathsf{b}} = \delta N_{\mathsf{a}} \delta N_{\mathsf{b}}$$

Podemos escrever:

$$rac{\delta^2 \mathcal{S}}{2} = -rac{1}{\mathcal{T}} \sum_{a,b} \left[\left(rac{\partial \mu_{\mathsf{A},b}}{\partial \mathcal{N}_{\mathsf{A},a}}
ight) + \left(rac{\partial \mu_{\mathsf{B},b}}{\partial \mathcal{N}_{\mathsf{B},a}}
ight)
ight] \delta \mathcal{N}_a \delta \mathcal{N}_b$$

O potencial químico e proporcional ao logaritmo de N, $\partial \mu/\partial N$ é proporcional a 1/N. Portanto B é muito maior que A, a primeira derivada será muito maior que a segunda, assim: $\left(\frac{\partial \mu_{A,b}}{\partial N_{A,a}}\right) >> \left(\frac{\partial \mu_{B,b}}{\partial N_{B,a}}\right)$

$$\frac{\delta^2 S}{2} = -\frac{1}{T} \sum_{a,b} \left(\frac{\partial \mu_{A,b}}{\partial N_{A,a}} \right) \delta N_a \delta N_b$$

Se abordarmos o caso mais simples, onde há apenas uma substância 1 no sistema A, com potencial químico μ_1 :

Conclui-se que é necessário que $\partial \mu_1/\partial N_1 > 0$ para que $\delta^2 S/2 < 0$, e o equilíbrio com relação a troca de matéria seja também estável. O potencial químico é uma função crescente de N;

O estudo de misturas de líquidos que formam misturas homogêneas (1 fase) ou heterogêneas (2 fases) se vale da estabilidade do equilíbrio composicional


Considerações sobre o rigor das demonstrações

- Uma dedução mais rigorosa (que não assume liberação de restrições de uma variável extensiva por vez, ou que o sistema é muito menor que a vizinhança) pode ser consultada no Luscombe. Vale a pena a discussão sobre matrizes positivas definidas e como a estabilidade do sistema frente a diferentes tipos de equilíbrio está condicionada à restrições matemáticas às funções resposta;
- Nesse caso é relevante usar:
 - $ightharpoonup \delta$ como um operador variacional;
 - as condições para que uma matriz seja positiva definida;
 - o formalismo dos jacobianos.

Resumo

Informações	Equilíbrio	Equilíbrio	Equilíbrio
	Térmico	mecânico	composicional
	$(\delta U \neq 0)$	$(\delta V \neq 0)$	$(\delta N \neq 0)$
Condição de eq. $(\delta S = 0)$	$T_{A} = T_{B}$	$p_{A} = p_{B}$	$\mu_{A} = \mu_{B}$
Direção de eq. $(\delta S > 0)$	$T_{A} > T_{B}$	$p_{A} > p_{B}$	$\mu_{A} > \mu_{B}$
	$\Rightarrow \delta q < 0$	$\Rightarrow \delta V > 0$	$\Rightarrow \delta N < 0$
Estabilidade ($\delta^2 S < 0$)	$C_V > 0$	$\beta > 0$	$\frac{\partial \mu}{\partial N} > 0$

Extra



Referências adicionais

- C. McMullen, A Guide to Thermal Physics: from the Fundamentals thru Callen-Level Equilibrium Thermodynamics, Createspace Independent Publishing Platform, 2010;
- N.W. Tschoegl Fundamentals of Equilibrium and Steady-State Thermodynamics - Elsevier Science (2000).