## Y ENTROPIA DE ALGUNS PROCESSOS

$$1=\iota \in I: dv = Sq + Sw$$
  $2=\iota \in I: dS \geq Sq$ 

· ISOTÉRMICO REVERSÍVEL (T-ote)

$$dS = \frac{sqrev}{T} = \frac{pdv}{V} \Rightarrow \frac{nRdV}{V} \Rightarrow \Delta S(i \rightarrow f) = \int_{i}^{f} dS = \int_{i}^{f} \frac{nRdV}{V}$$

PV=nRT=> P=nR

$$\Delta S(i \rightarrow f) = nR ln \left( \frac{V_F}{V_i} \right)$$
NOTE QUE  $V^{\uparrow} \Rightarrow \Delta S^{\uparrow}$ 

$$Cv = \frac{Sav}{dT} \Rightarrow \frac{Sav}{dT} = \frac{CvdT}{T} \Rightarrow \frac{Sav}{dT} = \frac{CvdT}{T}$$

$$\Delta S(i \rightarrow F) = \int dS = \int \frac{Cv(T)dT}{T} \Rightarrow \Delta S(i \rightarrow F) = \int \frac{Cv(T)dT}{T}$$

FORMA

NO CASO PARTICULAR DE UN GÁS (DEAD, OU AT PEOLENO, CV(T) = C,

$$\Delta S(i \rightarrow F) = C_V \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} C_V \ln \left( \frac{T_F}{T_i} \right)$$
NOTE QUE:
$$T \uparrow \Rightarrow \Delta S \uparrow$$

· ISOBÁRICO REVERSÍVEL (p=ote)

$$C_{p} = \frac{Sq_{1}}{dt} \Rightarrow Sq_{1} = C_{p}dT \Rightarrow dS = \frac{Sq_{1}}{t} = C_{1}dT$$

$$\Delta S(i \rightarrow p) = \int C_{1}(T)dT$$

$$T_{1} = \int C_{1}(T)dT$$

$$\Delta S(i \rightarrow p) = C_{p} \ln \left(\frac{T_{p}}{T_{1}}\right)$$
FORMA GERMA
$$CAS IDEAL, OU T_{1} \approx T_{p}$$

$$dS(\alpha \rightarrow \beta) = \frac{Sqp(\alpha \rightarrow \beta)}{T} = \frac{dH(\alpha \rightarrow \beta)}{T}$$

TEMPERATURA DE EQUILIBRIO DE FACE

$$\Delta S(\alpha \rightarrow \beta) = \frac{\Delta H(\alpha \rightarrow \beta)}{T^*}$$

## \* ENTROPIA EM GASES IDEALS

DEPENDÊNCIA COM TEV! 
$$\int$$

$$dS = \frac{\delta_{q \, rev}}{d} - \frac{dU + p \, dV}{dV} = \frac{C_v \, dT + p \, dV}{dV}$$

$$\Delta S(1-p) - S(T_p, V_p) - S(T_i, V_i) = \int \frac{C_v \, (T) \, dT}{V} + \int \frac{n_R}{V} \, dV$$

$$\Delta S(1-p) = C_v \, \Delta n \left(\frac{T_p}{T_i}\right) + n_R \, J_n \left(\frac{V_p}{V_i}\right) \qquad CAS \, (DEAL)$$

$$CAS \, (DEAL)$$

$$CV \, \Delta T_i \, \Delta V \, PEQUENED$$

FORMA INTEGRAL DEFINIDA

FORMA INTÉGRAL INDEFINIDA (IEF NAU ESTÉCIFICATOS)

## -> DEPENDÊNCIA COM PET

DEPENDÊNCIA É COM VET, MAS COM GASES IDEALS FICA FACIL ORTER RELAGOES COM DUTRAS VARIAVEIS. PARA UM CASO MAIS GERAL O ANTERIOR (VIT) & RECOMENDADO.

MAS 8(pV): pdV+ Vdp=nRdT

LOGO pdv= nRdt - Vdp. ASSIM:

$$dS = n\overline{C}vdT + nRdT - VAP = (\overline{C}v + R)ndT - VdP$$

$$T = \overline{C}P = CP/N$$

$$VdP = \overline{C}P = RdP$$

$$V = RRT$$

$$V = RR$$

FORMA INTEGRAL DEFINIDA, GAS IDEM OU AT, AP PEONENOS

FORMA INTEGRAL INDEFINIDA

## - DEPENDENCIA CON DE V:

TODITES :

$$pV = nRT \rightarrow ln(pV) = ln(nR) + lnT$$

$$lnT = ln(pV) - ln(nR)$$

SUBSTITUINDO:

NOTE QUE PROCESSOS AMARATICOS SAN ISENTRÓPICOS (S=de, AS=0)



