
Permisos en Windows - NTFS



- Los permisos se aplican sobre los archivos o las carpetas del sistema de archivos NTFS.
- Cada objeto tiene asociado una ACL (lista de control de acceso). Una ACL es una lista en la que se permiten o deniegan accesos a usuarios y grupos particulares.
- Habrá una entrada en la lista por cada usuario y/o grupo (ACE).



ACLs – tipos de permisos básicos

- Los permisos se estructuran en un conjunto de permisos básicos:
 - Control total: pueden realizar cualquier acción.
 - Modificar: son todos, salvo eliminar archivos y subcarpetas (ojo, eliminar el objeto si se puede), cambiar permisos y tomar posesión.
 - Leer y ejecutar: ver nombre de archivos y carpetas, datos de los archivos, atributos y permisos y ejecutar.
 - Mostrar el contenido de la carpeta: es el anterior, aplicado a carpetas.
 - Leer: ver nombre de archivos y carpetas, ver contenido de archivos, consultar atributos y permisos.
 - **Escribir**: Crear archivos y subdirectorios, añadir datos a los archivos, modificar atributos.
 - Permisos especiales: subconjunto de los anteriores.

ACLs – Reglas (I)

- 'Si un usuario o grupo no aparece en una ACL, entonces no tiene ningún permiso.
- Las ACLs se heredan por defecto. Un subdirectorio hereda las ACLs de su carpeta padre, aunque esa herencia se puede romper (ya lo veremos).
- Los permisos efectivos de un usuario son los de la suma de todas las entradas de ACLs en las que participe, sea por estar el usuario o los grupos en los que está incluido.
 - Ej: Usuario Juan pertenece a grupo Empleados. El grupo Empleados puede leer en una carpeta, pero usuario Juan puede escribir. Entonces Juan puede leer y escribir.

ACLs – Reglas (II)


- Las entradas de tipo denegar tienen más peso que las permitir. Si a un usuario se le deniega un acceso explícitamente en una ACL o al formar parte de un grupo → no tendrá ese acceso, aunque otra ACL lo posibilite.
 - Ej: Juan tiene acceso de Lectura en una ACL y pertenece al grupo Empleados. Una ACL deniega al grupo Empleados la lectura. Entonces Juan <u>no podrá leer</u> el objeto.
- La entrada CREATOR OWNER permite establecer los permisos de los usuarios que creen un objeto en una carpeta.

Acceso a ACLs

Para ver y modificar las ACLs de un objeto, pinchamos con el botón derecho del ratón y seleccionamos **Propiedades**.



Seleccionaremos la pestaña Seguridad.




ACLs Seguridad y Compartir

- 'ACLs Seguridad: son las que estamos viendo, aplican en accesos desde el equipo en el que reside el objeto
- ACLs Compartir: cuando el acceso se produce a través de la red. En este caso, primero se revisan estas ACLs, y si se consigue acceso, se aplican las de seguridad.
- Las ACLs de compartir las veremos más adelante, cuando compartamos carpetas en una red.
- Es muy habitual establecer las ACLs de Compartir en *Control Total* y fijar los permisos en las ACLs de Seguridad. De este modo, solo gestionamos ACLs en un sitio.

Trabajando con ACLs (I)

CONTROL TOTAL

Partimos de una carpeta **Documentos** creada dentro de un volumen F: de datos. Esta carpeta hereda las ACLs de su carpeta padre, F:.




MODIFICAR, ESCRIBIR, LEER

CONTROL TOTAL


Trabajando con ACLs (II)

- Según la configuración por defecto anterior:
 - tengo un usuario **juanfernandez**, que únicamente pertenece al grupo **Usuarios**
 - ¿Podrá leer el contenido de la carpeta **Documentos**?
 - ¿Podrá crear un archivo dentro de la carpeta?
 - ¿Podrá modificar un archivo dentro de esa carpeta?




Trabajando con ACLs – Permisos efectivos


- En caso de duda, Windows 10 y Windows Server 2019 posibilitan la consulta de los permisos efectivos de un usuario o grupo.
- Desde la pestaña de **Seguridad** del objeto a consultar:



Pulsamos en **Opciones** avanzadas




En la pestaña Acceso efectivo, pulsamos en Seleccionar un usuario



Una vez seleccionado, pulsamos **Ver acceso efectivo**


Trabajando con ACLs – Añadir permiso

- Desde la pestaña de seguridad del objeto a administrar, pulsamos sobre el botón **Editar...**
- En la nueva ventana que se muestra, podemos añadir permisos a los usuarios/grupos existentes y añadir nuevos usuarios/grupos:
 - Si queremos dar más permisos a un usuario/grupo ya incluido, marcamos la casilla inferior adecuada.
 - Si queremos añadir un usuario/grupo, lo agregamos mediante botón **Agregar...**, y luego seleccionamos sus permisos.




Trabajando con ACLs – Eliminar permiso


- En la ventana anterior, podemos quitar permisos a los usuarios/grupos existentes o eliminar acceso a usuarios/grupos:
 - Si queremos quitar permisos a un usuario/grupo ya incluido, 'desmarcamos la casilla inferior adecuada.
 - Si queremos eliminar un usuario/grupo, lo quitamos mediante botón **Quitar.**



Trabajando con ACLs – Opciones avanzadas (I)

En algunas ocasiones necesitamos un mayor control, especificando los permisos especiales. Para ello, accederemos a **Opciones avanzadas**.






- Se mostrará una nueva ventana en la que podemos **agregar**, **quitar** o **editar** permisos, tanto básicos como especiales.
- Seleccionaremos el usuario/grupo y la acción que queremos realizar.

Trabajando con ACLs – Opciones avanzadas (II)

'Si estamos agregando una nueva entrada, debemos seleccionar el elemento.



Entidad de seguridad: Juan Fernández (DESKTOP-0JQ3H3K\juanfernandez)

Seleccionar una entidad de seguridad

Tipo: Permitir

Se aplica a: Esta carpeta, subcarpetas y archivos

Permisos básicos: Mostrar


Control total

• Si estamos editando, ya aparece la entidad seleccionada.

En **Tipo** indicaremos si la acción es de tipo Permitir o Denegar y los objetos (carpetas/archivos) a los que se aplica.


Trabajando con ACLs – Opciones avanzadas (III)

Por último, podemos alternar entre trabajar con permisos básicos o especiales (avanzados).



Trabajando con ACLs – Tomar posesión

- Cada archivo o directorio tiene un propietario, que por defecto es el que lo ha creado.
- Desde la ventana de **Opciones avanzadas** podemos ver el propietario.
- Podremos también modificar el propietario siempre que tengamos el permiso (**Tomar posesión**).




Herencia de ACLs

- La herencia permite que las ACLs de una carpeta se propaguen hacia sus subcarpetas y ficheros que contiene.
- En caso de que modifiquemos las ACLs de la entidad superior, el cambio se aplicará a los niveles inferiores, ya que heredan.
- Cuando creamos una carpeta/archivo, hereda los permisos de su superior.
- Esta herencia se puede romper en cualquier punto. Si hacemos eso, dejaremos de aplicar cambios en niveles superiores hacia niveles inferiores.
- En caso de estar activa la herencia, solo podemos dar permisos adicionales a los usuarios/grupos existentes o añadir nuevos usuarios/grupos.
- Si queremos restringir permisos heredados dos opciones:
 - Romper la herencia previamente.
 - Añadir reglas de denegación sin romper la herencia (es más complejo).

Herencia de ACLs


- La herencia se administra en la pantalla de **Opciones avanzadas** de la pestaña e seguridad.
- · Podemos ver si las entradas se están heredando o no en la columna Heredada de.



- En el caso superior, la herencia está habilitada. Las dos primeras entradas son permisos que se han agregado sobre los heredados.
- Esas dos primeras entradas las podremos eliminar. Las 4 siguientes no, ya que están heredadas. Para modificar esos permisos:
 - Romper herencia → Cuando hay permisos específicos sobre descendientes.
 - Modificarlos en el elemento del que heredan → No siempre se puede.

Herencia de ACLs – Habilitar/Deshabilitar

• Para modificarla se debe acceder a las **Opciones avanzadas** y seleccionar el botón de **Habilitar** o **Deshabilitar herencia**





¿Qué desea hacer con los permisos heredados actuales?


Está a punto de bloquear la herencia en este objeto, lo que significa que los permisos heredados de un objeto primario ya no se aplicarán a este objeto.

- → Convertir los permisos heredados en permisos explícitos en este objeto.
- → Quitar todos los permisos heredados de este objeto.

- Al deshabilitarla, el sistema nos dará a escoger entre:
 - Dejar todos los permisos existentes.
 - Dejar solo los no heredados


CREATOR OWNER

- El CREATOR OWNER es una variable que identifica al futuro creador de los objetos.
- Permite especificar los permisos que tendrá el creador de un objeto dentro de la carpeta a la que se aplica.




CREATOR OWNER – Ejemplo

- Supongamos la carpeta **F:\Documentos** con los permisos por defecto heredados:
 - Administradores: Control total
 - Usuarios autentificados: Modificar
- Si el usuario juanfernandez crea una carpeta o archivo dentro de Documentos, heredará los permisos. Tendrá, por tanto, permisos de Modificar (al ser miembro de Usuarios autentificados.



CREATOR OWNER – Ejemplo (II)


•Ahora añadimos en la ACL de la carpeta documentos al CREATOR OWNER denegándole un permiso especial.



El sistema ha sustituido en el objeto CREATOR OWNER por el nombre del creador.

permiso especial denegado para

usuario.



SECREATOR OWNER

SE Usuarios autentificados

admin (DESKTOP-) (D3H3K) admin)

Permisos de CREATOR OWNER

Mostrar el contenido de la carpeta

Modficar

Lectura y ejecución

Para cambiar los permisos, haga clic en Editar.

Editar...

Denegar

Permitir