Serveis web

Subtítulo

Instal·lació i configuració de servidors web

HTTP està estructurat en forma de servei client/servidor.

Programari pel client: NAVEGADORS







Programari pel servidor:



Aplicacions de servidor HTTP

Cada sistema operatiu porta una aplicació servidor pròpia


Hem de saber què és el que més ens convé:

- Buscar diferents opcions per internet.
 - Evaluar característiques
 - Evaluar cost
 - Evaluar eficiència

Una vegada analitzada la opció que més s'escau al que busquem...

Servidor escollit

És omnipresent a tots els SO!



Procés d'instal·lació

- 1. Buscar el programari del servei i descarregar-lo
- 2. Examinar el sistema i identificar programari o paquets relacionats
- Identificar els components del servei (executables, configuració i documentació)
- 4. Consultar i establir l'estat del servei i saber establir l'estat per defecte per cada runlevel.

Configuració per defecte

- Pot tenir fitxers de configuració buits, cal editar-los
- Cal saber on es troba:
 - Nom del servei → /etc/init.d/apache2
 - Fitxer de configuració → /etc/apache2/apache2.conf
 - Directori de configuracions de mòduls externs → /etc/apache2/mods-available i /etc/apache2/mods-enabled
 - Directori de treball del servidor → /etc/apache2
 - Directori de publicació del servidor → /var/www/html
 - Ubicació dels fitxers d'exemple, documentació i manuals

Configuració per les nostres necessitats

Pot ser molt fàcil o molt complicat de configurar!

Depèn de les nostres necessitats





Parts de la configuració

Es pot separar la configuració del servidor en 3 parts:

- Configuració global
- Configuració de la seu web principal
- Configuració de seus virtuals

Configuració global

- Les principals directives del servidor de configuració global del servei són:
 - ServerRoot: indica el directori de treball

ServerRoot "/etc/apache2"

- Include: indica el directori per defecte amb més fitxers de configuració

Include conf-enabled/*.conf

- Listen: indica les adreces IP i ports pels quals escolta el servidor

Listen *:80

- User i Group: permet definir usuari i grup amb el que s'executa el servidor

User apache Group apache

Configuració de la seu web principal

Descriu les opcions de funcionament de publicació de la seu web per defecte.

Les opcions que definim en aquesta part s'hereten per les seus web virtuals!!

Configuració de la seu web principal

S'hi descriuen les característiques següents:

- DocumentRoot: directori de publicació de la seu web principal
- Directory: es poden definir blocs d'opcions de configuració, afecten al directori i subdirectoris.

DocumentRoot "/var/www/html"

- DirectoryIndex: documents per mostrar quan a la URL no s'especifica
- htaccess: 2n mètode per configurar els directoris

AccessFileName .htaccess
<Files ~ "^\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
</Files>

DirectorvIndex index.html index.html.var

Configuració de la seu web principal

- mime: indica com s'identifiquen els tipus MIME

```
TypesConfig /etc/mime.types
DefaultType text/plain
<IfModule mod_mime_magic.c>
     MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>
```

- Logs: defineix el fitxer de registre de logs, nivell de logs i format de les entrades

```
ErrorLog logs/error_log
LogLevel warn
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
CustomLog logs/access_log combined
```

- cgi-bin: defineix el directori que conté els CGI i especifica les opcions de funcionament

```
ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"
<Directory "/var/www/cgi-bin">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
```

Configuració de la seu principal

 Server-status i server-info: activen i defineixen el funcionament del monitoratge integrat en el servidor web apache. Cal activar-ho per cada seu web!!

```
<Location /server-status>
    SetHandler server-status
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from www.ioc.cat portatil localhost
</Location>
<Location /server-info>
    SetHandler server-info
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from www.ioc.cat portatil localhost
</Location>
```

Depenent de la versió d'Apache poden estar deshabilitats!! → a2enmod

```
root@server:/etc/apache2# a2enmod info
Enabling module info.
To activate the new configuration, you need to run:
   systemctl restart apache2
root@server:/etc/apache2# a2enmod status
Module status already enabled
root@server:/etc/apache2#
```

Configuració de les seus virtuals

- Cal una entrada VirtualHost per cada web a servir!!
 - VirtualHost: descriu una seu web virtual indicant la IP i port associats. Es defineix el nom del servei i el directori de publicació per aquest servei

<VirtualHost www.ioc.cat:80>
 ServerAdmin webmaster@ioc.cat
 DocumentRoot /var/www/html
 ServerName www.ioc.cat
 ErrorLog logs/www.ioc.cat-error_log
 CustomLog logs/www.ioc.cat-access_log common
</VirtualHost>

Exemple de configuració bàsica

- 1. Indicar IP i ports que utilitzarem
- 2. Indicar el nom dels servei
- 3. Afegir el contingut al directori de publicació
- 4. Assegurar-se que la resolució de noms DNS identifica correctament el nom del servei amb alguna IP del servidor.

Listen *:80
ServerAdmin root@localhost
ServerName www.ioc.cat:80
UseCanonicalName Off
DocumentRoot "/var/www/html"

root@server:~# cat /etc/hosts
192.168.1.30 ioc www.ioc.cat
ping www.ioc.cat

Arrencada del servei

```
root@server:~# service apache2 start
root@server:~# service apache2 status
· apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-09-15 08:48:33 CEST; 6s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 3711 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3715 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 1138)
   Memory: 10.0M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           ├3715 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├3716 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─3717 /usr/sbin/apache2 -k start
de set. 15 08:48:32 server.ioc.cat systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
de set. 15 08:48:33 server.ioc.cat apachectl[3711]: AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for
de set. 15 08:48:33 server.ioc.cat apachectl[3711]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the se
de set. 15 08:48:33 server.ioc.cat systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
root@server:/etc/apache2#
```

Com comprovem el seu funcionament?

TELNET!

[user@host]# telnet www.ioc.cat 80

 Com que encara no hem creat un HTML de prova, ens mostrarà la pàgina d'Apache de fedora per defecte

 Crear un HTML ens serveix per verificar que el servidor accedeix al directori de publicació i que mostra la pàgina correctament.

Mòduls dinàmics

- Es poden afegir noves funcionalitats al servei a través de mòduls
- Cada nova funcionalitat pot requerir:
 - Programari addicional
 - Noves directives de configuració

- La configuració del servei per mitjà de mòduls permet:
 - Carregar peces de programari, mòduls encarregats de fer funcions específiques
 - Disposar de fitxers de configuració separats per cada mòdul. Això facilita l'organització estructurada de la configuració!

Mòduls dinàmics

- Es carreguen mitjançant un *Include* al fitxer de configuració principal
- Es poden dividir en dues categories:
 - Mòduls estàtics
 - Mòduls dinàmics

Mòduls estàtics

- Mòduls que apache té carregats i executant-se des de bon principi
- Si volem afegir més mòduls estàtics caldrà recompilar l'executable del servidor.

```
# Llistat dels mòduls compilats
root@server:~# apache2 -1
Compiled in modules:
   core.c
   mod_so.c
   mod_watchdog.c
   http_core.c
   mod_log_config.c
   mod_logio.c
   mod_version.c
   mod_unixd.c
root@server:~#
```

Mòduls dinàmics

També es poden anomenar Dinamyc Shared Objects

Es poden afegir des del fitxer de configuració global i des del directori

de configuracions específiques

```
# Llistat de mòduls carregats: estàtics i dinàmics
root@server:~# source /etc/apache2/envvars
root@server:/root# apache2 -M
Loaded Modules:
core_module (static)
 so module (static)
watchdog module (static)
http module (static)
log config module (static)
 logio module (static)
version module (static)
unixd module (static)
access compat module (shared)
 alias module (shared)
 auth basic module (shared)
authn core module (shared)
 authn file module (shared)
 authz core module (shared)
authz host module (shared)
authz user module (shared)
 autoindex module (shared)
deflate module (shared)
 dir module (shared)
```

Mòduls dinàmics

- Hem de ser capaços de:
 - Identificar la versió del servidor → apache2 -v
 - Identificar les opcions amb què s'ha compilat el servidor → apache2 -V
 - Llistar els mòduls estàtics
 - Llistar els mòduls dinàmics → explicació a continuació!
 - Llistar les directives actives → apache2 -L
 - Monitorar tot el servei usant el recurs server-status

Examinar els mòduls dinàmics

- Quan instal·lem el servei s'instal·len diversos mòduls al directori: /usr/lib/apache2/modules
- No tenen perquè estar carregats al servidor!
- LoadModule permet carregar mòduls dinàmics

LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so

Fitxers de configuració

- Per facilitar l'administració del servei, el fitxer de configuració es pot repartir en fitxers mes petits.
- Existeixen els directoris següents:
 - Apache2/conf-available
 - Apache2/conf-enabled
- Contenen els fitxers de configuració dels mòduls
- S'afegeixen al fitxer de configuració per Include!

Include generic snippets of statements
IncludeOptional conf-enabled/*.conf

Resum mòduls dinàmics

- No tots els mòduls instal·lats estan actius
 - Es troben a usr/lib/apache2/modules
- Es carreguen des del fitxer de configuració amb LoadModule
- També es poden carregar des de fitxers com conf-enabled
- La millor manera de saber els mòduls carregats es utilitzant server-stαtus