Modes d'accés al servidor

UF2 - Instal·lació i administració de serveis de transferència de fitxers

. Modes d'accés al servidor

El mecanisme més simple de verificar el funcionament d'un servidor FTP és:

- Usar un client FTP text i realitzar les comprovacions
- Tractar de simular un diàleg FTP amb Telnet (cal 1 telnet per control i 1 per trasnferència de dades).

Modes d'accés al servidor

Un administrador també ha de saber:

- Observar l'estat dels ports amb Nmap
- Observar l'estat del servei.
- Monitorar el trànsit FTP amb utilitats tipus ss, netstat i IPTraf.
- Monitorar el trànsit amb Wireshark.

Sessió FTP - client per defecte

```
Ordre
          ports
                   comanda/resposta
[root@portatil ~]# ftp localhost
   c49962 - s21
                 ... establiment de la connexió TCP...
   s21 - c4992 Connected to localhost (127.0.0.1).
   s21 - c4992 220 (vsFTPd 2.0.5)
Name (localhost): anonymous
   c4992 - s21
                 ... enviar el nom d'usuari al servidor...
                  USER anonymous <CRLF>
                  331 Please specify the password.
   s21 - c4992
Password:
   c49962 - s21
                  ... enviar la contrasenya al servidor...
                   PASS usuari@fpoberta.cat
   s21 - c4992
                   230 Login successful.
   s21 - c4992
                   Remote system type is UNIX.
   s21 - c4992
                   Using binary mode to transfer files.
```

Sessió FTP

```
ftp> cd pub
   c49962 - s21
                 ... canviar al directori pub...
                   CWD pub
   s21 - c4992
                   250 Directory successfully changed.
ftp> dir
   c49962 - s21
                    ... indicar el port dinàmic client ...
                    PORT 127,0,0,1,137,108 <CRLF>
                    200 Port command succesfull
   s21 - c49962
   c49962 - 521
                ... llistar el directori ...
                    LIST (CRLF)
   s20 - c35180
                    ... establiment connexió canal dades...
   c35180 - s20 ... connexió TCP client/servidor...
   s21 - c49962 150 Here comes the directory listing
   s20 - c35180
                total 2
                    -rw-r--r-- 1 0 0 110 May 31 12:15 llistat
                    -rw-r--r-- 1 0 0 362047 Feb 23 16:12 services
                    ... tancament de la connexió de dades...
   s21 - c4992
                    226 Directory send OK.
```

Sessió FTP

```
ftp> get carta.txt
    c49962 - s21
                     ... descarregar el fitxer carta.txt...
    c49962 - s21
                     ... demanar el mode passiu al server...
                     PASV
    s21 - c49962
                     227 Entering Passive Mode (127,0,0,1,142,120).
    c49962 - 521
                     RETR carta.txt
    s21 - c49962
                     150 Opening BINARY mode data connection
                     for carta.txt (110 bytes)
   c435181 - s36472 ... establiment connexió canal dades...
   s36472 - c435181 ... connexió TCP client/servidor...
                     ... transferència del contingut del fitxer...
                     ... tancament de la connexió de dades...
    s21 - c4992
                     226 File send OK
ftp> quit
    c49962 - s21
                    QUIT <CRLF>
   s21 - c49962
                     221 Goodbye.
```

Mode actiu i mode passiu

Per activar el mode actiu s'utilitza l'ordre PORT A, B, C, D, PH, PL.

El client indica el seu port de dades amb la seva adreça IP+port:

IP: A.B.C.D + port: 2 octets PL i PH

Per activar el mode passiu s'utilitza l'ordre PASV.

El servidor comunica el seu port de dades amb la seva IP+port

Calen dos Telnets per simular una trasferència FTP en mode passiu:

- Un pel port 21, realitzar el control de comunicació
 - (del client al servidor)
- L'altre per realitzar la transferència d'un port dinàmic del client a un port dinàmic del servidor.
 - (també client a servidor)

Session 1

```
[user@host ~]# telnet localhost 21
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 (vsFTPd 2.0.5)
USER pere
331 Please specify the password.
PASS pere
230 Login successful.
PWD
257 "/home/pere"
LIST
425 Use PORT or PASV first.
PORT 127,0,0,1,231,175
200 PORT command successful. Consider using PASV.
LIST
150 Here comes the directory listing.
426 Failure writing network stream.
PASV
227 Entering Passive Mode (127,0,0,1,202,67)
*** iniciar sessió 2 en un altre terminal ***
```



```
[user@host ~]# telnet localhost 51779
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
-rw-r--r-- 1 500 501 1695 Jun 01 17:19 nou.odt
-rw-rw-r-- 1 500 501 70 Jun 01 17:14 pere.info
Connection closed by foreign host.
```

Session 1

Diàleg FTP usant Telnet

```
LIST
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.

PASV
227 Entering Passive Mode (127,0,0,1,165,50)
*** iniciar sessió 3 en un altre terminal ***

RETR pere.info
150 Opening BINARY mode data connection for pere.info (70 bytes).
226 File send OK.

QUIT
221 Goodbye.
Connection closed by foreign host.
```

```
[user@host ~]# telnet localhost 42290
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
per crear un usuari com per exemple pere:
# useradd pere
# passwd pere
```

Connection closed by foreign host.

Session 3

Clients gràfics i de text

Alguns dels clients més populars per treballar en mode text són:

- ftp: client FTP incorporat en tots els sistemes GNU/Linux.
- **sftp:** eina del paquet ofimàtic SSH que permet FTP segur.

Un dels clients gràfics més populars és filezilla.

També tenim el navegador!

Client FTP

Exemple de sessió client FTP:

```
$ ftp ftp.uoc.net
                             # inicia una sessió al servidor ftp.uoc.net
> quit
                             # finalitza la sessió al servidor ftp.uoc.net
                             # engega l'aplicació client
$ ftp
> open ftp.rediris.es
                             # connecta al servidor FTP de RedIRIS
> get carta.txt
                             # descarrega el fitxer carta.txt
> get file1.txt /tmp/nou.txt # desa file1.txt a /tmp amb el nom nou.txt
                             # finalitza la sessió al servidor atual
> quit
> open servidor nou
                             # inicia una connexió a un altre servidor
> put /tmp/nou.txt
                             # puja el fitxer al directori actiu amb el nom nou.txt
> cd dir1
                             # canvia el directori de destinació a dir1
> put carta.txt
                             # puja el fitxer carta.txt al directori actual (dir1)
```


Client sftp

```
root@server:/# sftp pere@localhost
Connecting to localhost...
pere@localhost's password:
sftp> pwd
Remote working directory: /home/pere
sftp> ls
nou.odt
          pere.info
sftp> put pere.info /tmp/pere.bak
Uploading pere.info to /tmp/pere.bak
pere.info
                                        100% 70
                                                      0.1KB/s
                                                                00:00
sftp> get /tmp/pere.bak
Fetching /tmp/pere.bak to pere.bak
/tmp/pere.bak
                                        100%
                                               70
                                                      0.1KB/s
                                                                00:00
```

Client gràfic - FileZilla

filezilla connectat a la seu

ftp.redhat.com




Altres clients gràfics

En el sistema GNU/Linux hi ha aplicacions per navegar pel sistema de fitxers (Konqueror o Nautilus).

Ens permeten connectar a recursos externs per FTP o SFTP

Altres clients gràfics



El navegador com a client

Els navegadors també ens

permeten accedir a

recursos FTP!!

