Segmentación de memoria

Un ejemplo práctico

- Segmento de código
 - Código del programa
- Ciclo de ejecución del procesador
 - 1. Leer la instrucción a la que apunta el registro EIP (PC: Program Counter)
 - 2. Sumar a EIP la longitud en bytes de la instrucción leída
 - Esta suma hace que el EIP apunte a la siguiente instrucción en memoria.
 - 3. Ejecutar la instrucción leída en el paso No. 1
 - 4. Repetir de nuevo desde el paso No. 1.

Tamaño en bytes de la instrucción (OPCODE)

Nemónicos en ASM

55 %ebp + 40052d: push EIP: 0x40052d 48 40052e: dec %eax 89 e5 %esp,%ebp mov 48 %eax dec 0x40052d + 0x1 = 0x40052e400532: \$0x10,%esp 83 ec 10 sub 0x40052e + 0x1 = 0x40052f -0x40052f + 0x2 = 0x400531400535: 89 7d fc %edi, -0x4 (%ebp) mov 400538: 48 dec %eax Se suma el tamaño en bytes 400539: 89 75 f0 %esi,-0x10(%ebp)mov de cada instrucción para generar la siguiente dirección de memoria

Dirección de memoria de cada instrucción

- Excepción al acceso secuencial
 - Saltos condicionales: JNZ, JNE, etc.
 - Saltos incondicionales: JMP
 - Llamadas a funciones: CALL

- Segmento stack
 - Variables locales de una función
 - Parámetros pasados a la función
 - Valor del **EIP** antes del llamado a una función: se *empuja* al stack


Description


Saves procedure linking information on the stack and branches to the called procedure specified using the target operand. The target operand specifies the address of the first instruction in the called procedure. The operand can be an immediate value, a general-purpose register, or a memory location.


Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual


Combined Volumes: 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D and 4


- Registro ESP (stack pointer) apunta a la dirección de memoria del último elemento en el segmento stack.
- Registro EBP se usa para indicar el inicio de un stack frame.
- La distancia entre el EBP y el ESP se denomina stack frame.
 - Cada función tiene su stack frame
- ¿Qué hay en el stack frame?
 - Variables locales de una función
 - Parámetros pasados a la función
 - Dirección de retorno (a donde retorna el flujo: valor del EIP empujado)
 - Apuntador al EBP antes del llamado (dónde estaba el EBP antes del llamado).


























```
# gcc -m32 -g -o segmentos segmentos.c
# gdb ejemplo
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disassemble main
```

```
#include <stdlib.h>
void test function(int a, int b, int c, int d) {
    int flag;
    char buffer[10];
    flag = 31337;
    buffer[0] = 'A';
int main() {
    test function (1, 2, 3, 4);
```

Instalar soporte para compilar a 32 bits
yum install libgcc.i686 glibc-devel.i686

```
0 \times 080483 f0 <+0>:
                             push
                                       ebp
mov
                                       ebp,esp
0 \times 080483f3 < +3>:
                             sub
                                      esp, 0x10
0 \times 080483f6 < +6>:
                                      DWORD PTR [esp+0xc], 0x4
                             mov
0 \times 080483  <+ 14>:
                                      DWORD PTR [esp+0x8], 0x3
                             mov
                                                                                 Función main ()
0 \times 08048406 \leftarrow 22>:
                                      DWORD
                                              PTR [esp+0x4],0x2
                             mov
0 \times 0 \times 0 \times 4 \times 4 \times 4 = (+30):
                                      DWORD PTR [esp], 0x1
                             mov
0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 4 \times 4 \times 15 < +37 > :
                             call
                                      0x80483dd <test function>
leave
0 \times 0804841b < +43>:
                             ret
0 \times 080483 dd <+0>:
                             push
                                      ebp
0 \times 080483 de <+1>:
                             mov
                                      ebp, esp
0 \times 080483 = 0 < +3 > :
                             sub
                                      esp, 0x10
                                                                                 Función test function()
0 \times 0 \times 0 \times 4 \times 3 = 3 < +6 > :
                                      DWORD PTR [ebp-0x4], 0x7a69
                             mov
0x080483ea <+13>:
                                      BYTE PTR [ebp-0xe], 0x41
                             mov
0 \times 080483 = < +17 > :
                             leave
0 \times 080483 \text{ef} < +18 > :
                             ret
```

Start Addr	End Addr	Size	Offset	objfile
0x8048000	0x8049000	0x1000	0x0	/root/segmentos
0x8049000	0x804a000	0x1000	0x0	/root/segmentos
0x804a000	0x804b000	0x1000	0x1000	/root/segmentos
0xf7e03000	0xf7e04000	0x1000	0x0	
0xf7e04000	0xf7fc8000	0x1c4000	0x0	/usr/lib/libc-2.17.so
0xf7fc8000	0xf7fc9000	0x1000	0x1c4000	/usr/lib/libc-2.17.so
0xf7fc9000	0xf7fcb000	0x2000	0x1c4000	/usr/lib/libc-2.17.so
0xf7fcb000	0xf7fcc000	0x1000	0x1c6000	/usr/lib/libc-2.17.so
0xf7fcc000	0xf7fcf000	0x3000	0x0	
0xf7fd8000	0xf7fd9000	0x1000	0x0	
0xf7fd9000	0xf7fda000	0x1000	0x0	[vdso]
0xf7fda000	0xf7ffc000	0x22000	0x0	/usr/lib/ld-2.17.so
0xf7ffc000	0xf7ffd000	0x1000	0x21000	/usr/lib/ld-2.17.so
0xf7ffd000	0xf7ffe000	0x1000	0x22000	/usr/lib/ld-2.17.so
0xfffdd000	0xffffe000	0x21000	0x0	[stack]
1	1			

└--→0xffffd4ec


0xfffdd000

┌─→ 0xffffe000


- Inicialmente EBP = 0x0
- Inicialmente ESP = 0xffffd4ec
- Cuando se hace push ebp se empujan 4 bytes al stack.
- El ESP debe actualizarse restando 4 a la dirección
 0xffffd4ec
 - ESP 4 = 0xffffd4e8
- Ahora ESP apunta a la siguiente dirección disponible en el stack

```
0 \times 080483 f0 <+0>:
                        push
                                ebp
0x080483f1 <+1>:
                        mov
                                ebp,esp--
0 \times 080483f3 < +3>:
                                esp,0x10
                        sub
                                                        EBP = ESP = 0xffffd4e8
                                                                                    ebp = 0x0
• Se iguala EBP a ESP para preparar un stack frame para la función
  main().
```


• Estamos analizando las primeras líneas de código de la función main ().




- ESP 0x10 = 0xffffd4d8
- En este punto es donde se crea el *stack frame* para la función **main()**.




```
0 \times 080483 f0 <+0>:
                         push
                                 ebp
0 \times 080483 f1 <+1>:
                         mov
                                 ebp,esp
0x080483f3 <+3>:
                         sub
                                 esp, 0x10
0 \times 080483 f6 < +6>:
                                 DWORD PTR [esp+0xc], 0x4--1
                         mov
0 \times 080483  <+ 14>:
                                 DWORD PTR [esp+0x8], 0x3
                         mov
0x08048406 <+22>:
                                 DWORD PTR [esp+0x4], 0x2
                         mov
0 \times 0 \times 0 \times 4 \times 4 \times 6 = (+30):
                                 DWORD PTR [esp], 0x1
                         mov
                                                                  ESP = 0xffffd4d8
                                                                                          33333
                                                                                          33333
                                                                                          33333
                                                                                           0x4
                                                                  EBP = 0xffffd4e8
                                                                                        ebp = 0x0
• Se almacena en ESP + 0xc (ESP + 12) el último parámetro que
  se va a pasar a la función test function().
    • ESP + 0xc = 0xffffd4e4
```





```
0 \times 080483 f0 <+0>:
                           push
                                    ebp
0x080483f1 <+1>:
                                    ebp,esp
                           mov
0 \times 080483f3 < +3>:
                                    esp, 0x10
                           sub
0x080483f6 <+6>:
                                    DWORD PTR [esp+0xc], 0x4
                           mov
0 \times 080483  <+ 14>:
                                    DWORD PTR [esp+0x8], 0x3
                           mov
0 \times 0 \times 0 \times 4 \times 4 \times 6 \leftarrow 4 \times 2 > 1 
                                    DWORD PTR [esp+0x4], 0x2
                           mov
0 \times 0804840e < +30>:
                                    DWORD PTR [esp], 0x1-----
                           mov
                                                                      ESP = 0xffffd4d8
                                                                                                 0x1
                                                                                                 0x2
                                                                                                 0x3
                                                                                                 0x4
                                                                       EBP = 0xffffd4e8
                                                                                             ebp = 0x0
• De manera similar se empuja a la pila el primer parámetro que se va a
  pasar a la función test function().
```




```
0 \times 080483 dd <+0>:
                          -- push
                                      ebp
0 \times 0 \times 0 \times 4 \times 3 = (+1):
                                      ebp, esp
                            mov
0 \times 080483 = 0 < +3 > :
                                      esp, 0x10
                            sub
0 \times 080483e3 < +6>:
                                      DWORD PTR [ebp-0x4], 0x7a69
                            mov
0x080483ea < +13>:
                                      BYTE PTR [ebp-0xe], 0x41
                            mov
0 \times 080483 = < +17>:
                            leave
0 \times 080483 \text{ef} < +18 > :
                            ret
                                                                            ESP = 0xffffd4d0

    Ahora estamos en el código de la función

                                                                                                         0x1
     test function()
                                                                                                         0x2
```

- Se empuja a la pila la dirección actual del EBP
 - Se está preparando otro *stack frame*: el de la función test function()
- Se actualiza el ESP restando al valor actual 4 bytes

• ESP = ESP
$$-$$
 4 = $0xffffd4d0$



```
0 \times 080483 dd <+0>:
                    push
                           ebp
0 \times 080483 de <+1>:
                           ebp, esp
                    mov
0x080483e0 <+3>:
                    sub
                           esp, 0x10
0x080483e3 <+6>:
                           DWORD PTR [ebp-0x4], 0x7a69
                    mov
0x080483ea <+13>:
                           BYTE PTR [ebp-0xe], 0x41
                    mov
0 \times 080483 = < +17>:
                    leave
0x080483ef <+18>:
                    ret
```

- Se asigna al **EBP** el valor del **ESP**
 - Prólogo de la función preparando un stack frame.

9	0xffffd4e8
	0x0804841a
	0x1
	0x2
	0x3
	0x4
	ebp = 0x0

```
0 \times 080483 dd <+0>:
                            push
                                      ebp
0 \times 080483 de <+1>:
                                      ebp, esp
                            mov
0x080483e0 <+3>:
                                     esp, 0x10 \longrightarrow ESP = 0xffffd4c
                            sub
0 \times 080483e3 < +6>:
                                     DWORD PTR [ebp-0x4], 0x7a69
                            mov
0x080483ea <+13>:
                                     BYTE PTR [ebp-0xe], 0x41
                            mov
0 \times 0 \times 0 \times 4 \times 3 = 4 \times 17 > 1 \times 10^{-1}
                            leave
0x080483ef <+18>:
                            ret
                                                                           EBP = 0xffffd4d
```

- Se crea un *stack frame* de 16 bytes (**0x10**)
 - Se restan 16 bytes al valor del ESP, el resultado se almacena en ESP
 - ESP 0x10 = 0xffffd4c0

0	
	?????
	?????
	?????
10	?????
	0xffffd4e8
	0x0804841a
	0x1
	0x2
	0x3
	0x4
	ebp = 0x0

```
0 \times 080483 dd <+0>:
                        push
                                 ebp
0x080483de <+1>:
                                 ebp, esp
                         mov
                                                                   ESP = 0xffffd4
0 \times 080483 = 0 < +3>:
                                 esp, 0x10
                         sub
0x080483e3 <+6>:
                                 DWORD PTR [ebp-0x4], 0x7a69----
                         mov
0x080483ea <+13>:
                                 BYTE PTR [ebp-0xe], 0x41
                        mov
0 \times 080483 = < +17 > :
                         leave
0x080483ef <+18>:
                         ret
                                                                   EBP = 0xffffd4
```

- Almacena en EBP-0x4 el valor de la variable flag.
 - 0x7a69 = 31337 (decimal)
 - La dirección de memoria de la variable flag es EBP-0x4

lc0	
	77777
	?????
	?????
ld0	0x7a69
rue -	0xffffd4e8
	0x0804841a
	0x1
	0x2
	0x3
	0x4
	ebp = 0x0

```
0 \times 080483 dd <+0>:
                            push
                                     ebp
0 \times 080483 de <+1>:
                                     ebp, esp
                            mov
                                                                           ESP = 0xffffd4c0
0 \times 080483 = 0 < +3 > :
                                     esp, 0x10
                            sub
0 \times 080483 = 3 < +6 > :
                                     DWORD PTR [ebp-0x4], 0x7a69
                            mov
0x080483ea <+13>:
                                     BYTE PTR [ebp-0xe], 0x41-----
                            mov
0 \times 080483 = < +17 > :
                            leave
0 \times 080483 \text{ef} < +18 > :
                            ret
                                                                           EBP = 0xffffd4d0
```

- Almacena en **EBP-0xe** (14) el valor 0x41 (ASCII 65 = 'A')
 - EBP-0xe = 0xffffd4c2
- El arreglo **buffer** empieza en esa dirección de memoria
 - buffer[0] = 'A'
- Sobran dos bytes al principio
 - Stack frame de 16 bytes
 - Arreglo de 10 bytes
 - Número entero flag de 4 bytes

<u>.</u>	<u>,</u>	0x41 -►	٠.			
,	?	?	?			
,	?	j	?			
	0x7	a69				
0:	xfff	fd4e	8			
0:	x080	4841	.a			
0x1						
0x2						
	0x3					
0x4						
ebp = 0x0						

```
0 \times 080483 dd <+0>:
                            push
                                      ebp
0 \times 080483 de <+1>:
                                      ebp, esp
                            mov
                                                                            ESP = 0xffffd4c0
0 \times 080483 = 0 < +3 > :
                            sub
                                      esp, 0x10
0 \times 080483 = 3 < +6 > :
                                      DWORD PTR [ebp-0x4], 0x7a69
                            mov
0x080483ea <+13>:
                                      BYTE PTR [ebp-0xe], 0x41
                            mov
0 \times 080483 = < +17 > :
                            leave
0 \times 080483 \text{ef} < +18 > :
                            ret
                                                                            EBP = 0xffffd4d0
 Description
```

Releases the stack frame set up by an earlier ENTER instruction. The LEAVE instruction copies the frame pointer (in the EBP register) into the stack pointer register (ESP), which releases the stack space allocated to the stack frame. The old frame pointer (the frame pointer for the calling procedure that was saved by the ENTER instruction) is then popped from the stack into the EBP register, restoring the calling procedure's stack frame.

A RET instruction is commonly executed following a LEAVE instruction to return program control to the calling procedure.

LEAVE—High Level Procedure Exit

Opcode	Instruction	Op/ En	64-Bit Mode	Compat/ Leg Mode	Description
C9	LEAVE	ZO	Valld	Valld	Set SP to BP, then pop BP.
C9	LEAVE	ZO	N.E.	Valld	Set ESP to EBP, then pop EBP.
C9	LEAVE	ZO	Valld	N.E.	Set RSP to RBP, then pop RBP.

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual

0x41 0x7a69 0xffffd4e8 0x0804841a 0x1 0x2 0x3 0x4 ebp = 0x0

Prólogo y epílogo de las funciones

• Prólogo
 push ebp
 mov ebp,esp
 sub esp, <N bytes>

Epílogo

```
mov esp,ebp
pop ebp
leave
ret
```

```
0 \times 080483 dd <+0>:
                         push
                                  ebp
0 \times 080483 de <+1>:
                                  ebp, esp
                         mov
                                 esp, 0x10
0 \times 080483 = 0 < +3>:
                         sub
0 \times 080483e3 < +6>:
                                  DWORD PTR [ebp-0x4], 0x7a69
                         mov
0x080483ea <+13>:
                                  BYTE PTR [ebp-0xe], 0x41
                         mov
0 \times 080483 = < +17 > :
                         leave -----
0x080483ef <+18>:
                         ret
                                                       \vdash ESP = EBP = 0xffffd4d
                                  mov esp,ebp -----
                                  pop ebp
                                  ret
```

- Se destruye el *stack frame* que se había creado para la función **test_function()**.
- No se eliminan los datos de memoria.

	٠.		0x41	;		
	۰.	۰.	۰.	;		
	۰.	۰.	۰.			
10	0x7a69					
	0xffffd4e8					
	0x0804841a					
	0x1					
	0x2					
	0x3					
	0x4					
	ebp = 0x0					



Esta operación restaura el valor del EBP anterior al llamado de la

función test function().

	•	?	0x41	;		
	۰.	۰.	٠.	?		
	٠.			;		
	0x7a69					
14	0xffffd4e8					
4-	0x0804841a					
	0x1					
	0x2					
	0x3					
8	0x4					
	ebp = 0x0					

```
0 \times 080483 dd <+0>:
                             push
                                       ebp
0 \times 0 \times 0 \times 4 \times 3 = (+1):
                                       ebp, esp
                             mov
0 \times 080483 = 0 < +3 > :
                             sub
                                       esp, 0x10
0 \times 080483 = 3 < +6 > :
                                       DWORD PTR [ebp-0x4], 0x7a69
                             mov
0x080483ea <+13>:
                                       BYTE PTR [ebp-0xe], 0x41
                             mov
0 \times 080483 = < +17 > :
                             leave
0 \times 080483 \text{ef} < +18 > :
                             ret
                                       mov esp,ebp
                                       pop ebp
                                                             \vdash ESP = 0 \times ffffd4d
```

- La instrucción ret
 - Saca de la pila la dirección apuntada por el ESP
 - Lo que sale de la pila se asigna al registro EIP
 - EIP = 0x0804841a
 - Actualiza ESP: ESP + 4
 - ESP + 4 = 0xffffd4d8

	٠.		0x41	;
	٠.	٠.	;	?
	۰.	٠.		;
		0x7	a69	
	0	xfff	fd4e	8
ESP = 0xffffd4d8	0	x080	4841	.a
		0	x1	
		0	x 2	
		0	x 3	
EBP = 0xffffd4e8		0	×4	
	е	bp =	= 0x(9
				_

- En este punto la ejecución sigue en la dirección apuntada por EIP
- Instrucción posterior al CALL

```
0x08048415 <+37>: call 0x80483dd <test_function>
0x0804841a <+42>: leave
0x0804841b <+43>: ret
```

• Se recuperó el *stack frame* de la función **main()** ya que la ejecución retorna a la función **main()** a la instrucción posterior al llamado a la instrucción **test function()**.