

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 1 de 4
Descrição:	P- 13.1 – Descontaminação Vestimenta Agrotóxico	REVISÃO Nº: 02 Data: 01/06/2026

OBJETIVOS

Estabelecer procedimentos e cuidados ambientais para a lavagem, armazenamento e descarte de EPI's utilizados para aplicação de produtos químicos.

EXIGÊNCIAS LEGAIS

- ✓ Decreto da Lei nº 4.074/02 de 04 de janeiro de 2002: responsável pelo uso e fiscalização de agrotóxicos, entre outros.
- ✓ NBR 31
 - ⇒ Item 31.8.9: O empregador deve fornecer os EPI's em perfeitas condições de uso e higienizados, sendo o responsável pela descontaminação dos mesmos e pela sua substituição sempre que necessário;
 - ⇒ Item 31.8.13: A conservação, manutenção, limpeza e utilização dos equipamentos só poderão ser realizadas por pessoas previamente treinadas e protegidas.
 - ⇒ Item 31.8.13.1: A limpeza dos equipamentos não poderá contaminar poços, rios e córregos.
 - ⇒ Item 31.9.1: Os resíduos dos agrotóxicos devem ser eliminados dos locais de trabalho, segundo métodos e procedimentos adequados que não causem contaminação ambiental.
 - ⇒ Item 31.23.7.1: As lavanderias devem ser instaladas em local coberto, ventilado e adequado para que os trabalhadores possam cuidar das roupas utilizadas na aplicação de agrotóxicos.

SAÚDE E SEGURANÇA:

Seguir as recomendações constantes na Análise Crítica de Tarefas - ACT.

ABRANGENCIA

Todos os Trabalhadores que realizam aplicação de agrotóxicos.

CUIDADOS PARA A LAVAGEM E MANUSEIO DE EPI'S DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 2 de 4
Descrição:	P- 13.1 – Descontaminação Vestimenta Agrotóxico	REVISÃO Nº: 02 Data: 01/06/2026

Os cuidados listados abaixo devem ser seguidos para que a integridade do trabalhador seja mantida, assim como a manutenção da qualidade do EPI e os cuidados com o meio ambiente.

- 1) A conservação, manutenção e utilização dos EPI's de aplicação de produtos químicos só devem ser realizadas por Trabalhadores previamente treinados neste procedimento.
- 2) O Trabalhador que realizará a lavagem de EPI de aplicação de produtos químicos deverá estar devidamente protegido, vestido com luvas a base de neoprene ou nitrílica e avental impermeável.
- 3) Os EPI's de aplicação de produtos químicos devem ser lavados separadamente da roupa comum ou dos demais EPI's, em tanques de cimento específicos para esta atividade.
- 4) A lavanderia deve ser instalada em local coberto, ventilado e adequado para que os trabalhadores possam proceder a lavagem dos EPI's utilizados para aplicação de produtos químicos.
- 5) A lavanderia deve estar localizada no mínimo 30 metros do centro de vivência dos trabalhadores.
- 6) O tanque na qual será realizada a lavagem do EPI de aplicação de produtos químicos deverá estar sinalizado com as especificações de toxicidade do produto aplicado, garantindo que os mesmos sirvam exclusivamente para estes fins.

RISCO	TOXICIDADE	EXPOSIÇÃO
ALTO	ALTA	ALTA
ALTO	BAIXA	ALTA
BAIXO	ALTA	BAIXA
BAIXO	BAIXA	BAIXA

Fonte: Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) - www.andef.com.br

- 7) Não utilizar alvejantes, pois pode danificar o tecido da vestimenta.
- 8) As vestimentas que compõe o EPI não devem ficar de molho.
- 9) As botas, luvas e viseira/óculos, devem ser enxaguadas com água abundante. É importante que a viseira/óculos não seja esfregada, pois isso poderá arranhá-la, diminuindo sua transparência.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 3 de 4
Descrição:	P- 13.1 – Descontaminação Vestimenta Agrotóxico	REVISÃO Nº: 02 Data: 01/06/2026

- 10) Os respiradores devem ser mantidos conforme instruções específicas que acompanham cada modelo. Respiradores com manutenção (com filtros especiais de reposição) devem ser higienizados e armazenados em local limpo. Filtros não saturados devem ser envolvidos em uma embalagem limpa para diminuir o contato como ar.

Para a correta lavagem dos EPI's de aplicação de produtos químicos, é fundamental que o processo seja realizado obedecendo aos seguintes itens:

- 1º) Deixar o EPI, em água limpa por 15 minutos;
- 2º) Escoar a água e colocar nova água no tanque com o EPI;
- 2º) Passar sabão neutro (sabão de coco), e de forma cuidadosa lavar o conjunto;
- 3º) Não utilizar escovas, tanquinhos ou máquinas de lavar;
- 4º) Enxaguar o conjunto em água corrente para remover todo sabão.
- 5º) Os EPI's devem ser secos à sombra.
- 6º) Depois de secar, dobrar a vestimenta e guardar no armário de EPI.
- 7º) Cso disponha de ferro passar a uma temperatura de aproximadamente 180°C, aumentará a vida útil do conjunto.
- 8º) As vestimentas lavadas devem ser evidenciadas através do registro R 13.1 – Descontaminação de Vestimentas e mantidas em arquivo no escritório.

Sendo assim, a limpeza destes EPI's é executada de forma a não contaminar poços, rios, córregos e quaisquer outras coleções de água.

ARMAZENAMENTO E DESTINO DA ÁGUA DA LAVAGEM

Após o processo de lavagem, a água utilizada na limpeza dos EPI's deverá ter o seguinte destino:

- a) A água de lavagem deverá ser armazenada em tanque reservatório, deslocando-se do tanque de lavagem através de cano de PVC.
- b) O tanque deverá conter peneira e, se necessário, um filtro, para impedir que resíduos sólidos presentes nos EPI's entupam as bombas costais. Os resíduos sólidos retidos na peneira (capim, folhas) deverão ser descartadas nas áreas de cultivo.
- c) O reservatório deverá ser cercado para impedir a entrada de animais e devidamente sinalizado. Também deverá ter tampa ou válvula que permita a retirada da água para os pulverizadores quando cheio.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 4 de 4
Descrição:	P- 13.1 – Descontaminação Vestimenta Agrotóxico	REVISÃO Nº: 02 Data: 01/06/2026

- d) O reservatório deve estar localizado próximo a lavanderia e local de lavagem das máquinas e equipamentos e a uma distância de 100 metros das áreas de preservação permanente e reserva legal.
- e) Quando o reservatório estiver cheio, deverá ser colocada em pulverizadores ou bombas costais e espalhadas nas culturas ou margem da estradas. Caso seja necessário dissolver em maior quantidade de água.

ARMAZENAMENTO DOS EPIS

- Após a lavagem e secar à sombra , os EPI's devem ser guardados em um armário, separadamente da roupa comum, para evitar contaminação.
- O prazo de reposição do EPI deve ser informado pelos fabricantes, sua condição adequada para uso deve ser checada rotineiramente e após atingida o número de lavagens devem ser trocadas.
- O registro R 13.1 – Descontaminação de Vestimentas Agrotóxicos deve ser mantidas arquivadas na pasta do funcionário que utilizou o EPI após encerramento e abrir novo registro quando reposição da vestimenta.
- Antes de serem descartados, os EPI's devem ser lavados em água corrente, para que os resíduos dos produtos sejam removidos e após secos serem rasgados.
- Os EPI's devem ser descartados deverá ser de forma prudente e ecologicamente responsável e conforme descrito nos documentos P 13.4.1 - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e no P 13.4.2 – Inventário de Resíduos Sólidos.