
# Laboratorul nr.2 : Configurarea rutării în baza protocolului OSPF

#### Objective:

- După finalizarea acestui laborator, veți fi capabili să:
- Configurați și activați interfețele
- Configurați rutarea OSPF pe toate routerele
- Configurați ID-urile routerului OSPF
- Verificați rutarea OSPF utilizând comenzile show
- Configurați o rută implicită statică
- Propagați ruta implicită către vecinii OSPF
- Configurați cronometrele OSPF Hello și Dead
- Configurați OSPF într-o rețea cu acces multiplu
- Configurați prioritatea OSPF
- Înțelegeți procesul electoral al OSPF

În acest laborator se propune un scenariu conform căruia veți învăța cum să configurați protocolul de rutare OSPF folosind topologia de rețea prezentată în desen. Pentru segmentele rețelei au fost calculate subrețele folosind VLSM. OSPF este un protocol de rutare fără clasă care poate fi utilizat pentru a furniza informații despre masca de subrețea în actualizările de rutare. Aceasta va permite propagarea informațiilor din subrețea VLSM în întreaga rețea.

# Topologia de rețea



#### Tabelul cu adrese IP:

OfCentral	Fa0/0	10.10.10.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.10.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	N/A
Filiala1	Fa0/0	172.16.1.17	255.255.255.240	N/A
	S0/0/0	192.168.10.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	N/A
Filiala2	Fa0/0	172.16.1.33	255.255.255.248	N/A
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	N/A
PC1	NIC	172.16.1.20	255.255.255.240	172.16.1.17
PC2	NIC	10.10.10.10	255.255.255.0	10.10.10.1
PC3	NIC	172.16.1.35	255.255.255.248	172.16.1.33

Sarcina 1: Pregătirea rețelei.

Pasul 1: Realizați cablajul rețelei similar topologiei propuse în imagine.

Pasul 2: Ștergeți ori-ce configurări prezente pe routere.

## Sarcina 2: Realizați configurarea de bază a routerelor.

Realizați configurarea de bază a routerelor Filiala1, OfCentral și Filiala2 după cum urmează:

- 1. Configurați numele routerelor (hostname).
- 2. Disable DNS lookup.
- 3. Configurați o parole pentru modul EXEC (parola:lab2019).
- Configurați banner-ul cu mesajul zilei (message-of-the-day banner MOTD).
   Mesajul: "Laborator la cursul Administrarea si securitatea retelelor"
- 5. Configurați o parola pentru conexiunile prin consolă. (parola:2019lab)
- 6. Configurați o parola pentru conexiunile VTY (Virtual Terminal Lines). (parola:2019lab)
- 7. Aplicati criptarea parolelor (service password encryption).
- 8. Configurați timpul de expirare a modului EXEC (15 min).

# Sarcina 3: Configurați IP adresele și activați interfețele de tip Serial și FastEsthernet.

Pasul 1: Configurați interfețele pe routerele FILIALA1, OFCENTRAL și FILIALA2.

Configurați interfețele pe routerele FILIALA1, OFCENTRAL și FILIALA2 cu IP adrese corespunzătoare (conform tabelului propus).

Pasul 2: Verificați IP adresele și starea interfețelor.

Utilizați comanda **show ip interface brief** pentru a verifica dacă ați setat correct IP adresele și interfețele sunt active.

Cînd ați finalizat, asigurați-vă că ați salvat configurația care rulează în NVRAM.

Pasul 3: Configurați interfețele la calculatoarele PC1, PC2 și PC3.

Configurați interfețele de rețea la calculatoarele PC1, PC2 și PC3 cu adrese IP corespunzătoare și Default Gateway conform tabelului.

Pasul 4: Verificați configurarea interfețelo la calculatoare prin realizarea comanzii **ping** către IP adresa corespuzătoare la Default Gateway pentru fiecare calculator.

# Sarcina 4: Configurați OSPF pe router-ul Filiala1

Pasul 1: Utilizați comanda **router ospf** în modul de configurare global pentru a active rutarea în baza protocolului OSPF pe router-ul FILIALA1. Configurați/Introduceți ID-ul procesului fiind 1.

FILIALA1(config)#router ospf 1

FILIALA1(config-router)#

Pasul 2: Configurați actualizările de rută pentru a înștiința despre rețeaua locală - LAN.

Odată ce sunteți în sub-modul de configurare a OSPF, configurați rețeaua locală - LAN 172.16.1.16/28 să fie inclusă în actualizări de rute transmise de pe router-ul FILIALA1.

Comanda de setare a rețelei OSPF utilizează combinația de adresa rețelei și wildcard-mask.

Utilizați în calitate de ID al regiunii (area) ca fiind 0. 0 va fi utilizat în calitate de regiune în toate segmentele rețelei cu OSPF.

FILIALA1(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 0 FILIALA1(config-router)#

Pasul 3: Configurați router-ul să înstiinteze despre reteaua 192.168.10.0/30 atașată la interfata Serial0/0/0.

FILIALA1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0 FILIALA1(config-router)#

Pasul 4: Configurați router-ul să înștiințeze despre rețeaua 192.168.10.4/30 atașată la interfața Serial0/0/1.

FILIALA1(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0 FILIALA1(config-router)#

Pasul 5: Odată ce ați finalizat configurarea OSPF pe routerul FILIALA1, reveniți în modul EXEC.

FILIALA1(config-router)#end

%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console FILIALA1#

Sarcina 5: Configurați OSPF pe routerele OFCENTRAL și FILIALA2 similar cum ați realizat în Sarcina 4.

router ospf. Utilizați în calitate de ID-ul procesului 1.
OFCENTRAL(config)#router ospf 1 OFCENTRAL(config-router)#
Pasul 2: Configurați router-ul să înștiințeze despre rețeaua 10.10.10.0/24 în actualizările OSPF.
OFCENTRAL(config-router)#network OFCENTRAL(config-router)#
Pasul 3: Configurați router-ul să înștiințeze despre rețeaua 192.168.10.0/30 atașată la interfața Serial0/0/0.
OFCENTRAL(config-router)#network OFCENTRAL(config-router)#
00:07:27: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0 from EXCHANGE to FULL, Exchange Don
Observați că, atunci când rețeaua prin conexiunea de tip serial de la FILIALA1 la OFCENTRAL este adăugată configurația OSPF, routerul trimite un mesaj de notificare către consolă în care afirmă că a fost stabilită o relație vecină cu un alt router OSPF.
Pasul 4: Configurați router-ul să înștiințeze despre rețeaua 192.168.10.8/30 atașată la interfața Serial0/0/1. Odată ce ați finalizat, reveniți în modul EXEC.
OFCENTRAL(config-router)#network OFCENTRAL(config-router)#end %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console OFCENTRAL#
Pasul 5: : Activați rutarea în baza protocolului OSPF pe routerul FILIALA2 utilizînd comanda <b>router ospf</b> . Utilizați în calitate de ID-ul procesului 1.
FILIALA2(config)#router ospf 1 FILIALA2(config-router)#network FILIALA2(config-router)#network FILIALA2(config-router)#
00:17:46: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0
from LOADING to FULL, Loading Don FILIALA2(config-router)#network
FILIALA2(config-router)#
00:18:01: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.9 on Serial0/0/1
from EXCHANGE to FULL, Exchange Don
FILIALA2(config-router)#end %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console FILIALA2#
705 1 5-5-COM TO_1. Configured from console by console PILIALA2#

Pasul 1: Activați rutarea în baza protocolului OSPF pe routerul OFCENTRAL utilizînd comanda

Observați că atunci când rețelele conectate prin interfețele seriale de la FILIALA2 la FILIALA1 și FILIALA2 la OFCENTRAL sunt adăugate la configurații OSPF, routerul trimite un mesaj de notificare către consolă în care afirmă că a fost stabilită o relație vecină cu un alt router OSPF.

#### Sarcina 6: Configurarea OSPF Router IDs

OSPF router ID este utilizat pentru a identifica routerul în domenul de rutare OSPF. Router ID-ul reprezintă o IP addresă. Routerele cisco selectează Router ID în undul din cele trei moduri de mai jos:

- 1. IP addresa configurată cu comanda OSPF router-id.
- 2. Cea mai mare IP addresă al unei din interfețele de tip loopback.
- 3. Cea mai mare IP adresă active pe una din interfețele fizice a routerului.

Pasul 1: Examinați router ID-urile curente conform topologiei propuse.

Astfel încît nu sunt configurate Router ID-urile sau interfețe de tip loopback, router ID-ul selectat pentru fiecare router reprezintă cea mai mare IP adresă configurată pe interfețe fizice.

Care este router ID-ul pentru FILIALA1?	
Care este router ID-ul pentru OFCENTRAL?	
Care este router ID-ul pentru FILIALA2?	

Router ID-ul poate fi vizualizat în rezultatul comenzilor show ip protocols, show ip ospf și show ip ospf interfaces.

FILIALA2#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Router ID 192.168.10.10

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa Maximum path: 4

FILIALA2#show ip ospf

Routing Process "ospf 1" with ID 192.168.10.10

Supports only single TOS(TOS0) routes

Supports opaque LSA

SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs

FILIALA2#show ip ospf interface

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Internet address is 172.16.1.33/29, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.168.10.10, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.168.10.10, Interface address 172.16.1.33

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:00

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Suppress hello for 0 neighbor(s)

FILIALA2#

Pasul 2: Utilizați adresa loopback pentru a schimba Router ID-ul pe routere din topologie.

FILIALA1(config)#interface loopback 0

FILIALA1(config-if)#ip address 11.1.1.1 255.255.255.255

OFCENTRAL(config)#interface loopback 0
OFCENTRAL(config-if)#ip address 11.2.2.2 255.255.255.255

FILIALA2(config)#interface loopback 0

FILIALA2(config-if)#ip address 11.3.3.3 255.255.255.255

Pasul 3: Restartați routerele pentru a forța utilizarea noilor router ID-uri.

Cînd este setat un Router ID nou, acesta nu va fi utilizat pînă procesul OSPF nu va fi restartat. Asigurațivă că confiugurarea routerului este salvată în NRAM, după aceasta rulați comanda **reload** pentru a restarta fiecare din routere.

When the router is reloaded, what is the router ID for FILIALA1?	
When the router is reloaded, what is the router ID for OFCENTRAL?	
When the router is reloaded, what is the router ID for FILIALA2?	

Pasul 4: utilizati comanda show ip ospf neighbors pentru a verifica dacă s-au schimbat router ID-urile.

FILIALA1#show ip ospf neighbor

 Neighbor ID
 Pri
 State
 Dead Time
 Address Interface

 XX.X.X.X
 0 FULL/ 00:00:30 192.168.10.6 Serial0/0/1

 YY.Y.Y.Y
 0 FULL/ 00:00:33 192.168.10.2 Serial0/0/0

Pasul 5: Utilizați comanda router-id pentru a schimba router ID-ul pe routerul FILIALA1.

FILIALA1(config)#router ospf 1

FILIALA1(config-router)#router-id 10.4.4.4

Restartați routerul sau utilizați comanda clear ip ospf process, pentru a vizualiza efectul.

FILIALA1#(config-router)#end FILIALA1#clear ip ospf process Reset ALL OSPF processes? [no]:yes FILIALA1#

Pasul 6: Utilizați comanda **show ip ospf neighbor** pe routerul OFCENTRAL pentru a verifica dacă router ID-ul routerului FILIALA1 s-a schimbat.

OFCENTRAL#show ip ospf neighbor

 Neighbor ID
 Pri State
 Dead Time Address

 Interface
 11.3.3.3
 0 FULL/ - 00:00:36 192.168.10.10 Serial0/0/1

 10.4.4.4
 0 FULL/ - 00:00:37 192.168.10.1 Serial0/0/0

Pasul 7: Ștergeți router ID-ul configurat prin negarea comenzii router-id (no router-id).

FILIALA1(config)#router ospf 1

FILIALA1(config-router)#no router-id 10.4.4.4

Restartați routerul sau utilizați comanda clear ip ospf process, pentru a vizualiza efectul.

Pasul 8: Restartați procesul OSPF utilizînd comanda clear ip ospf process.

Restartarea procesului OSPF forțează routerul ca să utilizeze IP adresa configurată pe interfața loopback 0 ca router ID.

FILIALA1(config-router)#end
FILIALA1#clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]:yes FILIALA1#

### Sarcina 7: Verificați funcționarea OSPF

Pasul 1: pe routerul FILIALA1, utilizați comanda **show ip ospf neighbor** pentru vizualizarea informației privind routerele vecine cu OSPF configurat pe routerele OFCENTRAL și FILIALA2.

Veți avea posibilitatea să vizualizați ID urile și IP adresele routerelor adiacente, și interfața pe care routerul FILIALA1 utilizează pentru a avertiza vecinii OSPF.

FILIALA1#show ip ospf neighbor

Inserați aici rezultatul afișat la rularea comenzii.

Pasul 2: Pe router-ul FILIALA1, utilizați comanda **show ip protocols** pentru a vizualiza informația despre protocoalele de rutare.

Observați că informațiile care au fost configurate în Sarcina anterioară, cum ar fi protocolul, ID-ul procesului, ID-ul vecinului și rețelele, sunt afișate în rezultatul rulării comenzii. Sunt afișate și adresele IP ale vecinilor adiacenți.

FILIALA1#show ip protocols

```
Routing Protocol is "ospf 1"
```

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Router ID 11.1.1.1

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Maximum path: 4

Routing for Networks:

```
172.16.1.16 0.0.0.15 area 0
192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
```

**Routing Information Sources:** 

```
Gateway Distance Last Update
11.2.2.2 110 00:11:43
11.3.3.3 110 00:11:43 Distance: (default is
```

FILIALA1#

Observați că rezultatul comenzii specifică ID-ul procesului folosit de OSPF. Nu uitați, ID-ul procesului este local pentru router și poate fi diferit între routere fără a afecta adjacențele vecine și partajarea informațiilor de rutare.

#### Sarcina8: Examinați rutările OSPF în tabelele de rutare

Vizualizați tabela de rutare pe routerul FILIALA1. Rutele OSPF sunt marcate în tabela de rutare cu litera "O".

#### FILIALA1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

#### Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 11.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0

O 10.10.10.0/24 [110/65] via 192.168.10.2, 00:01:02, Serial0/0/0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0

O 172.16.1.32/29 [110/65] via 192.168.10.6, 00:01:12, Serial0/0/1

192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets

C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0

C 192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1

O 192.168.10.8 [110/128] via 192.168.10.6, 00:01:12, Serial0/0/1 [110/128] via 192.168.10.2, 00:01:02, Serial0/0/0

FILIALA1#

#### Sarcina 9: Configurați costul rutelor OSPF

Pasul 1: Utilizați comanda **show ip route** pe routerul FILIALA1 pentru a vizualiza costul OSPF pentru a ajunge la rețeaua 10.10.10.0/24.

#### FILIALA1#show ip route

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

- C 11.1.1/32 is directly connected, Loopback0
- O 10.10.10.0/24 [110/65] via 192.168.10.2, 00:16:56, Serial0/0/0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

- C 172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0
- O 172.16.1.32/29 [110/65] via 192.168.10.6, 00:17:06, Serial0/0/1

192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets

- C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
- C 192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
- O 192.168.10.8 [110/128] via 192.168.10.6, 00:17:06, Serial0/0/1

[110/128] via

192.168.10.2, 00:16:56, Serial0/0/0 FILIALA1#

Pasul 2: Utilizați comanda **show interfaces serial0/0/0** pe routerul FILIALA1 pentru a vizualiza lățimea de bandă (bandwidth) a interfetei Serial 0/0/0.

FILIALA1#show interfaces serial0/0/0

Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

Internet address is 192.168.10.1/30

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0

Pe majoritatea conexiunilor de tip serial, metrica lățimii de bandă implicit este egală cu 1544 Kbits. În cazul cînd această valoare nu corespunde cu tipul de conexiune serial, lățimea de bandă trebuie configurată manual ca costul OSPF să fie calculate correct.

Pasul 3: Utilizați comanda bandwidth pentru a modifica lățimea de bandă pentru interfețele seriale a routerului FILIALA1 și OFCENTRAL, 64 kbps.

FILIALA1 router:

FILIALA1(config)#interface serial0/0/0

FILIALA1(config-if)#bandwidth 64

FILIALA1(config-if)#interface serial0/0/1

FILIALA1(config-if)#bandwidth 64

OFCENTRAL router:

OFCENTRAL(config)#interface serial0/0/0 OFCENTRAL(config-if)#bandwidth 64

OFCENTRAL(config)#interface serial0/0/1

OFCENTRAL(config-if)#bandwidth 64

Pasul 4: Utilizați comanda **show ip ospf interface** pe routerul FILIALA1 pentru a verifica costul conexiunilor de tip serial.

Costul conexiunii de tip Serial acum este 1562, rezultatul calculelor prin formula: 10<sup>8</sup>/64,000 bps.

## FILIALA1#show ip ospf interface

Serial0/0/0 is up, line protocol is up

Internet address is 192.168.10.1/30, Area 0

Process ID 1, Router ID 11.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1562

Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:05

Index 2/2, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 11.2.2.2

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Serial0/0/1 is up, line protocol is up

Internet address is 192.168.10.5/30, Area 0

Process ID 1, Router ID 11.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1562

Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,

#### Pasul 5: Utilizati comanda ip ospf cost pentru a seta costul OSPF pe routerul FILIALA2.

FILIALA2(config)#interface serial0/0/0

FILIALA2(config-if)#ip ospf cost 1562

FILIALA2(config-if)#interface serial0/0/1

FILIALA2(config-if)#ip ospf cost 1562

# Pasul 6: Utilizați comanda **show ip ospf interface** pe routerul FILIALA2 pentru a verifica că costul conexiunii de tip serial este 1562.

#### FILIALA2#show ip ospf interface

Serial0/0/1 is up, line protocol is up

Internet address is 192.168.10.10/30, Area 0

Process ID 1, Router ID 11.3.3.3, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1562

Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:06

Index 2/2, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 11.2.2.2

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Serial0/0/0 is up, line protocol is up

Internet address is 192.168.10.6/30, Area 0

Process ID 1, Router ID 11.3.3.3, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1562

Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,

#### Sarcina 10: Redistribuiți ruta implicită prin OSPF

Pasul 1: Configurați o adresă loopback pe routerul FILIALA1 pentru a simula conexiunea la un prestator de servicii internet (ISP).

FILIALA1(config)#interface loopback1

%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up

FILIALA1(config-if)#ip address 172.30.1.1 255.255.255.252

Pasul 2: Configurați ruta statică implicită pe routerul FILIALA1.

Utilizați adresa loopback pentru a simula conexiunea la ISP ca o interfață de ieșire.

FILIALA1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback1 FILIALA1(config)#

Pasul 3: Utilizați comanda **default-information originate** pentru a include ruta static în actualizările OSPF transmise de la routerul FILIALA1.

FILIALA1(config)#router ospf 1 FILIALA1(config-router)#default-information originate FILIALA1(config-router)#

Pasul 4: Vizualizați tabela de rutare pe routerul OFCENTRAL pentru a confirma că ruta static a fost redistribuită prin OSPF.

OFCENTRAL#show ip route

#### Gateway of last resort is 192.168.10.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 11.2.2.2/32 is directly connected, Loopback0

C 10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

- O 172.16.1.16/28 [110/1563] via 192.168.10.1, 00:29:28, Serial0/0/0
- O 172.16.1.32/29 [110/1563] via 192.168.10.10, 00:29:28, Serial0/0/1

192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets

- C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
- O 192.168.10.4 [110/3124] via 192.168.10.10, 00:25:56,

Serial0/0/1

[110/3124] via 192.168.10.1, 00:25:56, Serial0/0/0

C 192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1

O\*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.1, 00:01:11, Serial0/0/0 OFCENTRAL#

#### Sarcina 11: Configurarea parametrilor aditionali a OSPF

Pasul 1: Utilizați comanda **auto-cost reference-bandwidth** pentru a ajusta valoarea de referință pentru lățimea de bandă.

Măriți valoarea de referință a lățimii de bandă pînă la 10000 pentru a simula viteza de 10GigE. Aplicați această comandă pe toate routerele.

FILIALA1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000

% OSPF: Reference bandwidth is changed.

Asigurați-vă că lățimea de bandă de referință este consecventă pe toate routerele.

OFCENTRAL(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000

% OSPF: Reference bandwidth is changed.

Asigurați-vă că lățimea de bandă de referință este consecventă pe toate routerele.

FILIALA2(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000

% OSPF: Reference bandwidth is changed.

Asigurați-vă că lățimea de bandă de referință este consecventă pe toate routerele.

Pasul 2: Examinați tabela de rutare pe routerul FILIALA1 pentru a verifica modificările metricii costurilor OSPF.

FILIALA1#show ip route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 11.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0

O 10.10.10.0/24 [110/65635] via 192.168.10.2, 00:01:01,

Serial0/0/0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

- C 172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0
- O 172.16.1.32/29 [110/65635] via 192.168.10.6, 00:00:51, Serial0/0/1

172.30.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 172.30.1.0 is directly connected, Loopback1

192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets

- C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
- C 192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
- O 192.168.10.8 [110/67097] via 192.168.10.2, 00:01:01,

Serial0/0/0

S\* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1 FILIALA1#

Pasul 3: Utilizați comanda **show ip ospf neighbor** pe routerul FILIALA1 pentru a vizualiza parametrul Dead Time. Numaratorul Dead Time se incepe de la 40 secunde (valoare implicită).

#### FILIALA1#show ip ospf neighbor

 Neighbor ID
 Pri
 State
 Dead Time
 Address

 Interface
 11.2.2.2
 0
 FULL/ 00:00:34
 192.168.10.2
 Serial0/0/0

 11.3.3.3
 0
 FULL/ 00:00:34
 192.168.10.6
 Serial0/0/1

Pasul 4: Configurați intervalele Hello și Dead pentru OSPF.

Intervalele Hello și Dead pentru OSPF pot fi modificate manual prin comenzile **ip ospf hellointerval** și **ip ospf dead-interval interface.** Utilizați aceste comenzi pentru a seta intervalul **Hello la 5 secunde** și intervalul **Dead la 20 secunde** pe interfața serial0/0/0 pe routerul Filiala1.

FILIALA1(config)#interface serial0/0/0

FILIALA1(config-if)#ip ospf hello-interval 5

FILIALA1(config-if)#ip ospf dead-interval 20

FILIALA1(config-if)#

01:09:04: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 11.2.2.2 on Serial0/0/0 from

FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expire

01:09:04: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 11.2.2.2 on Serial0/0/0 from

FULL to Down: Interface down or detache

După 20 de secunde, intervalul dead pe routerul FILIALA1 expiră. Dintre FILIALA1 și OFCENTRAL se pierde adiacența, deoarece intervalele Dead și Hello trebuie să fie configurate identic pe fiecare parte a legăturii seriale între FILIALA1 și OFCENTRAL.

#### Pasul 5: Modificați intervalele Dead și Hello pe routerul OfCentral.

Modificați intervalele Dead și Hello pe routerul OfCentral pe interfața Serial 0/0/0 pentru a corespunde cu itervalele setate pe interfața serial0/0/0 de pe routerul FILIALA1.

OFCENTRAL(config)#interface serial0/0/0

OFCENTRAL(config-if)#ip ospf hello-interval 5

OFCENTRAL(config-if)#ip ospf dead-interval 20

OFCENTRAL(config-if)#

01:12:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 11.1.1.1 on Serial0/0/0 from

EXCHANGE to FULL, Exchange Don

Observați că mesajul ne spune că adiacența a fost restabilită.

Pasul 5: Utilizați comanda **show ip ospf interface serial0/0/0** pentru a verifica dacă intervalele Dead și Hello au fost modificate.

OFCENTRAL#show ip ospf interface serial0/0/0

Introduceți aici rezultatul afișat la rularea comenzii de mai sus.

Pasul 6: Utilizați comanda **show ip ospf neighbor** pe routerul FILIALA1 pentru a verifica dacă adiacența cu vecinul OFCENTRAL a fost restabilită.

Observați că intervalul Dead pe interfața Serial 0/0/0 este mul mai mic și începe a descrește de la 20 secunde comparative cu valoarea implicită 40 secunde cum aceasta este me interfața s0/0/1.

#### FILIALA1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri State	Dead Tin	ne Address
Interface			
11.2.2.2	0 FULL/-	00:00:19	192.168.10.2
Serial0/0/0			
11.3.3.3	0 FULL/-	00:00:34	192.168.10.6
Serial0/0/1			
FILIALA1#			

# Sarcina 12: Documentați configurările.

Pe fiecare router capturați rezultatul următoarelor comenzi într-un fișier de tip text:

- Running configuration
- Routing table
- show ip protocols