


| 画面設計書 | 画面一覧 | | |
|---------------|------|-------------|-----------------------------|
| 画面分類 | 画面番号 | 画面名 | 機能概要 |
| 画面一覧 | | | |
| 商品表示 | A-1 | 商品一覧(TOP画面) | 商品情報を一覧で表示する |
| | A-2 | 商品詳細 | 商品の詳細を表示する |
| アカウント | B-1 | 一般アカウント登録 | 一般アカウントを登録する |
| | B-2 | パスワードリセット | パスワードをリセットする |
| | B-3 | ログイン | アカウントログインをする |
| | B-4 | パスワード変更 | アカウントのパスワードを変更する |
| | B-5 | パスワード変更完了 | パスワード変更完了のお知らせを表示する |
| ユーザー情報 | C-1 | ユーザー情報登録 | ログインしたアカウントのユーザー情報を登録する |
| | C-2 | ユーザー情報編集 | 登録したユーザー情報を編集する |
| 商品購入 | D-1 | カート | カートに入れた商品を表示する |
| | D-2 | 購入確認 | カート内の商品情報と送り先情報を確認して注文を確定する |
| | D-3 | 購入完了 | 購入完了のお知らせを表示する |
| 取引履歴表示 | E-1 | 購入履歴一覧 | 購入履歴情報を一覧で表示する |
| | E-2 | 販売履歴一覧 | 販売履歴情報を一覧で表示する |
| 商品登録 | F-1 | 商品登録 | 販売する商品情報を登録する |
| ※共通の画面 | | | |
| Z その他 | Z-1 | ヘッダーメニュー | ヘッダーメニュー |
| | Z-2 | 予期せぬエラー | 共通で使用するエラー・例外発生時に表示する |



ヘッダー部分

① 管理者

②

③
商品の写真

商品の写真

商品名 金額(税込み)

商品名 金額(税込み)

④

⑤

商品の写真

商品名 金額(税込み)

商品の写真

商品の写真

商品名 金額(税込み)

商品名 金額(税込み)

⑥ ⑦

< 1 2 3 >

| | | | |
|-------|--------|-------------|----------------|
| 画面設計書 | 画面イメージ | A-1 商品一覧 | ※商品情報を一覧表示する画面 |
|-------|--------|-------------|----------------|

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|------------|----------|----|----|-----|-----|-----|---|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| 権限表示 | ①権限表示ラベル | | ○ | | | | ・管理者アカウントでログインしているときのみ表示 |
| 商品情報一覧 | ※共通 | | | | | | ・掲載停止ではない商品を表示 ・商品登録順(昇順)に商品を一覧表示 ・1ページに商品情報を6個一覧表示 |
| | ②カード | | | | | ○ | ・商品情報(③～⑤)をカード表示 ・クリックされるとA-2.商品詳細画面に遷移 |
| | ③商品の写真 | | ○ | | | | ・商品情報の商品画像(png,jpg,jpeg)を表示 |
| | ④商品名 | | ○ | | | | ・商品情報の商品名を表示 |
| | ⑤金額(税込み) | | ○ | | | | ・商品情報の金額(税込み)を3桁ずつコンマ区切りで表示 |
| ページ切り替えボタン | ⑥<,> | | | | ○ | | ・<は現在のページの-1ページに遷移、1ページ目を表示している時は押下できない ・>は現在のページの+1ページに遷移、末尾のページを表示している時は押下できない |
| | ⑦数字 | | | | ○ | | ・ボタンの番号に対応した商品一覧ページに遷移 |

| | | |
|-------|--------|--------------------------------|
| 画面設計書 | 画面イメージ | A-2 商品詳細 ※商品の詳細情報を表示する画面 |
|-------|--------|--------------------------------|

ヘッダー部分

① 管理者

②
商品の写真

③ 商品名

④ 金額(税込み)

⑤ カートに入れる

⑥ ※ 警告メッセージ

⑦
商品説明

⑧ 戻る

| | | |
|-------|--------|-------------------------|
| 画面設計書 | 画面イメージ | A-2 |
| | | 商品詳細 ※商品の詳細情報を表示する画面 |

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | 機能 |
|------|-------------------------------|-----------------------|----|-----|-----------------------|---|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | |
| 権限表示 | ①権限表示ラベル | <input type="radio"/> | | | | ・管理者アカウントでログインしているときのみ表示 |
| 商品詳細 | ②商品の写真 | <input type="radio"/> | | | | ・商品情報の商品画像(png,jpg,jpeg)を表示 |
| | ③商品名 | <input type="radio"/> | | | | ・商品情報の商品名を表示 |
| | ④金額(税込み) | <input type="radio"/> | | | | ・商品情報の金額(税込み)を3桁ずつコンマ区切りで表示 |
| | ⑤カートに入れるボタン (未ログイン時) | | | | <input type="radio"/> | ・未ログイン時にdisabled表示 ・カートに商品を入れることができないかつ画面遷移しない |
| | ⑤カートに入れるボタン (一般アカウントログイン時) | | | | <input type="radio"/> | ・一般アカウントログイン時に表示 ・カートに商品を1個入れる、入れた後はH-1.カート画面に遷移 |
| | ⑤商品掲載停止ボタン (管理者アカウントログイン時) | | | | <input type="radio"/> | ・管理者アカウントログイン時に表示 ・商品の掲載を停止して全ユーザーのカートに該当商品があればカートから削除する ・上記の処理後A-1.商品一覧画面に遷移 |
| | ⑥警告メッセージ | <input type="radio"/> | | | | ・未ログイン時に「カートに入れるにはログインまたは新規登録してください」を表示 |
| | ⑦商品説明 | | | | <input type="radio"/> | ・赤枠内に商品の説明を表示 ※赤枠は説明用のため作成しない |
| 戻る | ⑧戻るボタン | | | | <input type="radio"/> | ・A-1.商品一覧画面に遷移 |

| | | | |
|-------|--------|------------------|-----------------|
| 画面設計書 | 画面イメージ | B-1 一般アカウント登録 | ※一般アカウントを登録する画面 |
|-------|--------|------------------|-----------------|

認証は下写真の
Laravelスターターキット
Livewireのデフォルト認証機能を使用して
背景色とデザインの変更、
言葉の修正を行う



アカウントを作成

アカウントを作成するため、下記の情報を入力してください

名前

メールアドレス
 email@example.com

パスワード

パスワードを再入力

アカウントを作成

① 口ゴの 画像

② 店名 

名前
③ このフィールドを入力してください。

メールアドレス
④ huuhu メール アドレスに「@」を挿入してください。「huuhu」内に「@」がありません。

パスワード
⑤ パスワードを再入力 このフィールドを入力してください。

⑥ このフィールドを入力してください。

⑦ アカウントを作成

アカウントをお持ちの方はログイン⑧

※「は」を追記

| | | | |
|-------|--------|------------------|-----------------|
| 画面設計書 | 画面イメージ | B-1 一般アカウント登録 | ※一般アカウントを登録する画面 |
|-------|--------|------------------|-----------------|

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|---------|-------------|----------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------|-----|--|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| ヘッダー | ①ロゴの画像 | <input type="radio"/> | | | | | ・お店のロゴ画像を表示 |
| | ②店名 | <input type="radio"/> | | | | | ・お店の名前とプリンのイラスト表示 |
| 入力フォーム | ③名前 | <input checked="" type="radio"/> | | | | | ・名前を入力する ・Livewireと連携した <flux:input type="text"> コンポーネントを使用 |
| | エラーメッセージ | <input type="radio"/> | | | | | ・入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ④メールアドレス | <input checked="" type="radio"/> | | | | | ・メールアドレスを入力する ・Livewireと連携した <flux:input type="email"> コンポーネントを使用 |
| | エラーメッセージ | <input type="radio"/> | | | | | ・入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ⑤パスワード | <input checked="" type="radio"/> | | | | | ・パスワードを入力する ・Livewireと連携した <flux:input type="password"> コンポーネントを使用 |
| | エラーメッセージ | <input type="radio"/> | | | | | ・入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ⑥パスワードを再入力 | <input checked="" type="radio"/> | | | | | ・⑤のパスワードを再入力する ・Livewireと連携した <flux:input type="password"> コンポーネントを使用 |
| | エラーメッセージ | <input type="radio"/> | | | | | ・入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ⑦アカウント作成ボタン | | | <input checked="" type="radio"/> | | | ・入力したアカウント情報でアカウントを作成しC-1.ユーザー情報登録画面に遷移 |
| テキストリンク | ⑧ログイン | | | | <input type="radio"/> | | ・B-3.ログイン画面に遷移 |

入力チェック

| タイミング | 項目 | チェック内容 |
|----------------|---|--------------------------------------|
| ⑦アカウント作成ボタン押下時 | ③名前 ④メールアドレス ⑤パスワード ⑥パスワードを再入力 | バリデーションには Laravel のデフォルトバリデーションを利用する |

認証は下写真のLaravelスターターキット
Livewireのデフォルト認証機能を使用して
背景色とデザインの変更、言葉の修正を行う



パスワードの再発行

パスワードリセット用のリンクを受信するため、メールアドレスを入力してください

メールアドレス

email@example.com



パスワードリセットメールを送信

もしくはログイン

① ロゴの画像

② 店名

パスワードの再発行
パスワードリセット用のリンクを受信するため、メールアドレスを入力してください

メールアドレス

③

このフィールドを入力してください。

④

パスワードリセットメールを送信

もしくはログイン ⑤

| | | | |
|-------|------|------------------|-----------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | B-2 パスワードリセット | ※パスワードをリセットする画面 |
|-------|------|------------------|-----------------|

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|---------|---------------------|----------------------------------|----|-----|-----------------------|-----------------------|--|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| ヘッダー | ①ロゴの画像 | <input type="radio"/> | | | | | ・お店のロゴ画像を表示 |
| | ②店名 | <input type="radio"/> | | | | | ・お店の名前とプリンのイラスト表示 |
| 入力フォーム | ③メールアドレス | <input checked="" type="radio"/> | | | | | ・メールアドレスを入力する ・Livewireと連携した <flux:input type="email"> コンポーネントを使用する |
| | エラーメッセージ | <input type="radio"/> | | | | | ・入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ④パスワードリセットメールを送信ボタン | | | | <input type="radio"/> | | ・メールアドレスにパスワードリセットリンクを送信 ※ボタンを押下後の流れはデフォルト機能をそのまま活用するため記載を省略 |
| テキストリンク | ⑤ログイン | | | | | <input type="radio"/> | ・B-3. ログイン画面に遷移 |

入力チェック

| タイミング | 項目 | チェック内容 |
|------------------------|----------|--------------------------------------|
| ④パスワードリセットメールを送信ボタン押下時 | ③メールアドレス | バリデーションには Laravel のデフォルトバリデーションを利用する |

| | | |
|-----------------|------|-------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | B-3 ログイン |
| ※アカウントにログインする画面 | | |

認証は下写真の Laravel スターターキット
Livewire のデフォルト認証機能を使用して
背景色とデザインの変更、言葉の修正をする



アカウントにログイン

メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください

メールアドレス

パスワード

パスワードを忘れた?

このブラウザに認証情報を記憶

ログイン

アカウントをお持ちでない方 [サインアップ](#)

① ロゴの画像

② 店名 

メールアドレス

③ huuhu ! メール アドレスに「@」を挿入してください。「huuhu」内に「@」がありません。

パスワード

④ ! このフィールドを入力してください。

⑤ このブラウザに認証情報を記憶

⑥ ログイン

アカウントをお持ちでない方は [新規登録](#) ⑧

| | | |
|-------|------|-------------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | B-3 |
| | | ログイン ※アカウントにログインする画面 |

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|---------|-------------------------------|-----------------------|----|-----|-----------------------|-----|---|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| ヘッダー | ①ロゴの画像 | <input type="radio"/> | | | | | ・お店のロゴ画像を表示 |
| | ②店名 | <input type="radio"/> | | | | | ・お店の名前とプリンのイラスト表示 |
| 入力フォーム | ③メールアドレス | <input type="radio"/> | | | | | ・メールアドレスを入力する ・Livewireと連携した <flux:input type="email"> コンポーネントを使用する |
| | エラーメッセージ | <input type="radio"/> | | | | | ・入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ④パスワード | <input type="radio"/> | | | | | ・パスワードを入力する ・Livewireと連携した <flux:input type="password"> コンポーネントを使用する |
| | エラーメッセージ | <input type="radio"/> | | | | | ・入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ⑤チェックボックス (このブラウザに認証情報を記憶) | <input type="radio"/> | | | | | ・チェックしてログインすると次回のログインから認証情報を提示 ・Livewireと連携した <flux:checkbox> コンポーネントを使用する |
| | ⑥ログインボタン | | | | <input type="radio"/> | | ・ログインして直前の画面に遷移 |
| テキストリンク | ⑦パスワードを忘れたとき | | | | <input type="radio"/> | | ・B-2. パスワードリセット画面に遷移 |
| | ⑧新規登録 | | | | <input type="radio"/> | | ・B-1. 一般アカウント登録画面に遷移 |

入力チェック

| タイミング | 項目 | チェック内容 |
|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| ⑥ログインボタン押下時 | ③メールアドレス ④パスワード | バリデーションには Laravel のデフォルトバリデーションを利用する |

| | | | |
|-------|------|----------------|-------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | B-4 パスワード変更 | ※ログインパスワードを変更する画面 |
|-------|------|----------------|-------------------|

ヘッダー部分

パスワードの変更

新しいパスワードを入力してください

①

※エラーメッセージ

新しいパスワードを再入力してください

②

③更新する

| | | |
|-------|------|-------------------------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | B-4 パスワード変更 ※ログインパスワードを変更する画面 |
|-------|------|-------------------------------------|

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|--------|---------------|----|----|-----|-----|-----|--|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| 入力フォーム | ①新しいパスワードを入力 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・パスワードを入力する ・<input type="password">を使用する |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ②新しいパスワードを再入力 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・パスワードを入力する ・<input type="password">を使用する |
| | エラーメッセージ不要 | | | | | | |
| | ③更新するボタン | | | | ○ | | <ul style="list-style-type: none"> ・パスワードを更新してB-5.パスワード変更完了画面に遷移 |

入力チェック

| タイミング | 項目 | チェック内容 |
|-------------|---------------------------------------|---|
| ③更新するボタン押下時 | ①新しいパスワード を入力 ②新しいパスワード を再入力 | <ul style="list-style-type: none"> ・B-1.アカウント登録画面の⑤パスワードと同じバリデーションルールを利用する |

| | | |
|-------|------|--|
| 画面設計書 | 画面詳細 | B-5 パスワード変更完了 ※アカウントパスワードを変更する画面 |
|-------|------|--|

ヘッダー部分

パスワードを変更しました。

① ホームに戻る

| | | |
|-------|------|---------------------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | B-5 |
| | | パスワード変更完了 ※アカウントパスワードを変更する画面 |

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|--------|------------|----|----|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| ホームに戻る | ①ホームに戻るボタン | | | | ○ | | ・ A-1.商品一覧画面に遷移 |

| | | | |
|-------|------|-----------------|----------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | C-1 ユーザー情報登録 | ※ユーザー情報を登録する画面 |
|-------|------|-----------------|----------------|

ヘッダー部分

お客様の会員情報(送り先住所など)を登録してください

姓 ① 茂野 名 ② 康喜
※エラーメッセージ

電話番号 ③ 090-1234-1582
※エラーメッセージ

郵便番号 ④ 012-3456
※エラーメッセージ

都道府県 ⑤ 選択してください
※エラーメッセージ

市区町村・番地 ⑥ 大阪市阿倍野区おかし村1-2-2
※エラーメッセージ

建物名・部屋番号 ⑦ あまあまハイツ
※エラーメッセージ

⑧ 登録

| | | | |
|-------|------|-----------------|----------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | C-1 ユーザー情報登録 | ※ユーザー情報を登録する画面 |
|-------|------|-----------------|----------------|

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|--------|-----------|----|----|-----|-----|-----|--|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| 入力フォーム | ①姓 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 姓を入力する <input type="text">を使用する |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ②名 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 名を入力する <input type="text">を使用する |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ③電話番号 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 電話番号を入力する <input type="tel">を使用する |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ④郵便番号 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 郵便番号を入力する <input type="text">を使用する |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ⑤都道府県 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 都道府県を選択する <select>を使用する 初期値(未選択)に「選択してください」を設定 |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ⑥市区町村・番地 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 市区町村・番地を入力する <input type="text">を使用する |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ⑦建物名・部屋番号 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 建物名・部屋番号を入力する <input type="text">を使用する |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ⑧登録ボタン | | | | ○ | | <ul style="list-style-type: none"> ユーザー情報を登録してA-1.商品一覧画面に遷移 |

| | | | |
|-------|------|-----------------|----------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | C-1 ユーザー情報登録 | ※ユーザー情報を登録する画面 |
|-------|------|-----------------|----------------|

入力チェック

| タイミング | 項目 | チェック内容 |
|-----------|-----------|---|
| ⑧登録ボタン押下時 | ①姓 | <ul style="list-style-type: none"> ・未入力チェック ・文字数チェック(30文字以内) |
| | ②名 | <ul style="list-style-type: none"> ・未入力チェック ・文字数チェック(30文字以内) |
| | ③電話番号 | <ul style="list-style-type: none"> ・未入力チェック ・文字型のチェック ・正規表現チェック <p>固定電話と携帯電話に対応した 半角数字ハイフンありの (2~4桁) - (2~4桁) - (4桁) の形式</p> |
| | ④郵便番号 | <ul style="list-style-type: none"> ・未入力チェック ・文字型のチェック ・正規表現チェック <p>半角数字ハイフンありの (3桁-4桁) の形式</p> |
| | ⑤都道府県 | <ul style="list-style-type: none"> ・未選択チェック ・実在する都道府県チェック |
| | ⑥市区町村・番地 | <ul style="list-style-type: none"> ・未入力チェック ・文字数チェック(50文字以内) |
| | ⑦建物名・部屋番号 | <ul style="list-style-type: none"> ・文字数チェック(50文字以内) |

| | | | |
|-------|------|-----------------|----------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | C-2 ユーザー情報編集 | ※ユーザー情報を編集する画面 |
|-------|------|-----------------|----------------|

ヘッダー部分

登録情報の変更

姓 ① 佐藤 名 ② 心太

※エラーメッセージ

電話番号 ③ 090-1234-1582

※エラーメッセージ

郵便番号 ④ 012-3456

※エラーメッセージ

都道府県 ⑤ 大阪府

※エラーメッセージ

市区町村・番地 ⑥ 大阪市阿倍野区おかし村1-2-2

※エラーメッセージ

建物名・部屋番号 ⑦ あまあまハイツ

※エラーメッセージ

⑧ 更新する

| | | |
|-------|------|----------------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | C-2 |
| | | ユーザー情報編集 ※ユーザー情報を編集する画面 |

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|--------|----------|----|----|-----|-----|-----|---|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| 入力フォーム | ①姓 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 姓を入力する <input type="text">を使用する 初期値：登録した姓の値 |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ②名 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 名を入力する <input type="text">を使用する 初期値：登録した名の値 |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ③電話番号 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 電話番号を入力する <input type="tel">を使用する 初期値：登録した電話番号の値 |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ④郵便番号 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 郵便番号を入力する <input type="text">を使用する 初期値：登録した郵便番号の値 |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |

| | | | |
|-------|------|----------|----------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | C-2 | |
| | | ユーザー情報編集 | ※ユーザー情報を編集する画面 |

| | | | | | |
|--------|-----------|---|--|---|--|
| 入力フォーム | ⑤都道府県 | ○ | | | ・都道府県を選択する ・<select>を使用する ・初期値：登録した都道府県の値 |
| | エラーメッセージ | ○ | | | ・入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ⑥市区町村・番地 | ○ | | | ・市区町村・番地を入力する ・<input type="text">を使用する ・初期値：登録した市区町村・番地の値 |
| | エラーメッセージ | ○ | | | ・入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ⑦建物名・部屋番号 | ○ | | | ・建物名・部屋番号を入力する ・<input type="text">を使用する ・初期値：登録した建物名・部屋番号の値 |
| | エラーメッセージ | ○ | | | ・入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ⑧更新するボタン | | | ○ | ・ユーザー情報を更新してこの画面にリダイレクト |

| | | |
|-------|------|-----------------------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | C-2 ユーザー情報編集 ※ユーザー情報を編集する画面 |
|-------|------|-----------------------------------|

入力チェック

| タイミング | 項目 | チェック内容 ※F-1.ユーザー情報登録画面と同じ内容 |
|-----------|-----------|--|
| ⑧更新ボタン押下時 | ①姓 | <ul style="list-style-type: none"> 未入力チェック 文字数チェック(30文字以内) |
| | ②名 | <ul style="list-style-type: none"> 未入力チェック 文字数チェック(30文字以内) |
| | ③電話番号 | <ul style="list-style-type: none"> 未入力チェック 文字型のチェック 正規表現チェック <p>固定電話と携帯電話に対応した 半角数字ハイフンありの (2~4桁) - (2~4桁) - (4桁) の形式</p> |
| | ④郵便番号 | <ul style="list-style-type: none"> 未入力チェック 文字型のチェック 正規表現チェック <p>半角数字ハイフンありの (3桁-4桁) の形式</p> |
| | ⑤都道府県 | <ul style="list-style-type: none"> 未選択チェック 実在する都道府県チェック |
| | ⑥市区町村・番地 | <ul style="list-style-type: none"> 未入力チェック 文字数チェック(50文字以内) |
| | ⑦建物名・部屋番号 | <ul style="list-style-type: none"> 文字数チェック(50文字以内) |

| | | | |
|-------|------|------------|-------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | D-1 カート | ※カートに入れた商品を表示する画面 |
|-------|------|------------|-------------------|

ヘッダー部分

カート内の商品

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| ① 商品の写真 | ② ショートケーキ | ⑤ 削除 |
| | ③ <input type="button" value="1"/> 個 | ④ 数量更新 |
| | ※エラーメッセージ | |
| | ⑥ 小計(税込み) 450円 | |
| 商品の写真 | マカロン | 削除 |
| | <input type="button" value="6"/> 個 | 数量更新 |
| | ※エラーメッセージ | |
| | 小計(税込み) 1,800円 | |
| | ⑦ 合計(税込み) 2,250円 | |
| ⑧ 戻る | ⑨ 注文 | |

| | | | |
|-------|------|------------|-------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | D-1 カート | ※カートに入れた商品を表示する画面 |
|-------|------|------------|-------------------|

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|-----------|----------|----|----|-----|-----|-----|--|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| カート内の商品一覧 | ※共通 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> カート内の商品をすべて一覧表示 新しくカートに入れた順番(降順)でカート内の商品を表示 |
| | ①商品の写真 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> カートにある商品情報の商品画像を表示 |
| | ②商品名 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> カートにある商品情報の商品名を表示 |
| | ③個数 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> カートにある商品の個数を表示 <input type="number">を使用する 初期値:カートに入っている商品の数 ▲スピンボタンで一個増える、▼スピンボタンで一個減る 1のとき▼スピンボタンを押下しても個数が減らない 10のとき▲スピンボタンを押下しても個数が増えない |
| | エラーメッセージ | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ④数量更新ボタン | | | | ○ | | <ul style="list-style-type: none"> ③の個数を変更する 個数を変更したとき⑥小計(税込み)と⑦合計(税込み)も正しい値に更新して表示 |
| | ⑤削除ボタン | | | | ○ | | <ul style="list-style-type: none"> カートから該当商品を削除する 削除後は再度この画面を表示 |
| | ⑥小計(税込み) | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> カートにある商品情報の値段(税込み)の小計を3桁ずつコンマ区切りで表示 |

| | | | |
|-------|------|------------|-------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | D-1 カート | ※カートに入れた商品を表示する画面 |
|-------|------|------------|-------------------|

| | | | | | |
|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 合計金額 | ⑦合計(税込み) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ・⑥の合計金額を3桁ずつコンマ区切りで表示 |
| 戻る | ⑧戻るボタン | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ・直前の画面に遷移 |
| 注文 | ⑨注文ボタン | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ・D-2.購入確認画面に遷移 |

| | | | |
|-------|------|------------|-------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | D-1 カート | ※カートに入れた商品を表示する画面 |
|-------|------|------------|-------------------|

入力チェック

| タイミング | 項目 | チェック内容 |
|-------------|-----|---|
| ④数量更新ボタン押下時 | ③個数 | <ul style="list-style-type: none"> ・未入力チェック ・整数チェック ・最小値、最大値チェック(最小値1,最大値10) |

ヘッダー部分

カート内の商品

①商品の写真

②ショートケーキ

③1個

④小計(税込み) 450円

商品の写真

マカロン

6個

小計(税込み) 1,800円

⑤合計(税込み) 2,250円

⑥カートの修正

- ⑦お名前 〇〇 〇〇
- ⑧ご住所 〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県 〇〇市 〇〇区〇〇町〇-〇-〇
- ⑨電話番号 〇〇〇-〇〇〇〇-
〇〇〇〇
- ⑩メールアドレス 〇〇〇〇〇〇@〇〇〇.com

送り先

⑪送り先の修正

⑫注文確定

⑬※警告メッセージ

| | | |
|-------|------|---|
| 画面設計書 | 画面詳細 | D-2 購入確認 ※カート内の商品情報と送り先情報を確認して注文を確定する画面 |
|-------|------|---|

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|-----------|------------|----|----|-----|-----|-----|--|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| カート内の商品一覧 | ※共通 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> カート内の商品をすべて一覧表示 新しくカートに入れた順番(降順)でカート内の商品を表示 |
| | ①商品の写真 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 商品情報の商品画像を表示 |
| | ②商品名 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> カートにある商品情報の商品名を表示 |
| | ③商品の個数 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> カート情報から該当商品の個数を表示 |
| | ④小計(税込み) | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> カートにある商品情報の値段(税込み)の小計を3桁ずつコンマ区切りで表示 |
| | ⑤合計(税込み) | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ④の合計金額を桁ずつコンマ区切りで表示 |
| カートの修正 | ⑥カートの修正ボタン | | | | ○ | | <ul style="list-style-type: none"> D-1. カート画面に遷移 |

| 画面設計書 | 画面詳細 | D-2 | |
|-------|------|------|--------------------------------|
| | | 購入確認 | ※カート内の商品情報と送り先情報を確認して注文を確定する画面 |

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 送り先情報 | ⑦お名前 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ・登録したユーザー情報の名前を表示 <例> お名前 田中 太郎 |
| | ⑧ご住所 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ・登録したユーザー情報の郵便番号、住所を表示 <例> ご住所 〒123-4567 大阪府大阪市阿倍野区お菓子町1-1-2 |
| | ⑨電話番号 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ・登録したユーザー情報の電話番号を表示 |
| | ⑩メールアドレス | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ・登録したユーザー情報のメールアドレスを表示 |
| 送り先修正 | ⑪ 送り先の修正ボタン (ユーザー情報登録済み時) | | | <input checked="" type="radio"/> | | ・ユーザー情報登録済み時に表示 ・C-2.ユーザー情報編集画面に遷移 送り先の修正 |
| 送り先登録 | ⑪ 送り先の登録ボタン (ユーザー情報未登録時) | | | <input checked="" type="radio"/> | | ・ユーザー情報未登録時に表示 ・C-1.ユーザー情報登録画面に遷移 送り先の登録 |
| 注文確定 | ⑫注文確定ボタン | | | <input checked="" type="radio"/> | | ・カート内の商品情報を販売履歴情報に登録してD-3.購入完了画面に遷移 ・ユーザー情報が未登録のときはdisabled表示で画面遷移できないかつ購入処理をさせない |
| 警告 | ⑬警告メッセージ | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ・ユーザー情報が未登録の場合に「送り先を登録してください」を表示 |

| | | | |
|-------|------|-------------|----------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | D-3 購入完了 | ※購入完了のお知らせする画面 |
|-------|------|-------------|----------------|

ヘッダー部分

購入完了しました。

①

弊社のお菓子をお買い求め頂きありがとうございます。
お支払い金額は〇〇円です。

② ホームに戻る



| | | | |
|-------|------|------|----------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | D-3 | |
| | | 購入完了 | ※購入完了のお知らせする画面 |

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|---------------|------------|----|----|-----|-----|-----|---|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| 購入完了 メッセージ | ①購入完了メッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・購入完了のメッセージを表示 ・支払い金額をメッセージ内に表示 ※○○の箇所 |
| ホームに戻る | ②ホームへ戻るボタン | | | | ○ | | <ul style="list-style-type: none"> ・A-1.商品一覧画面に遷移 |

ヘッダー部分

①2025年6月19日



購入履歴

③ショートケーキ

④1個

⑤小計(税込み) 450円


マカロン

6個

小計(税込み) 1,800円

⑥合計(税込み) 2,250円

2025年4月22日




フロランタン

5個

小計(税込み) 1,500円

合計(税込み) 1,500円

2025年4月8日



カシスムース(ホール)

1個

小計(税込み) 4,500円

合計(税込み) 4,500円

| | | |
|-------|------|--------------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | E-1 |
| | | 購入履歴一覧 ※購入履歴一覧を表示する画面 |

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|------------|----------|----|----|-----|-----|-----|--|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| 購入履歴一覧 | ※共通 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 購入した商品情報を全て一覧表示 ・ 1ページに三件分の購入履歴を表示 ・ 最新(降順)の購入履歴から順に表示 ・ 掲載停止の購入商品も表示 |
| | ①日付 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 購入履歴の日付を「○年○月○日」形式で表示 |
| | ②商品の写真 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 購入した商品の商品画像を表示 |
| | ③商品名 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 購入した商品の商品名を表示 |
| | ④商品の個数 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 購入した商品の数量を表示 |
| | ⑤小計(税込み) | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 購入した商品の値段(税込み)の小計を3桁ずつコンマ区切りで表示 |
| ページ切り替えボタン | ⑥合計(税込み) | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ ⑤の合計金額を3桁ずつコンマ区切りで表示 |
| | ⑦<,> | | | | ○ | | <ul style="list-style-type: none"> ・ <は現在のページの -1 ページに遷移、1 ページ目を表示している時は押下できない ・ >は現在のページの +1 ページに遷移、末尾のページを表示している時は押下できない |
| | ⑧数字 | | | | ○ | | <ul style="list-style-type: none"> ・ ボタンの番号に対応した購入履歴一覧ページに遷移 |

ヘッダー部分

管理者
販売履歴一覧

① 発送状況
 未発送 発送済み
※エラーメッセージ

② 表示する期間
年/月/日 ~ 年/月/日
※エラーメッセージ

③ この条件で検索する

| 発送済み | | ⑤ 2025年6月19日 | ⑨ 田中太郎様 | |
|-----------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| ④ 未発送にする ※エラーメッセージ | 商品の写真 ⑥ | ⑦ シトロンケーキ ⑧ 2個 | ⑩ 小計(税込み) 5,400円 | ⑪ 合計(税込み) 5,400円 |
| ④ 発送済みにする 商品の写真 | | キンカンと柚子のゼリー 3個 | 小計(税込み) 750円 | 華山花子様 |
| 商品の写真 | | 和菓 モンブラン 2個 | 小計(税込み) 1,200円 | 合計(税込み) 1,950円 |
| 未発送にする 商品の写真 | | 岩村健人様 | | |
| 未発送にする 商品の写真 | | レーズンサンド 6個 | 小計(税込み) 2,100円 | 合計(税込み) 2,100円 |
| 未発送にする 商品の写真 | | オレンジシムース 6個 | 小計(税込み) 2,400円 | 水田菜々美様 |
| 未発送にする 商品の写真 | | | | 合計(税込み) 2,400円 |

⑫ < ⑬ 2 3 >

| | | | |
|-------|------|---------------|------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | E-2 販売履歴一覧 | ※販売履歴情報を一覧表示する画面 |
|-------|------|---------------|------------------|

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|--------|---------------|----|----|-----|-----|-----|---|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| 検索フォーム | ①発送状況 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 発送状況を選択する ※赤枠は説明用のため表示しない <input type="checkbox">を使用する |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ②販売期間 | ○ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 日付を入力する ※赤枠は説明用のため表示しない 左欄は開始日、右欄は終了日 <input type="date">を使用する |
| | エラーメッセージ | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ③この条件で検索するボタン | | | | ○ | | <ul style="list-style-type: none"> ①②③で入力された内容をもとにand検索して該当する販売履歴をこの画面で表示 ①で入力された発送状況と一致する発送状況のレコードを検索する ②で入力された開始日から終了日に該当するレコードを検索する ③入力された文字列で、購入者名の部分一致検索かつ完全一致検索する |

| 画面設計書 | 画面詳細 | E-2 販売履歴一覧 | | | | | ※販売履歴情報を一覧表示する画面 |
|--------|-------------|---------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | |
| 販売履歴一覧 | ※共通 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・販売履歴情報を全て一覧表示 ・1ページに3件分の販売履歴を表示 ・最新の販売履歴から順に表示 ・掲載停止の購入商品も表示 ・未発送状態の販売履歴は背景を赤色で表示 |
| | ④未発送にするボタン | | | | ○ | | <ul style="list-style-type: none"> ・発送状況が発送済みのときに表示される ・発送状況を未発送にして再度この画面を表示 |
| | ④発送済みにするボタン | | | | ○ | | <ul style="list-style-type: none"> ・発送状況が未発送のときに表示される ・発送状況を発送済みにして再度この画面を表示 |
| | ⑤日付 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・販売が行われた日付を「〇年〇月〇日」形式で表示 |
| | ⑥商品の写真 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・販売した商品の商品画像を表示 |
| | ⑦商品名 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・販売した商品の商品名を表示 |
| | ⑧商品の個数 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・販売した商品の個数を表示 |
| | ⑨購入者名 | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・販売履歴情報に該当する購入者の名前を表示 |
| | ⑩小計(税込み) | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・購入者が購入した商品の値段(税込み)の小計を3桁ずつコンマ区切りで表示 |
| | ⑪合計(税込み) | | ○ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・⑩の合計金額を3桁ずつコンマ区切りで表示 |

| 画面設計書 | 画面詳細 | E-2 販売履歴一覧 | | | | ※販売履歴情報を一覧表示する画面 |
|----------------|------|---------------|--|---|--|---|
| | | | | | | |
| ページ切り替え ボタン | ⑫<,> | | | ○ | | <ul style="list-style-type: none"> ・<は現在のページの -1 ページに遷移、1 ページ目を表示している時は押下できない ・>は現在のページの + 1 ページに遷移、末尾のページを表示している時は押下できない |
| | ⑬数字 | | | ○ | | ・ボタンの番号に対応した販売履歴一覧ページに遷移 |

| | | | |
|-------|------|---------------|------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | E-2 販売履歴一覧 | ※販売履歴情報を一覧表示する画面 |
|-------|------|---------------|------------------|

入力チェック

| タイミング | 項目 | チェック内容 |
|------------------|-------|---|
| ④この条件で検索するボタン押下時 | ①発送状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定の値'0'(未発送)または'1'(発送済み)のチェック |
| | ②販売期間 | <ul style="list-style-type: none"> ・ YYYY-MM-DDのフォーマットチェック ・ null許容チェック |

| | | | |
|-------|------|-------------|--------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | F-1 商品登録 | ※商品情報を登録する画面 |
|-------|------|-------------|--------------|

ヘッダー部分

管理者 商品登録画面

※登録された商品の画像は1:2の縦横比で出力しますのでそれを考慮したうえでアップロードしてください。

添付 画像

① ファイルの選択

② ショートケーキ

※エラーメッセージ

③ 450 円

※エラーメッセージ

商品説明

④

※エラーメッセージ

⑤商品を登録

This screenshot shows a product registration form titled '管理者商品登録画面'. At the top, there is a note about image output ratios. The form has several input fields: '添付 画像' (Attachment Image) with a placeholder 'ファイルが選択されていません' (File not selected), '商品名' (Product Name) with 'ショートケーキ' (Shortcake) entered, '金額(税込み)' (Amount (Tax Included)) with '450' and '円' (Yen) entered, and a '商品説明' (Product Description) field. There are also error message boxes for the attachment and amount fields. A large button at the bottom right says '商品を登録' (Register Product).

| | | | |
|-------|------|-------------|--------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | F-1 商品登録 | ※商品情報を登録する画面 |
|-------|------|-------------|--------------|

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|--|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| 入力フォーム | ①ファイルの選択 | <input type="radio"/> | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 画像(jpg,png,jpeg)をアップロードする <input type="file">を使用する <p>※レイアウトの背景が白色部分は設計図の背景色に修正する</p> |
| | エラーメッセージ | | <input type="radio"/> | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ②商品名 | <input type="radio"/> | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 商品名を入力する <input type="text">を使用する |
| | エラーメッセージ | | <input type="radio"/> | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ③金額(税込み) | <input type="radio"/> | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 商品の金額を入力する <input type="number">を使用する |
| | エラーメッセージ | | <input type="radio"/> | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ④商品説明 | <input type="radio"/> | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 商品の説明を入力する <textarea>を使用する |
| | エラーメッセージ | | <input type="radio"/> | | | | <ul style="list-style-type: none"> 入力チェックのエラーメッセージを表示 |
| | ⑤商品を登録ボタン | | | | <input type="radio"/> | | <ul style="list-style-type: none"> 商品情報を登録してA-1.商品一覧画面に遷移 |

| | | | |
|-------|------|-------------|--------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | F-1 商品登録 | ※商品情報を登録する画面 |
|-------|------|-------------|--------------|

入力チェック

| タイミング | 項目 | チェック内容 |
|--------------|----------|---|
| ⑤商品を登録ボタン押下時 | ①ファイルの選択 | <ul style="list-style-type: none"> ・未アップロードチェック ・ファイルチェック ・画像チェック(PNG or JPG) ・容量チェック(最大1800KBまで) |
| | ②商品名 | <ul style="list-style-type: none"> ・未入力チェック ・文字数チェック(1文字以上15字以内) |
| | ③金額(税込み) | <ul style="list-style-type: none"> ・未入力チェック ・整数チェック(整数かつ先頭に0を含めない) ・最小値、最大値チェック(最小値300,最大値10000) |
| | ④商品説明 | <ul style="list-style-type: none"> ・未入力チェック ・文字数チェック(50文字以内) |

| | | |
|-------|------|-----------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | Z-1 ヘッダーメニュー |
|-------|------|-----------------|

未ログイン時



一般アカウントログイン時



| | | |
|-------|------|-----------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | Z-1 ヘッダーメニュー |
|-------|------|-----------------|

管理者アカウントログイン時

HOME

ロゴの画像

○○様

⑩ 販売履歴

⑪ 商品登録

パスワード変更

ログアウト

| | | |
|-------|------|----------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | Z-1 |
| | | ヘッダーメニュー |

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|------|------------|----------------------------------|----|-----|----------------------------------|-----|---|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| ヘッダー | ①ロゴの画像 | <input checked="" type="radio"/> | | | | | ・ロゴの画像を表示 |
| | ②HOME | | | | <input checked="" type="radio"/> | | ・A-1.商品一覧画面に遷移 |
| | ③ログイン | | | | <input checked="" type="radio"/> | | ・B-3.ログイン画面に遷移 |
| | ④新規登録 | | | | <input checked="" type="radio"/> | | ・B-1.一般アカウント登録画面に遷移 |
| | ⑤カートアイコン | | | | <input checked="" type="radio"/> | | ・D-1.カート画面に遷移 |
| | ⑥名前 | <input checked="" type="radio"/> | | | | | ・アカウント情報の名前を表示 |
| | ⑦ユーザー情報の設定 | | | | <input checked="" type="radio"/> | | ・ユーザー情報を未登録の場合はC-1.ユーザー情報登録画面に遷移 ・ユーザー情報を登録済みの場合はC-2.ユーザー情報編集画面に遷移 |
| | ⑧購入履歴 | | | | <input checked="" type="radio"/> | | ・E-1.購入履歴一覧画面に遷移 |
| | ⑨パスワード変更 | | | | <input checked="" type="radio"/> | | ・B-4.パスワード変更画面に遷移 |
| | ⑩販売履歴 | | | | <input checked="" type="radio"/> | | ・E-2.販売履歴一覧画面に遷移 |
| | ⑪商品登録 | | | | <input checked="" type="radio"/> | | ・F-1.商品登録画面に遷移 |

| | | | |
|-------|------|----------------|----------------------------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | Z-2 予期せぬエラー | ※予期しないエラー時に表示されるエラーのお知らせ画面 |
|-------|------|----------------|----------------------------|

①
ロゴの画像

予期しないエラーです。

現在、問題が発生しています。
しばらくしてから再度アクセスしてください。

問題が解決しない場合は、
サポートにお問い合わせください。

| | | |
|-------|------|---------|
| 画面設計書 | 画面詳細 | Z-2 |
| | | 予期せぬエラー |

※予期しないエラー時に表示されるエラーのお知らせ画面

画面表示

| 分類 | 項目 | 種類 | | | | | 機能 |
|------|--------|----|----|-----|-----|-----|-----------|
| | | 入力 | 表示 | 非表示 | ボタン | リンク | |
| ヘッダー | ①ロゴの画像 | | ○ | | | | ・ロゴの画像を表示 |