

PICODATA

Распределенный сервер приложений со встроенной распределенной базой данных

Руководство по эксплуатации

Оглавление

О данном руководстве	3
Общее описание продукта	
Что такое Picodata?	4
Назначение	4
Задачи	4
Область применения	
Особенности кластера Picodata	
Принцип работы	6
Гарантия сохранности данных	7
Архитектура кластера	
Составные части кластера	8
Хранение данных	g
Отказоустойчивость	
Шардирование	10
Описание параметров запуска	
Развертывание кластера	13
Минимальный вариант кластера	
Кластер на нескольких серверах	15
Именование инстансов	
Проверка работы кластера	17
Репликация и зоны доступности (failure domains)	
Динамическое переключение голосующих узлов в Raft (Raft voter failover)	19
Удаление инстансов из кластера (expel)	
Удаление инстанса с помощью консольной команды	
Удаление инстанса из консоли Picodata с помощью Lua API	

О данном руководстве

Документ «Руководство по эксплуатации» содержит сведения, которые должны помочь пользователям и системным администраторам запускать программное обеспечение Picodata и использовать его в своей работе.

Информация об инсталляции программного обеспечения приведена в отдельном документе «Руководство по установке».

Информация о внутреннем устройстве распределенной системы (кластера) приведена в отдельном документе «Руководство администратора».

В текущем документе содержится описание параметров запуска и последовательности действий, необходимой для развертывания и поддержания работоспособности распределенного кластера СУБД.

Сведения в данном документе относятся к текущей публично доступной версии ПО Picodata 22.07.0, вышедшей в июле 2022 г. Информация в этом руководстве будет обновляться для наиболее полного соответствия фактической функциональности ПО Picodata на момент публикации.

Дата публикации: 13.10.2022

Общее описание продукта

Данный раздел содержит общие сведения о продукте Picodata, его назначении, области применения и внутреннем устройстве.

Что такое Picodata?

Программное обеспечение Picodata — распределенная система промышленного уровня для управления базами данных, а также среда выполнения/сервер приложений. Программное обеспечение Picodata реализует хранение структурированных и неструктурированных данных, транзакционное управление данными, языки запросов SQL и GraphQL, а также среду выполнения приложений (хранимых процедур) на языках Rust и Lua.

Назначение

Основным назначением продукта Picodata является горизонтально масштабируемое хранение структурированных и неструктурированных данных, управление ими, предоставление среды вычислений внутри кластера, состоящего из реплицированных отдельных узлов. Такие узлы называют экземплярами Picodata или инстансами.

Задачи

Программное обеспечение Picodata решает следующие задачи:

- реализация общего линеаризуемого хранилища конфигурации, схемы данных и топологии кластера, встроенного в распределенную систему управления базами данных;
- предоставление интерфейса командной строки для управления топологией кластера;
- реализация runtime-библиотек по работе с сетью, файловому вводу-выводу, реализация кооперативной многозадачности и управления потоками, работа со встроенной СУБД средствами языка Rust;
- поддержка языка SQL для работы как с данными отдельного инстанса, так и с данными всего кластера;
- управление кластером;
- поддержка жизненного цикла приложения в кластере, включая версионирование, управление зависимостями, упаковку дистрибутива, развертывание и обновление запущенных приложений.

Область применения

Кластер Picodata обеспечивает быстрый доступ к данным внутри распределенного хранилища. Это позволяет использовать его в следующих областях:

- управление телекоммуникационным оборудованием;
- банковские и в целом финансовые услуги, биржевые торги, аукционы;
- формирование персональных маркетинговых предложений с привязкой ко времени и месту:
- обработка больших объемов данных в реальном времени для систем класса "интернет вещей" (ІоТ);
- игровые рейтинговые таблицы;
- и многое другое!

Особенности кластера Picodata

Кластер с СУБД Picodata обладает следующими свойствами:

- автоматическое горизонтальное масштабирование кластера;
- более простая настройка для запуска шардированного кластера. Требуется меньше файлов конфигурации;
- совместимость с любыми инструментами развертывания инстансов (Ansible, Chef, Puppet и др.);
- обеспечение высокой доступности данных без необходимости в кластере Etcd и дополнительных настройках;
- автоматическое определение активного инстанса в репликасетах любого размера;
- единая схема данных во всех репликасетах кластера;
- возможность обновлять схему данных и менять топологию работающего кластера, например добавлять новые инстансы. Picodata автоматически управляет версиями схемы;
- встроенные инструменты для создания и запуска приложений.

Принцип работы

Каждый экземпляр ПО Picodata, который также называют инстансом или узлом кластера, включает в себя два архитектурных слоя: один из них отвечает за хранение пользовательских данных, второй — за управление конфигурацией кластера и обеспечение его отказоустойчивости.

Узлы кластера Picodata представляют собой отдельные процессы (процессы в понимании операционных систем) на одной или нескольких независимых ЭВМ, соединенных между собой сетью передачи данных и представляющих для пользователя единое, линеаризуемое хранилище данных и среду выполнения приложений.

Каждый узел кластера представляет собой отдельную независимую СУБД и среду выполнения приложений со своим собственным хранилищем данных и журналом выполнения транзакций, отвечающий за фрагмент данных (партицию, шард) всего кластера.

Обработка локальных транзакций внутри одного процесса выполняется последовательно с полным (эксклюзивным) доступом транзакции к данным процесса, что позволяет исключить издержки на разделение такого доступа и откат транзакций в случае конфликта между ними по обращению к данным.

Слой управления конфигурацией — это реализация алгоритма Raft, который присутствует в каждом экземпляре ПО и является внутренним компонентом по отношению к кластеру. Raft хранит информацию об общей схеме данных, о топологии (составе участников) кластера, о роли каждого из узлов, расположении фрагментов (партиций, шардов) кластера. Также, Raft предоставляет пользователю интерфейсы (API) мониторинга и управления отдельными узлами кластера.

В кластере Raft каждый из узлов в любой момент времени находится в одном из трёх состояний:

- Leader (лидер) обрабатывает все клиентские запросы, является эталоном всех данных в журнале, поддерживает журнал фоловеров.
- Follower (фоловер) пассивный узел, который только принимает новые записи в журнал от лидера и перенаправляет все входящие запросы от клиентов на лидера. По сути, является репликой лидера в режиме ожидания.
- Candidate (кандидат) специальное состояние узла, возможное только во время выбора нового лидера.

Во время нормальной работы в кластере только один сервер является лидером, все остальные – его фоловеры.

Более подробная информация о работе узлов Picodata приведена в разделе Архитектура кластера.

Гарантия сохранности данных

Отказоустойчивость системы обеспечивается за счет резервирования каждого из компонентов, при этом копии (реплики) процессов должны располагаться на разных физических компьютерах, а согласование состояния данных копий осуществляться с использованием технологии синхронной репликации.

В условиях потери сетевой связности между компонентами системы Picodata ставит доступность конфигурации превыше консистентности, в терминах теоремы САР — режим АР. Пользователь имеет возможность управлять кластером пока выполняется условие доступности большинства узлов (2 реплики из 3, или 3 из 5). В части хранения пользовательских данных консистентность данных, напротив, имеет приоритет над доступностью.

Архитектура кластера

Составные части кластера

Архитектура кластера Picodata предполагает систему отдельных *инстансов* — программных узлов, входящих в состав кластера. Каждый такой узел может выполнять различные роли, например роль хранения данных, роль сервера приложения, или служебную роль координатора кластера. Все инстансы работают с единой схемой данных и кодом приложения. Каждый процесс базы данных выполняется на одном процессорном ядре и хранит используемый набор данных в оперативной памяти. Любой отдельный инстанс является частью набора реплик, который также называют *репликасетом*. Репликасет может состоять из одного или нескольких инстансов — дубликатов одного и того же набора данных. Внутри репликасета всегда есть *активный* инстанс и — если реплик больше 1 — то некоторое число *резервных* инстансов, обеспечивающих отказоустойчивость системы в случае выхода из строя или недоступности активного инстанса. Число реплик определяется фактором репликации, заданным в глобальных настройках Picodata.

На рисунке ниже показана схема простого кластера из двух репликасетов, каждый из которых состоит из двух инстансов (активного и резервного):




Рисунок 1: Устройство репликасета

Репликасеты являются единицами горизонтального масштабирования кластера. Данные балансируются между ними автоматически.

Хранение данных

Внутри каждого репликасета есть бакет (bucket) — виртуализированная неделимая единица хранения, обеспечивающая локальность данных (например, хранение нескольких связанных с клиентом записей на одном физическом узле сети). Сам по себе бакет не имеет ограничений по емкости и может содержать любой объем данных. Горизонтальное масштабирование позволяет распределить бакеты по разным шардам, оптимизировав производительность кластера путем добавления новых реплицированных инстансов. Чем больше репликасетов входит в состав кластера, тем меньше нагрузка на каждый из них. Бакет хранится физически на одном репликасете и является промежуточным звеном между данными и устройством хранения. В каждом репликасете может быть много бакетов (или не быть ни одного). Внутри бакета данные задублированы по всем инстансам в рамках репликасета в соответствии с фактором репликации. Общее количество бакетов в кластере задается при первоначальной настройке кластера.

На схеме ниже показан пример схемы хранения данных внутри репликасета:




Рисунок 2: Принцип хранения данных в репликасете

Отказоустойчивость

Наличие нескольких реплик внутри репликасета обеспечивают его отказоустойчивость. Дополнительно для повышения надежности каждый инстанс кластера внутри репликасета находится на разных физических серверах, а в некоторых случаях — в удаленных друг от друга датацентрах. Таким образом, в случае недоступности датацентра в репликасете происходит переключение на резервную реплику/инстанс без прерывания работы.

Пример географического распределения репликасета показан на схеме ниже:




Рисунок 3: Распределение удаленных реплик

Шардирование

Шардирование — это распределение бакетов между различными репликасетами. В Picodata используется основанное на хэшах шардирование с хранением данных в виртуальных бакетах. Каждый репликасет является *шардом*, и чем больше репликасетов имеется в кластере, тем эффективнее данная функция может разделить массив данных на отдельные наборы данных меньшего размера. При добавлении новых инстансов в кластер и/или формировании новых репликасетов Picodata автоматически равномерно распределит бакеты с учетом новой конфигурации. Пример автоматического шардирования при добавлении в кластер новых инстансов показан на схеме ниже:

Таким образом, каждый инстанс (экземпляр Picodata) является *частью репликасета*, а каждый репликасет — *шардом*, а шарды распределены между несколькими серверами.

Описание параметров запуска

Picodata является консольным приложением, которое поддерживает различные параметры запуска в виде аргументов командной строки.

Полный список аргументов доступен с помощью следующей команды:

```
$ picodata run --help
```

Ниже приводится описание этих аргументов.

```
--advertise <[host][:port]>
```

Адрес, по которому другие инстансы смогут подключиться к данному инстансу. По умолчанию используется значение из аргумента --listen. Аналогичная переменная окружения: PICODATA_ADVERTISE.

--cluster-id <name>

Имя кластера. Инстанс не сможет стать частью кластера, если у него указано другое имя. Аналогичная переменная окружения: PICODATA_CLUSTER_ID.

--data-dir <path>

Директория, в которой инстанс будет сохранять свои данные для постоянного хранения. Аналогичная переменная окружения: PICODATA_DATA_DIR.

-e, --tarantool-exec <expr>

Данный аргумент позволяет выполнить Lua-скрипт на Tarantool

--failure-domain <key=value>

Список параметров географического расположения сервера (через запятую). Также этот аргумент называется *зоной доступности*. Каждый параметр должен быть в формате КЛЮЧ=ЗНАЧЕНИЕ. Также, следует помнить о том, что добавляемый инстанс должен обладать тем же набором доменов (т.е. ключей данного аргумента), которые уже есть в кластере. Рісоdata будет избегать помещения двух инстансов в один репликасет если хотя бы один параметр зоны доступности у них совпадает. Соответственно, инстансы будут формировать новые репликасеты. Аналогичная переменная окружения: PICODATA_FAILURE_DOMAIN.

-h, --help

Вывод справочной информации

--init-replication-factor <INIT_REPLICATION_FACTOR>

Число реплик (инстансов с одинаковым набором хранимых данных) для каждого репликасета. Аргумент используется только при начальном создании кластера и в дальнейшем игнорируется. Аналогичная переменная окружения:

PICODATA_INIT_REPLICATION_FACTOR.

--instance-id <name>

Название инстанса. Если этот аргумент не указать, то название будет сгенерировано автоматически. Данный аргумент удобно использовать для явного указания инстанса при его

перезапуске (например, в случае его недоступности или при переносе в другую сеть). Аналогичная переменная окружения: PICODATA_INSTANCE_ID.

-l, --listen <[host][:port]>

Адрес и порт привязки инстанса. По умолчанию используется localhost:3301 Аналогичная переменная окружения: PICODATA_LISTEN.

--log-level <LOG_LEVEL>

Уровень регистрации событий. Возможные значения: fatal, system, error, crit, warn, info, verbose, debug. По умолчанию используется уровень info. Аналогичная переменная окружения: PICODATA_LOG_LEVEL.

--peer <[host][:port]>

Адрес другого инстанса. В данному аргументе можно передавать несколько значение через запятую. По умолчанию используеься значение localhost:3301, т.е. без связывания с какимлибо другим инстансом. Указание порта опционально. Аналогичная переменная окружения: PICODATA PEER.

--replicaset-id <name>

Название целевого репликасета. Аналогичная переменная окружения: PICODATA_REPLICASET_ID

Развертывание кластера

В данном разделе рассматриваются различные сценарии работы с кластером. Все они основаны на одном и том же принципе: запуске и объединении отдельных экземпляров Picodata в распределенный кластер. При этом сложность развертывания и поддержания работоспособности кластера зависит только от сложности его топологии.

Минимальный вариант кластера

Picodata может создать кластер, состоящий всего из одного экземпляра/инстанса. Обязательных параметров у него нет, что позволяет свести запуск к выполнению всего одной простой команды:

```
picodata run
```

Можно добавлять сколько угодно последующих инстансов — все они будут подключаться к этому кластеру. Каждому инстансу следует задать отдельную рабочую директорию (параметр --data-dir), а также указать адрес и порт для приема соединений (параметр --listen) в формате <HOST>:<PORT>. Фактор репликации по умолчанию равен 1 — каждый инстанс образует отдельный репликасет. Если для --listen указать только порт, то будет использован IP-адрес по умолчанию (127.0.0.1):

```
picodata run --data-dir i1 --listen :3301
picodata run --data-dir i2 --listen :3302
picodata run --data-dir i3 --listen :3303
```

Кластер на нескольких серверах

Выше был показан запуск Picodata на одном сервере, что удобно для тестирования и отладки, но не отражает сценариев полноценного использования кластера. Поэтому ниже будет показан запуск Picodata на нескольких серверах. Предположим, что их два: 192.168.0.1 и 192.168.0.2. Порядок действий будет следующим:

```
Ha 192.168.0.1:

picodata run --listen 192.168.0.1:3301

Ha 192.168.0.2:

picodata run --listen 192.168.0.2:3301 --peer 192.168.0.1:3301
```

На что нужно обратить внимание:

Во-первых, для параметра --listen вместо стандартного значения 127.0.0.1 надо указать конкретный адрес. Формат адреса допускает упрощения — можно указать только хост 192.168.0.1 (порт по умолчанию :3301), или только порт, но для наглядности лучше использовать полный формат <HOST>:<PORT>.

Значение параметра - - listen не хранится в кластерной конфигурации и может меняться при перезапуске инстанса.

Во-вторых, надо дать инстансам возможность обнаружить друг друга для того чтобы механизм discovery правильно собрал все найденные экземпляры Picodata в один кластер. Для этого в параметре --реег нужно указать адрес какого-либо соседнего инстанса. По умолчанию значение параметра --реег установлено в 127.0.0.1:3301. Параметр --реег не влияет больше ни на что, кроме механизма обнаружения других инстансов.

Параметр --advertise используется для установки публичного IP-адреса и порта инстанса. Параметр сообщает, по какому адресу остальные инстансы должны обращаться к текущему. По умолчанию он равен --listen, поэтому в примере выше не упоминается. Но, например, в случае --listen 0.0.0.0 его придется указать явно:

```
picodata run --listen 0.0.0.0:3301 --advertise 192.168.0.1:3301
```

Значение параметра --advertise анонсируется кластеру при запуске инстанса. Его можно поменять при перезапуске инстанса или в процессе его работы командой picodata set-advertise.

Именование инстансов

Чтобы проще было отличать инстансы друг от друга, им можно давать имена: picodata run --instance-id barsik

Если имя не дать, то оно будет сгенерировано автоматически в момент добавления в кластер. Имя инстанса задается один раз и не может быть изменено в дальнейшем (например, оно постоянно сохраняется в снапшотах инстанса). В кластере нельзя иметь два инстанса с одинаковым именем — пока инстанс живой, другой инстанс сразу после запуска получит ошибку при добавлении в кластер. Тем не менее, имя можно повторно использовать если предварительно исключить первый инстанс с таким именем из кластера.

Проверка работы кластера

Каждый инстанс Picodata — это отдельный процесс в ОС. Для его диагностики удобно воспользоваться встроенной консолью, которая автоматически открывается после запуска инстанса (picodata run ...). Для диагностики всей Raft-группы (например, для оценки количества инстансов в кластере) выполните следующую команду:

```
box.space.raft_group:fselect()
```

Дополнительно, можно добиться ответа инстансов с помощью такой команды: picolib.raft_propose_info("Hello, Picodata!")

В журнале каждого инстанса (по умолчанию выводится в stderr) появится фраза "Hello, Picodata!"

Репликация и зоны доступности (failure domains)

Количество инстансов в репликасете определяется значением переменной replication_factor. Внутри кластера используется один и тот же replication factor.

Управление количеством происходит через параметр --init-replication-factor, который используется только в момент запуска первого инстанса. При этом, значение из аргументов командной строки записывается в конфигурацию кластера. В дальнейшем значение параметра --init-replication-factor игнорируется.

По мере усложнения топологии возникает еще один вопрос — как не допустить объединения в репликасет инстансов из одного и того же датацентра. Для этого в Picodata имеется параметр - -failure-domain — зона доступности, отражающая признак физического размещения сервера, на котором выполняется инстанс Picodata. Это может быть как датацентр, так и какое-либо другое обозначение расположения: регион (например, eu-east), стойка, сервер, или собственное обозначение (blue, green, yellow). Ниже показан пример запуска инстанса Picodata с указанием зоны доступности:

picodata run --init-replication-factor 2 --failure-domain region=us,zone=uswest-1

Добавление инстанса в репликасет происходит по следующим правилам:

- Если в каком-либо репликасете количество инстансов меньше необходимого фактора репликации, то новый инстанс добавляется в него при условии, что их параметры - failure-domain отличаются (регистр символов не учитывается).
- Если подходящих репликасетов нет, то Picodata создает новый репликасет.

Параметр -- failure-domain играет роль только в момент добавления инстанса в кластер. Принадлежность инстанса репликасету впоследствии не меняется.

Как и параметр --advertise, значение параметра--failure-domain каждого инстанса можно редактировать, перезапустив инстанс с новыми параметрами.

Добавляемый инстанс должен обладать тем же набором параметров, которые уже есть в кластере. Например, инстанс dc=msk не сможет присоединиться к кластеру с --failure-domain region=eu/us и вернет ошибку.

Как было указано выше, сравнение зон доступности производится без учета регистра символов, поэтому, к примеру, два инстанса с аргументами --failure-domain region=us и --failure-domain REGION=US будут относиться к одному региону и, следовательно, не попадут в один репликасет.

Динамическое переключение голосующих узлов в Raft (Raft voter failover)

Все узлы Raft в кластере делятся на два типа: голосующие (voter) и неголосующие (learner). За консистентность Raft-группы отвечают только узлы первого типа. Для коммита каждой транзакции требуется собрать кворум из N/2 + 1 голосующих узлов. Неголосующие узлы в кворуме не участвуют.

Чтобы сохранить баланс между надежностью кластера и удобством его эксплуатации, в Picodata предусмотрена удобная функция — динамическое переключение типа узлов. Если один из голосующих узлов становится недоступным или прекращает работу (что может нарушить кворум в Raft), то тип voter автоматически присваивается одному из доступных неголосующих узлов. Переключение происходит незаметно для пользователя.

Количество голосующих узлов в кластере не настраивается и зависит только от общего количества инстансов. Если инстансов 1 или 2, то голосующий узел один. Если инстансов 3 или 4, то таких узлов три. Для кластеров с 5 или более инстансами — пять голосующих узлов.

Удаление инстансов из кластера (expel)

Удаление — это принятие кластером решения, что некий инстанс больше не является участником кластера. После удаления кластер больше не будет ожидать присутствия инстанса в кворуме, а сам инстанс завершится. При удалении текущего лидера будет принудительно запущен выбор нового лидера.

Удаление инстанса с помощью консольной команды

picodata expel --instance-id <instance-id> [--cluster-id <cluster-id>] [--peer
<peer>]

где cluster-id и instance-id — данные об удаляемом инстансе, peer — любой инстанс кластера.

Пример:

```
picodata expel --instance-id i3 --peer 192.168.100.123
```

В этом случае на адрес 192.168.100.123:3301 будет отправлена команда expel c instance-id = "i3" и стандартным значением cluster-id. Инстанс на 192.168.100.123:3301 найдет лидера и отправит ему команду expel. Лидер отметит, что указанный инстанс удален; остальные инстансы получат эту информацию через Raft. Если удаляемый инстанс запущен, он завершится, если не запущен — примет информацию о своем удалении при запуске и затем завершится. При последующих запусках удаленный инстанс будет сразу завершаться.

Удаление инстанса из консоли Picodata с помощью Lua API

В консоли запущенного инстанса введите следующее:

```
picolib.expel(<instance-id>)
```

например:

```
picolib.expel("i3")
```

Будет удален инстанс **i**3. Сам инстанс **i**3 будет завершен. Если вы находитесь в консоли удаляемого инстанса — процесс завершится, консоль будет закрыта.