

Guía de instalación de RHEL 9.8 — pantalla por pantalla

Guía paso a paso para instalar RHEL 9.8: qué elegir en cada pantalla y por qué.

El instalador se ve igual sin importar el hipervisor: en **VirtualBox** (Windows o Mac Intel) o en **UTM** (Mac Apple Silicon) las pantallas son idénticas, solo cambia el texto de la arquitectura (`x86_64` o `aarch64`).

Pantalla 1 — Menú de arranque (GRUB)

Fondo negro con cuatro opciones y una cuenta regresiva de 60 segundos. Si nadie toca nada, arranca sola la opción resaltada.

Opción	Qué hace
Install Red Hat Enterprise Linux 9.8	Instala directo. Esta es la que usamos
Test this media & install	Verifica que la ISO no esté corrupta antes de instalar. Añade 5 a 10 min. Viene seleccionada por defecto
Install in FIPS mode	Activa solo criptografía certificada por el estándar federal de EE.UU. (FIPS 140-3)
Troubleshooting	Submenú de rescate: arranque con drivers básicos, modo recuperación

Qué elegir: la primera opción, **Install Red Hat Enterprise Linux 9.8**. Flecha arriba y Enter.

Sobre las otras opciones

Test this media & install verifica la integridad del archivo descargado. Útil si la descarga se cortó o si el disco viene de un USB dudoso. No la vamos a usar por tiempo, pero si una instalación falla de forma rara, esa es la primera sospecha.

Install in FIPS mode restringe el sistema a algoritmos criptográficos certificados para entornos gubernamentales de Estados Unidos. Suena atractivo para una institución pública, pero tiene costo: deshabilita algoritmos SSH de uso común y complica la administración. No se usa en este curso: es una decisión de política institucional, no técnica, y se toma antes de instalar porque después no se activa fácilmente.

Troubleshooting es donde vive el modo rescate, que se usa cuando un sistema ya instalado no arranca. Se ve más adelante en el curso.

■■ La cuenta regresiva de 60 segundos es fácil de pasar por alto: fíjate en la opción resaltada antes de que se cumpla el tiempo, o el instalador arranca solo con la opción por defecto.

Pantalla — Installation Summary

Pantalla central. Nada toca el disco hasta pulsar *Begin Installation*. Los iconos con ■■ naranja son obligatorios.

SOFTWARE

Connect to Red Hat — Registra la suscripción durante la instalación. Lo dejamos sin registrar y lo hacemos después por terminal con `subscription-manager`, para ver bien el comando.

Installation Source — De dónde salen los paquetes. Dice *Local media* porque vienen del DVD. Si se usara el Boot ISO, aquí habría una URL de internet.

Software Selection — Qué se instala. ■ **Cambiar a "Server"**. El default es *Server with GUI*, que instala escritorio GNOME: consume memoria, amplía la superficie de ataque y no es lo que hay en un servidor real.

SYSTEM

Installation Destination — En qué disco se instala y cómo se particiona. Automatic crea `/boot`, la raíz y la swap con LVM.

KDUMP — Si el kernel se cae, kdump copia el contenido de la memoria RAM en ese instante a un archivo en disco, para analizar después qué causó la caída. Es la caja negra del sistema. Se deja **habilitado**, es lo estándar en producción.

Network & Host Name — Activa la tarjeta de red y define el nombre del servidor. ■■ En una instalación normal la red viene **apagada**; hay que encenderla o el sistema queda sin conexión. Aquí también se pone `rhe101`.

Security Profile — Aplica automáticamente un perfil de endurecimiento durante la instalación. Se deja **sin perfil**: el endurecimiento se hace a mano más adelante en el curso, que es donde se entiende lo que se está aplicando.

Los perfiles que aparecen en la lista, por si te llama la atención qué son:

Sigla	Qué es
-------	--------

CIS	<i>Center for Internet Security.</i> Organización sin fines de lucro que publica guías de configuración segura para casi todo: Linux, Windows, bases de datos, nube. Es el estándar de referencia más usado y el más aplicable a una institución pública
PCI-DSS	<i>Payment Card Industry Data Security Standard.</i> Obligatorio para cualquier sistema que procese o almacene datos de tarjetas de crédito. Lo exige la industria de medios de pago, no un gobierno
STIG	<i>Security Technical Implementation Guide.</i> Lo publica la agencia de defensa de Estados Unidos (DISA) para sus propios sistemas. Es el más estricto de los tres
HIPAA	Estándar de salud de Estados Unidos, para sistemas con historiales médicos
ANSSI	Guías de la agencia de ciberseguridad de Francia, en varios niveles de exigencia

Un perfil es, en la práctica, una lista de cientos de reglas concretas: longitud mínima de contraseña, servicios que deben estar apagados, permisos de archivos, opciones de montaje. Aplicarlo durante la instalación deja el sistema endurecido de golpe, pero sin entender qué cambió ni por qué.

Por eso en este curso no se aplica ninguno aquí. Más adelante se usa **OpenSCAP** para escanear el sistema contra el perfil CIS y leer el informe: así se ve qué reglas existen, cuáles se cumplen y cuáles no.

Qué hay que tocar

Item	Acción
Time & Date	Poner America/Panama
Software Selection	Cambiar a Server
Installation Destination	Entrar y dar Done
Network & Host Name	Encender la red, hostname <code>rhel01</code>
Root Password	Definir
User Creation	<code>student</code> , marcar administrador

El resto queda por defecto.

Pantalla — Installation Destination

Se selecciona el disco, se deja **Automatic** y se pulsa **Done**. Aunque no se cambie nada, hay que entrar: si no, queda marcada con ■■.

Encrypt my data se deja **sin marcar**. Cifra el disco con LUKS y pide una contraseña en cada arranque; si se olvida, se pierde la máquina.

El nombre del disco cambia según el hipervisor

Hipervisor	Disco
VirtualBox (Windows, Mac Intel)	sda
UTM (Mac Apple Silicon)	vda

Fijate cuál te corresponde. Ese mismo nombre vuelve a aparecer más adelante en `lsblk`, en `/etc/fstab` y durante toda la Jornada 6, así que conviene tenerlo claro desde ahora.

La causa es el tipo de controlador de disco virtual: VirtualBox emula SATA (`sd`), UTM usa VirtIO (`vd`). Los discos adicionales siguen la misma lógica: `sdb/sdc` en VirtualBox, `vdb/vdc` en UTM.

Pantalla — Network & Host Name

La red viene **apagada** en una instalación normal. Encender el interruptor de la esquina superior derecha; al conectar, toma IP por DHCP y se ven la dirección, la puerta de enlace y el DNS.

Después, escribir `rhel01` en el campo *Host Name* de abajo y pulsar **Apply**.

■■ **Sin darle Apply no se aplica.** A la derecha dice *Current host name: localhost*; después de Apply tiene que decir `rhel01`. Es un error clásico: se escribe el nombre, se pulsa Done, y el servidor queda llamándose localhost.

Luego **Done**. En esta pantalla no hay nada más que tocar.

Por qué `rhel01`, y qué es un hostname

La máquina virtual tiene **dos nombres distintos** y conviene no confundirlos.

El nombre en UTM o VirtualBox es la etiqueta de la caja. Solo lo ve el dueño del equipo, en la lista de máquinas de su hipervisor. Como escribir "Navidad" en una caja de cartón: sirve para encontrarla en el

armario, pero la caja no sabe cómo se llama.

El **hostname** es cómo se llama el servidor a sí mismo, y eso sí lo sabe él. Funciona igual que el nombre de AirDrop de un iPhone: el teléfono sabe que se llama "iPhone de Helio" y así se presenta ante los demás.

Dónde aparece el hostname una vez instalado:

- En el prompt de la terminal: `[student@rhel01 ~]$`
- En cada línea de los logs, para saber qué servidor la generó
- En la red, cuando otro equipo lo busca por nombre

Se usa el mismo nombre en los dos lados para no perderse. Con varias máquinas virtuales, si la etiqueta y el hostname no coinciden, nadie sabe cuál es cuál.

En producción la convención es institución, función y número: `pgn-web01`, `pgn-db02`.

Por qué kdump queda habilitado

Se deja como viene porque es el default de RHEL y lo que hay en producción. Desactivarlo haría que la máquina virtual deje de parecerse a un servidor real.

Tiene un costo: reserva entre 160 y 250 MB de RAM que quedan apartados. Con 4 GB se nota — más adelante, al correr `free -m`, la memoria total no va a dar 4096 sino unos 3800 y pico. Es por esto.

Pantalla — Root Password

Se define la contraseña de `root`, la cuenta de administración total del sistema. Ambas casillas quedan **desmarcadas**.

En un laboratorio conviene una contraseña simple y anotada: son máquinas desechables y perder tiempo por una clave olvidada no aporta nada. Si es corta, el instalador pide pulsar **Done dos veces**. Recuperar una contraseña de root perdida se ve más adelante en el curso.

Las dos casillas

Lock root account — Deshabilita por completo la cuenta root. El servidor se administra solo con `sudo`. Algunas organizaciones lo hacen para que nadie pueda entrar directo como root y todo quede auditado.

■ Si se marca y además no se crea un usuario administrador, uno se queda afuera de su propio servidor.

Allow root SSH login with password — Permite entrar por SSH directamente como root usando contraseña. Es mala práctica y RHEL 9 lo trae desactivado justamente por eso: `root` es un nombre de usuario que todo el mundo conoce, así que un atacante ya tiene la mitad del trabajo hecho y solo le falta adivinar la clave.

Después de instalar — Expulsar la ISO

Al terminar la instalación se pulsa **Reboot System**. Si en vez del sistema instalado vuelve a aparecer el menú del instalador (*Install Red Hat Enterprise Linux 9.8*), es que la ISO sigue puesta y la máquina arrancó desde el DVD otra vez.

Cómo arreglarlo:

VirtualBox: 1. Menú **Dispositivos** → **Unidades ópticas** → **Eliminar disco de la unidad virtual** (aceptar "Forzar desmontaje" si lo pide). 2. Menú **Máquina** → **Reiniciar**.

UTM: 1. Apagar la VM: botón de encendido en la ventana, o cerrarla. 2. En la ventana principal de UTM, con `rhel01` seleccionado, mirar abajo donde dice **CD/DVD** y muestra `rhel-9.8-aarch64-dvd.iso`. 3. Desplegar ese menú y elegir **Clear** (o Eject). 4. Volver a darle play.

Es el equivalente a sacar el DVD de la bandeja después de instalar. VirtualBox suele expulsarla sola; en UTM hay que hacerlo a mano.

■ ■ Si te pasa esto, es siempre por esto. Se arregla en un minuto, aunque desconcierta si no se sabe qué mirar.

Primer arranque — Iniciar sesión

Después de expulsar la ISO, el arranque pasa por tres etapas sin que haya que tocar nada:

1. El menú de GRUB del sistema instalado, unos segundos
2. Texto de arranque pasando rápido
3. La pantalla se queda quieta en `rhel01 login:`

Ahí se escribe `student`, Enter, y después la contraseña.

Al escribir la contraseña **no se ve nada**: ni asteriscos ni puntos. Es normal en Linux y es de las primeras preguntas que salen. La terminal sí está recibiendo lo que se escribe.

Registrar la suscripción

```
sudo subscription-manager register
```

Son dos partes:

sudo — Ejecutar como administrador. En Linux los comandos que cambian el sistema necesitan permisos elevados. Pide la contraseña del usuario.

subscription-manager register — Conecta ese servidor con la cuenta de Red Hat.

Por qué hace falta. RHEL viene "sin tienda". Recién instalado, al intentar instalar cualquier programa responde que no hay de dónde bajarlo. Registrar la máquina la conecta a los repositorios de Red Hat, que es donde vive el software.

Se parece a activar Windows, pero en vez de desbloquear funciones desbloquea el acceso al software.

Pide el usuario y la contraseña de la cuenta de Red Hat Developer, y responde:

```
The system has been registered with ID: ...
```

La primera vez que se usa `sudo` en la sesión aparece además un mensaje de bienvenida que solo sale una vez.

■ ■ ■ **Es el bloqueo más común del primer día.** Si al intentar instalar algo sale `This system is not registered with an entitlement server`, la respuesta siempre es esta: falta este paso.

Comprobar los repositorios

```
dnf repolist
```

Tienen que aparecer dos:

Repositorio	Qué contiene
BaseOS	El sistema operativo en sí: kernel, systemd, utilidades básicas. Es lo que hace que la máquina funcione. Se mantiene estable durante los 10 años de vida de RHEL 9
AppStream	Las aplicaciones que corren encima: servidores web, bases de datos, lenguajes de programación, herramientas. Se actualiza más seguido y puede ofrecer varias versiones de un mismo programa

La forma corta de explicarlo: **BaseOS es el sistema, AppStream es lo que corre sobre el sistema.**

Esa separación existe desde RHEL 8. Antes todo venía en un solo repositorio. Se dividió para que las aplicaciones puedan avanzar de versión sin obligar a cambiar el sistema operativo por debajo.

Si `dnf repolist` no muestra nada, la máquina no quedó registrada. Volver al paso anterior.

Actualizar el sistema

```
sudo dnf -y update
```

Es lo primero que se hace en cualquier servidor recién instalado. La ISO se generó hace meses: entre esa fecha y hoy salieron parches de seguridad y correcciones que no están en el disco.

Qué hace el comando: consulta los repositorios, compara con lo instalado, descarga lo que cambió y lo aplica. El `-y` responde "sí" a la confirmación, para no tener que estar atento.

Puede tardar entre 10 y 30 minutos según la conexión, y descarga varios cientos de megas. Corre solo, así que conviene lanzarlo y seguir con otra cosa mientras.

■ ■ Lanzalo apenas puedas y seguí con otra cosa mientras corre. Si hay varias personas descargando por la misma red al mismo tiempo, tarda más.

Si el update instaló un kernel nuevo, hace falta reiniciar para usarlo. El sistema sigue funcionando mientras tanto, pero con el kernel viejo.

Si el update instaló un kernel nuevo

Al terminar `dnf update` suele aparecer, entre los paquetes instalados:

```
Installed:
kernel-5.14.0-687.46.1.el9_8.aarch64
kernel-core-... kernel-modules-...
```

El sistema **sigue corriendo con el kernel viejo**. El nuevo está en el disco esperando el próximo arranque.

Cómo comprobarlo en 2 minutos:

```
uname -r # muestra el kernel viejo
sudo systemctl reboot # reiniciar
# volver a conectarse y repetir
uname -r # ahora muestra el nuevo
```

Qué es un kernel

El kernel es el corazón del sistema. Es lo que habla con el hardware. Cuando se escribe un comando, ese comando no toca el disco directamente: le pide al kernel que lo haga.

Red Hat publica kernels nuevos con parches de seguridad y correcciones. Actualizar el kernel es como cambiarle el motor al servidor. Y como no se le puede cambiar el motor a un carro andando, hay que reiniciar.

Kernel y versión de RHEL no son lo mismo

Es la confusión más común. **RHEL 9.8 es el modelo del carro; el kernel es el motor.** Se le puede cambiar el motor por uno más nuevo y sigue siendo el mismo modelo. Por eso el kernel pasa de 687.5.3 a 687.46.1 y el sistema sigue siendo RHEL 9.8.

Los kernels viejos no se borran

RHEL conserva los últimos tres. Aparecen en el menú de GRUB al arrancar.

El arranque normal elige solo el más nuevo, sin que nadie toque nada. Los viejos solo se usan si el nuevo da problemas: se reinicia, se interrumpe el menú con una flecha y se elige el anterior.

Es una red de seguridad, no un paso del arranque. Se ve a fondo más adelante en el curso.

Cerrar la jornada — Snapshot

Al final de cada jornada se guarda el estado de la máquina, para poder volver atrás si algo se rompe después.

Si usás VirtualBox: snapshot

1. Menú **Máquina** → **Tomar instantánea**
2. Nombre: `dia01-fin`
3. Aceptar

Funciona con la VM encendida o apagada. Queda en una lista de la que después se restaura con un clic. Guarda solo las diferencias, así que ocupa poco.

Si usás UTM: clonar

UTM no tiene snapshots. La alternativa es clonar la máquina completa:

1. Apagar: `sudo systemctl poweroff`
2. En UTM, clic derecho sobre `rhel01` → **Clone**
3. Renombrar el clon a `rhel01-dia01`

Duplica el disco entero, así que no conviene hacer uno por jornada. Basta con clonar antes de las jornadas que rompen cosas y borrar el clon anterior cada vez.

Qué es un snapshot

Una foto del estado completo de la máquina virtual en un momento dado: disco, memoria y configuración. Restaurarlo devuelve la máquina exactamente a como estaba, deshaciendo todo lo que pasó después.

No es un comando de Linux ni algo que el servidor conozca. Lo hace el hipervisor desde afuera: la máquina virtual ni se entera.

■ ■ Tomalo sin falta. Si te lo saltás, lo vas a lamentar en una jornada posterior, de esas que rompen el sistema a propósito para enseñar a repararlo.