
程序执行分析及前趋图

前趋图概念及举例说明



- 前趋后继关系就是依赖关系
- 后继依赖前驱
- P2和P3可以并发
- Pi->Pj
 - o 称Pi是Pi的直接前趋
 - o 称Pj是Pi的直接后继

程序的顺序执行

程序的构成结构

- 顺序
- 选择
- 循环


顺序执行的特征

- 顺序性
 - 。 处理机的操作, 严格按照规定顺序执行
- 封闭性
 - 。 封闭环境下运行, 对系统资源独占
 - 。 只有当前程序才能改变资源状态
 - 执行结果不受外界影响(debug除外)
- 可再现性
 - 。 只要环境和条件相同,程序的结果相同

程序的顺序性使其变得易于维护

程序的并发执行

一段时间内共享计算机资源



S1或S2谁先执行都可以,因为他们没有前趋,没有依赖关系,可以并发执行 只有S1S2执行结束后S3才能执行,S3执行结束后,S4才能执行

并发时的特征

- 间断性
 - 执行->暂停执行->执行的活动规律
- 失去封闭性
 - 因为共享系统资源,每个程序都可能对系统资源行程改变,程序一定受其他运行程序影响
- 不可再现性
 - 。 程序可能受到其他程序影响,资源都有可能发生变动

要想实现程序间并发执行结果可再现,区别于静态描述程序的动态描述结果

进程的定义及特征

进程的引入

- 并发、共享及多程序环境
- 基于程序的概念已不能完整、有效的描述并发在内存中的运行状态
- 必须建立并发程序的新的描述和控制机制
- 基于程序段、数据段和进程控制块而引入进程的概念以对应程序的运行过程
- 进程控制块存放了进程标识符、进程运行的当前状态、程序和数据的地址以及关于该程序运行时的 CPU环境信息

进程的定义

- 进程是可并发执行的程序在一个数据集合上的进行过程, 亦即进程实体的运行过程
 - 。 进程实体由程序段, 数据段及进程控制块三部分构成
- 进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位


进程和程序的区别于联系

- 结构特征
 - 。 程序段、数据段及进程控制块
- 动态性

- 。 生命周期及**执行**本质
- 并发性
 - 。 共存于内存、宏观同时运行
- 独立性
 - 。 调度、资源分配、运行
- 异步性
 - 。 推进相互独立、速度不可知

进程状态及状态转换图

进程的基本状态及状态转换



三种核心状态

- 就绪状态
- 运行状态
- 阻塞状态

状态特性

- 単向
 - 运行->阻塞->就绪
- 双向
 - 。 运行->就绪
 - 。 就绪->运行

进程的父子关系

• 子进程由父进程fork出来

僵尸进程

• 一个进程结束了,但是他的父进程没有等待(调用wait / waitpid)他,那么他将变成一个僵尸进程

孤儿进程


• 父进程调用两次fork,杀死子进程。剩下的孙子进程会成为孤儿进程,孤儿进程由init程序进行处理。 因为init是一切进程的父进程。

引入程序挂起状态

- 终端用户的请求
 - 。 发现问题
- 父进程的请求
 - 考察、修改或协调子进程
- 操作系统的需要
 - 检查资源,对进程记账
- 负载调节
 - 。 保证实时系统正常运行

UNIX进程状态转换图


UNIX进程状态转换图



北京交通大学计算机学院 翟高寿

Linux进程状态转换图

Linux进程状态转换图



北京交通大学计算机学院 翟高寿

课后习题

- 1. 程序在独占处理器的情况下运行时。将会体现出顺序性的执行特征,这是指**处理机的操作,严格按 照规定顺序执行**
- 2. 现在操作系统中,进程是系统实施内存资源分配和管理的一个独立实体。
- 3. 与程序相比,进程是一个动态的概念,具有一定的生命周期,并支持多道程序并发执行。关于并发说法最准确的说法是**多道程序同时进入内存,并在宏观上(即一段时间内)同时运行**
- 4. 关于进程各种基本状态之间的转化,不可能直接发生的状态转化为阻塞状态=>运行状态
- 5. 进程在**系统采用时间片轮转调度算法且分配给进程的时间片用完**的条件下,将会从运行状态转化为 就绪状态。
- 6. 关于进场的状态转换,引入挂起状态的的原因不包括**进程进行I/O操作室应保证处理器的高效利** 用。
- 7. 下面对进程的描述中, 错误的是
 - 1. 晋城市动态的概念 (√)
 - 2. 进程的执行需要处理机 (√)
 - 3. 进程具有生命周期 (√)
 - 4. 进程是指令的集合(进程里面还包含栈/堆等数据结构的非指令结构×)
- 8. 在进程管理时,当等待的事件出现时,进程从阻塞状态变为就绪状态。
- 9. 分配到必要的资源并获得处理机时的进程状态是执行状态。
- 10. 一个进程用完了分配给它的时间片后,它的状态变为就绪状态。
- 11. 操作系统通过PCB对进程进行管理。
 - 1. PCB: 进程控制块(Processing Control Block)
- 12. 关于进程的状态转换,当进程处于普通阻塞状态的情况下,不可能直接转化为挂起就绪状态。
- 13. 多到程序环境下,操作系统分配资源以进程为基本单位。
- 14. 进程的动态性和并发性是两个很重要的属性。
- 15. 进程被创建后即进入就绪队列排队。