

Цель работы: изучить особенности целочисленной арифметики и арифметики с плавающей запятой.

Вариант 2

```
2 	 m = 564, n = -322
```

Задание 1.

Измените функции *print*16() и *print*32() заданий Л1.33–Л1.34 так, чтобы все данные, выводимые одним вызовом *print*16() либо *print*32(), занимали одну строку; а ширина каждого из представлений была бы постоянной: для шестнадцатеричного (а) и двоичного (б) представлений необходимо выводить ведущие нули (но не более, чем фактически присутствует: так, двоичное представление 16-битного числа должно содержать 16 бит); для десятичных (в), (е), (ж), (з) дополнять пробелами. Каждое из дублирующихся представлений — шестнадцатеричное (а) и (г), двоичное (б) и (д) — выводить в одном экземпляре.

```
#include <bitset>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <typeinfo>
using namespace std:
void print16(void *p) {
    unsigned short *i = reinterpret_cast<unsigned short *>(p);
    cout << setfill('0');</pre>
    cout << setw(4) << hex << *i << '/';
    bitset<16> bitform(*i);
 cout << setw(16) << bitform << '/';
   cout << setfill(' ') << setw(5) << dec << *i << '/';
    short *c = reinterpret cast<short *>(p);
 cout << setfill(' ') << showpos << setw(6) << *c << '/';</pre>
    float *b = reinterpret cast<float *>(p);
   cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b \,
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
        << *b << endl
        << endl;
void print32(void *p) {
    unsigned int *i = reinterpret cast<unsigned int *>(p);
    cout << setfill('0');</pre>
    cout << setw(8) << hex << *i << '/':
   bitset<32> bitform(*i);
 cout << setw(32) << bitform << '/';
   cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << *i << '/';
    int *c = reinterpret cast<int *>(p);
  cout << setfill(' ') << showpos << setw(11) << *c << '/';
    float *b = reinterpret_cast<float *>(p);
    cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b
        << '/':
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific
        << *b << endl
        << endl;
int main() {
     int p;
    p = 4;
    print16(&p);
     long q;
    q = 6;
    print32(&q);
```

```
#include <bitset>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <typeinfo>
using namespace std;
void print16(void *p) {
   unsigned short *i = reinterpret_cast<unsigned short *>(p);
    cout << setfill('0');</pre>
   cout << setw(4) << hex << *i << '/';
   bitset<16> bitform(*i);
    cout << setw(16) << bitform << '/';</pre>
    cout << setfill(' ') << setw(5) << dec << *i << '/';</pre>
    short *c = reinterpret cast<short *>(p);
    cout << setfill(' ') << showpos << setw(6) << *c << '/';
   float *b = reinterpret_cast<float *>(p);
    cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b  
        << '/';
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
         << *b << endl
         << endl;
};
void print32(void *p) {
   unsigned int *i = reinterpret_cast<unsigned int *>(p);
   cout << setfill('0');</pre>
   cout << setw(8) << hex << *i << '/';
   bitset<32> bitform(*i);
    cout << setw(32) << bitform << '/';</pre>
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << *i << '/';</pre>
   int *c = reinterpret_cast<int *>(p);
   cout << setfill(' ') << showpos << setw(11) << *c << '/';
   float *b = reinterpret cast<float *>(p);
    cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b</pre>
        << '/';
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
         << *b << endl
         << endl;
};
int main() {
  int p;
   p = 4;
   print16(&p);
   long q;
   q = 6;
    print32(&q);
}
```

Пример вывода:

Задание 2.

Разработайте программу на языке C++, которая расширяет значение целочисленной переменной из 16 бит до 32 бит, рассматривая числа как:

- знаковые (signed);
- беззнаковые (unsigned).

Проверьте её работу на значениях m и n. Каждое из двух значений — как m, так и n — должно расширяться двумя способами — как знаковым, так и беззнаковым.

```
int main() {
   unsigned short m1 = 564;
   unsigned int n1 = static_cast<unsigned int>(m1);
   print16(&m1);
   print32(&n1);
   cout << " " << endl;
   signed short m2 = 564;
   signed int n2 = static_cast<signed int>(m2);
   print16(&m2);
   print32(&n2);
   cout << " " << endl;
   unsigned short m3 = -322;
   unsigned int n3 = static_cast<unsigned int>(m3);
   print16(&m3);
   print32(&n3);
   cout << "___" << endl;
   signed short m4 = -322;
   signed int n4 = static_cast<signed int>(m4);
   print16(&m4);
   print32(&n4);
   cout << "___" << endl;
```

Использованы те же функции print16 и print32 из предыдущего задания.

```
#include <bitset>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <typeinfo>
using namespace std;

void print16(void *p) {
    unsigned short *i = reinterpret_cast<unsigned short *>(p);
    cout << setfill('0');
    cout << setw(4) << hex << *i << '/';
    bitset<16> bitform(*i);
    cout << setw(16) << bitform << '/';
    cout << setfill('') << setw(5) << dec << *i << '/';
    short *c = reinterpret cast<short *>(p);
```

```
cout << setfill(' ') << showpos << setw(6) << *c << '/';
   float *b = reinterpret cast<float *>(p);
   cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b \,
        << '/';
   cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
        << *b << endl
        << endl:
};
void print32(void *p) {
   unsigned int *i = reinterpret_cast<unsigned int *>(p);
   cout << setfill('0');</pre>
   cout << setw(8) << hex << *i << '/';
   bitset<32> bitform(*i);
   cout << setw(32) << bitform << '/';</pre>
   cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << *i << '/';
   int *c = reinterpret_cast<int *>(p);
   cout << setfill(' ') << showpos << setw(11) << *c << '/';
   float *b = reinterpret cast<float *>(p);
   cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b \,
        << ¹/¹;
   cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
        << *b << endl
        << endl:
};
int main() {
   unsigned short m1 = 564;
   unsigned int n1 = static_cast<unsigned int>(m1);
   print16(&m1);
   print32(&n1);
   cout << "___" << endl;
   signed short m2 = 564;
   signed int n2 = static cast<signed int>(m2);
   print16(&m2);
   print32(&n2);
   cout << "___" << endl;
   unsigned short m3 = -322;
   unsigned int n3 = static_cast<unsigned int>(m3);
   print16(&m3);
   print32(&n3);
   cout << "___" << endl;
   signed short m4 = -322;
   signed int n4 = static cast<signed int>(m4);
   print16(&m4);
   print32(&n4);
   cout << "___" << endl;
0234/000001000110100/ 564/ +564/
+0.000000000000000000010842750677769856695713008437609/+1.084e-19
00000234/000000000000000000000001000110100/
                                                        564/
```

Задание 3.

Разработайте программу на языке C/C++, которая выполняет над 16-битной целочисленной переменной:

- знаковое умножение на 2;
- беззнаковое умножение на 2;
- знаковое деление на 2;
- беззнаковое деление на 2;
- расчёт остатка от беззнакового деления на 16;
- округление вниз до числа, кратного 16 (беззнаковое).

```
int main() {
    signed short m1 = 564;
    unsigned short m2 = 564;
  signed short n1 = -322;
  unsigned short n2 = -322;
    signed int count1 = 2;
  signed int pr1 = m1 * count1;
    cout << endl
        << "Знаковое умножение m и n на 2, значение и результат для числа m и "
         "числа n:"
    cout << "m:" << endl;
    print16(&m1);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&pr1);
    pr1 = n1 * count1;
  cout << "n:" << endl;
    print16(&n1);
    cout << "result:" << endl;</pre>
  print16(&pr1);
    unsigned int count2 = 2;
 unsigned int pr2 = m2 * count2;
    \operatorname{cout} << \operatorname{endl}
        << "Беззнаковое умножение m и n на 2, значение и результат для числа "
        "m и числа n:"
        << endl;
    cout << "m:" << endl;
    print16(&m2);
    cout << "result:" << endl;</pre>
  print16(&pr2);
    pr2 = n2 * count2;
    cout << "n:" << endl;
  print16(&n2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
  print16(&pr2);
signed int del1 = m1 / count1;
  cout << endl
       << "Знаковое деление m и n на 2, значение и результат для числа m и "
       "числа n:"
       << endl;
  cout << "m:" << endl;
  print16(&m1);
  cout << "result:" << endl;</pre>
  print16(&del1);
  del1 = n1 / count1;
  cout << "n:" << endl;
  print16(&n1);
 cout << "result:" << endl;</pre>
 print16(&del1);
unsigned int del2 = m2 / count2;
  cout << endl
      << "Беззнаковое деление m и n на 2, значение и результат для числа m "
      "и числа n:"
      << endl;
  cout << "m:" << endl;
  print16(&m2);
  cout << "result:" << endl;</pre>
  print16(&del2);
  del2 = n2 / count2;
  cout << "n:" << endl;</pre>
  print16(&n2);
  cout << "result:" << endl;</pre>
print16(&del2);
```

```
count2 = 16;
unsigned int ost = m2 % count2;
   cout << endl
       << "Беззнаковое деление m и n на 16, значение и результат для числа m "
        "и числа n:"
       << endl:
cout << "m:" << endl;
   print16(&m2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&ost);
  ost = n2 % count2;
   cout << "n:" << endl;</pre>
   print16(&n2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
 print16(&ost);
unsigned int round = m2 - (m2 % count2);
   cout << endl << "Округление вниз до числа, кратного 16" << endl;
   cout << "m:" << endl;</pre>
 print16(&m2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
 print16(&round);
   ost = n2 - (n2 % count2);
   cout << "n:" << endl;</pre>
   print16(&n2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
 print16(&round);
#include <bitset>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <typeinfo>
using namespace std;
void print16(void *p) {
    unsigned short *i = reinterpret cast<unsigned short *>(p);
    cout << setfill('0');</pre>
    cout << setw(4) << hex << *i << '/';
   bitset<16> bitform(*i);
    cout << setw(16) << bitform << '/';</pre>
    cout << setfill(' ') << setw(5) << dec << *i << '/';</pre>
    short *c = reinterpret cast<short *>(p);
    cout << setfill(' ') << showpos << setw(6) << *c << '/';</pre>
    float *b = reinterpret_cast<float *>(p);
    cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b  
         << ''/';
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
         << *b << endl
          << endl;
};
void print32(void *p) {
   unsigned int *i = reinterpret_cast<unsigned int *>(p);
    cout << setfill('0');</pre>
    cout << setw(8) << hex << *i << '/';
   bitset<32> bitform(*i);
    cout << setw(32) << bitform << '/';</pre>
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << *i << '/';</pre>
    int *c = reinterpret cast<int *>(p);
    cout << setfill(' ') << showpos << setw(11) << *c << '/';
    float *b = reinterpret_cast<float *>(p);
    cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b \,
```

```
<< ''/';
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
         << *b << endl
         << endl;
};
int main() {
   signed short m1 = 564;
   unsigned short m2 = 564;
    signed short n1 = -322;
    unsigned short n2 = -322;
    signed int count1 = 2;
    signed int pr1 = m1 * count1;
    cout << endl
        << "Знаковое умножение m и n на 2, значение и результат для числа m и "
            "числа п:"
         << endl;
    cout << "m:" << endl;
    print16(&m1);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&pr1);
    pr1 = n1 * count1;
    cout << "n:" << endl;
    print16(&n1);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&pr1);
    unsigned int count2 = 2;
    unsigned int pr2 = m2 * count2;
    cout << endl
         << "Беззнаковое умножение m и n на 2, значение и результат для числа "
            "т и числа п:"
         << endl;
    cout << "m:" << endl;
    print16(&m2);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&pr2);
    pr2 = n2 * count2;
    cout << "n:" << endl;
    print16(&n2);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&pr2);
    signed int del1 = m1 / count1;
    cout << endl
         << "Знаковое деление m и n на 2, значение и результат для числа m и "
            "числа п:"
         << endl;
    cout << "m:" << endl;
    print16(&m1);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&del1);
    del1 = n1 / count1;
    cout << "n:" << endl;
    print16(&n1);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&del1);
```

```
unsigned int del2 = m2 / count2;
   cout << endl
        << "Беззнаковое деление m и n на 2, значение и результат для числа m "
       << endl;
   cout << "m:" << endl;
   print16(&m2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&del2);
   del2 = n2 / count2;
   cout << "n:" << endl;
   print16(&n2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&del2);
   count2 = 16;
   unsigned int ost = m2 % count2;
   cout << endl
        << "Беззнаковое деление m и n на 16, значение и результат для числа m "
          "и числа n:"
       << endl;
   cout << "m:" << endl;
   print16(&m2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&ost);
   ost = n2 % count2;
   cout << "n:" << endl;
   print16(&n2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&ost);
   unsigned int round = m2 - (m2 % count2);
   cout << endl << "Округление вниз до числа, кратного 16" << endl;
   cout << "m:" << endl;
   print16(&m2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&round);
   ost = n2 - (n2 \% count2);
   cout << "n:" << endl;
   print16(&n2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&round);
Знаковое умножение m и n на 2, значение и результат для числа m и числа n:
0234/000001000110100/ 564/ +564/
+0.00000000000000001561344434352222366492457528153182/+1.561e-17
result:
0468/0000010001101000/ 1128/ +1128/
n:
febe/111111110101111110/65214/ -322/
```

```
result:
fd7c/11111101011111100/64892/ -644/
-nan/
    -nan
Беззнаковое умножение m и n на 2, значение и результат для числа m и числа n:
0234/000001000110100/ 564/ +564/
result:
0468/0000010001101000/ 1128/ +1128/
febe/11111110101111110/65214/
0000000000000/-1.269e+38
result:
fd7c/11111101011111100/64892/ -644/
Знаковое деление m и n на 2, значение и результат для числа m и числа n:
0234/0000001000110100/ 564/ +564/
+0.0000000000000001561344434352222366492457528153182/+1.561e-17
result:
011a/000000100011010/ 282/ +282/
febe/111111110101111110/65214/ -322/
result:
ff5f/111111111010111111/65375/ -161/
-nan/
     -nan
Беззнаковое деление m и n на 2, значение и результат для числа m и числа n:
0234/000001000110100/ 564/ +564/
result:
011a/000000100011010/ 282/ +282/
n:
febe/11111110101111110/65214/
0000000000000/-1.269e+38
result:
7f5f/0111111101011111/32607/+32607/
```

```
Остаток от деления m и n на 16, значение и результат для числа m и числа n:
0234/000001000110100/ 564/ +564/
result:
0004/0000000000000100/
           4/
              +4/
n:
febe/111111110101111110/65214/
0000000000000/-1.269e+38
result:
000e/000000000001110/ 14/
             +14/
Округление вниз до числа, кратного 16
0234/000001000110100/ 564/ +564/
0230/000001000110000/ 560/ +560/
n:
febe/111111110101111110/65214/
0000000000000/-1.269e+38
result:
0230/000001000110000/ 560/ +560/
```

Задание 4.

Разработайте программу на языке C/C++, которая выполняет над 16-битной целочисленной переменной x:

- знаковый сдвиг влево на 1 бит;
- беззнаковый сдвиг влево на 1 бит;
- знаковый сдвиг вправо на 1 бит;
- беззнаковый сдвиг вправо на 1 бит;
- рассчитывает x & 15;
- рассчитывает *x* & −16.

```
int main() {
    signed short m1 = 564;
    unsigned short m2 = 564;
 signed short n1 = -322;
 unsigned short n2 = -322;
 signed int sd1 = m1 << 1;
    cout << endl
        << "Знаковый сдвиг влево на 1 бит, значение и результат для числа m и "
"числа n:"
        << endl;
    cout << "m:" << endl;
    print16(&m1);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&sd1);
    sd1 = n1 << 1;
   cout << "n:" << endl;
    print16(&n1);
    cout << "result:" << endl;</pre>
 print16(&sd1);
 unsigned int sd2 = m2 << 1;
    cout << endl
        << "Безнаковый сдвиг влево на 1 бит, значение и результат для числа m и "
           "числа п:"
        << endl;
    cout << "m:" << endl;
    print16(&m2);
    cout << "result:" << endl;</pre>
  print16(&sd2);
    sd2 = n2 << 1;
   cout << "n:" << endl;
 print16(&n2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
  print16(&sd2);
signed int sd_right1 = m1 >> 1;
  cout << endl
      << "Знаковый сдвиг вправо на 1 бит, значение и результат для числа m и "
      << endl;
 cout << "m:" << endl;</pre>
 print16(&m1);
 cout << "result:" << endl;</pre>
 print16(&sd_right1);
 sd_right1 = n1 >> 1;
 cout << "n:" << endl;</pre>
  print16(&n1);
 cout << "result:" << endl;</pre>
print16(&sd_right1);
unsigned int sd_right2 = m2 >> 1;
  cout << endl
      << "Безнаковый сдвиг вправо на 1 бит, значение и результат для числа m и "
       "числа п::"
      << endl;
 cout << "m:" << endl;
 print16(&m2);
  cout << "result:" << endl;</pre>
 print16(&sd_right2);
 sd_right2 = n2 >> 1;
 cout << "n:" << endl;</pre>
 print16(&n2);
  cout << "result:" << endl;</pre>
print16(&sd_right2);
```

```
unsigned int ost = m2 & 15;
    cout << endl
        << "Рассчёт х \& 15 для m и n, значение и результат для числа m "
           "и числа n:"
 cout << "m:" << endl;
   print16(&m2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&ost);
   ost = n2 & 15;
   cout << "n:" << endl;</pre>
  print16(&n2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
  print16(&ost);
unsigned int round = m2 & -16;
   cout << endl << "Рассчёт х \& -16 для m и n, значение и результат для числа m "
   "и числа n:" << endl;
    cout << "m:" << endl;
 print16(&m2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
  print16(&round);
   ost = n2 \& -16;
   cout << "n:" << endl;</pre>
   print16(&n2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&round);
#include <bitset>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <typeinfo>
using namespace std;
void print16(void *p) {
   unsigned short *i = reinterpret_cast<unsigned short *>(p);
    cout << setfill('0');</pre>
    cout << setw(4) << hex << *i << '/';
    bitset<16> bitform(*i);
    cout << setw(16) << bitform << '/';
   cout << setfill(' ') << setw(5) << dec << *i << '/';
   short *c = reinterpret_cast<short *>(p);
   cout << setfill(' ') << showpos << setw(6) << *c << '/';</pre>
   float *b = reinterpret cast<float *>(p);
    cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b \,
         << '/':
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific
         << *b << endl
         << endl;
};
void print32(void *p) {
    unsigned int *i = reinterpret_cast<unsigned int *>(p);
    cout << setfill('0');</pre>
    cout << setw(8) << hex << *i << '/';
    bitset<32> bitform(*i);
    cout << setw(32) << bitform << '/';</pre>
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << *i << '/';</pre>
   int *c = reinterpret_cast<int *>(p);
   cout << setfill(' ') << showpos << setw(11) << *c << '/';</pre>
```

```
float *b = reinterpret cast<float *>(p);
    cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b</pre>
         << '/';
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific
         << *b << endl
         << endl;
};
int main() {
    signed short m1 = 564;
    unsigned short m2 = 564;
    signed short n1 = -322;
    unsigned short n2 = -322;
    signed int sd1 = m1 << 1;</pre>
    cout << endl
        << "Знаковый сдвиг влево на 1 бит, значение и результат для числа m и "
            "числа п:"
         << endl;
    cout << "m:" << endl;
    print16(&m1);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&sd1);
    sd1 = n1 << 1;
    cout << "n:" << endl;
    print16(&n1);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&sd1);
    unsigned int sd2 = m2 << 1;
    cout << endl
        << "Беззнаковый сдвиг влево на 1 бит, значение и результат для числа m и "
            "числа п:"
         << endl;
    cout << "m:" << endl;
    print16(&m2);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&sd2);
    sd2 = n2 << 1;
    cout << "n:" << endl;
    print16(&n2);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&sd2);
    signed int sd right1 = m1 >> 1;
    cout << endl
         << "Знаковый сдвиг вправо на 1 бит, значение и результат для числа m и "
            "числа п"
         << endl;
    cout << "m:" << endl;
    print16(&m1);
    cout << "result:" << endl;</pre>
    print16(&sd right1);
    sd right1 = n1 >> 1;
    cout << "n:" << endl;
    print16(&n1);
    cout << "result:" << endl;</pre>
```

```
print16(&sd right1);
   unsigned int sd_right2 = m2 >> 1;
   cout << endl
        << "Беззнаковый сдвиг вправо на 1 бит, значение и результат для числа m и "
           "числа п::"
        << endl;
   cout << "m:" << endl;
   print16(&m2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&sd right2);
   sd right2 = n2 >> 1;
   cout << "n:" << endl;
   print16(&n2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&sd_right2);
   unsigned int ost = m2 & 15;
   cout << endl
        << "Рассчёт х & 15 для m и n, значение и результат для числа m "
        << endl;
   cout << "m:" << endl;
   print16(&m2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&ost);
   ost = n2 \& 15;
   cout << "n:" << endl;
   print16(&n2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&ost);
   unsigned int round = m2 & -16;
   cout << endl << "Рассчёт х \& -16 для m и n, значение и результат для числа m "
          "и числа n:" << endl;
   cout << "m:" << endl;
   print16(&m2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(&round);
   ost = n2 \& -16;
   cout << "n:" << endl;
   print16(&n2);
   cout << "result:" << endl;</pre>
   print16(@round);
Знаковый сдвиг влево на 1 бит, значение и результат для числа m и числа n:
0234/000001000110100/ 564/ +564/
+0.00000000000000001387872086754541657051265080013991/+1.388e-17
0468/0000010001101000/ 1128/ +1128/
```

n:

```
febe/11111110101111110/65214/ -322/
fd7c/11111101011111100/64892/ -644/
-nan/
     -nan
Беззнаковый сдвиг влево на 1 бит, значение и результат для числа m и числа n:
0234/000001000110100/ 564/ +564/
result:
0468/0000010001101000/ 1128/ +1128/
n:
febe/11111110101111110/65214/
0000000000000/-1.269e+38
result:
fd7c/11111101011111100/64892/ -644/
Знаковый сдвиг вправо на 1 бит, значение и результат для числа m и числа n
0234/000001000110100/ 564/ +564/
+0.000000000000001387872086754541657051265080013991/+1.388e-17
result:
011a/000000100011010/ 282/ +282/
n:
febe/111111110101111110/65214/ -322/
result:
ff5f/1111111101011111/65375/ -161/
     -nan
Беззнаковый сдвиг вправо на 1 бит, значение и результат для числа m и числа n::
0234/000001000110100/ 564/ +564/
result:
011a/000000100011010/ 282/ +282/
febe/111111110101111110/65214/
0000000000000/-1.269e+38
```

```
result:
7f5f/01111111010111111/32607/+32607/
Рассчёт х & 15 для m и n, значение и результат для числа m и числа n:
0234/000001000110100/ 564/ +564/
0004/0000000000000100/
           4 /
              +4/
febe/11111110101111110/65214/
0000000000000/-1.269e+38
result:
000e/000000000001110/ 14/ +14/
Рассчёт х \& -16 для m и n, значение и результат для числа m и числа n:
0234/000001000110100/ 564/ +564/
result:
0230/000001000110000/ 560/ +560/
febe/111111110101111110/65214/
0000000000000/-1.269e+38
result:
0230/000001000110000/ 560/ +560/
```

Результаты Задания 4 совпадают с результатами Задания 3. Значит данные операции их обеих заданий эквиваленты.

Задание 5.

Разработайте программу на языке C/C++, которая, используя только сложение, вычитание и побитовые операции, округляет целочисленное беззнаковое значение x до кратного значению D (таблица Л3.2) двумя способами:

- а) вниз;
- б) вверх.

Варинат 2

		ı
2	D=32	

```
int main() {
      unsigned int d = 32;
      unsigned int x = 88;
    cout << "Округление безрнакого целого числа вниз: " << x << endl;
      d = d - 1; // вычитаем 1, чтобы применить конъюнкцию
      unsigned int remains =
         (x & d); // получаем остаток от деления при помощи конъюнкции
      cout << "Результат: " << x - remains << endl;
      unsigned int q1 = x + remains + 1;
      print16(&q1);
      d = d + 1; //возвращение изначального значения d
      // Находим остаток от деления на d-1. Вычитаем из числа.
     cout << "Округление безрнакого целого числа вверх: " << x << endl;
     x = x - 1;
     d = d - 1;
     remains = \sim(x & d);
      remains = (remains & d);
      cout << "Результат: " << x + remains + 1 << endl;
      unsigned int q2 = x + remains + 1;
     print16(&q2);
      // Наглядный пример. У нас есть два случая: 1) число является степенью
     // двойки, 2) число не является степенью дваойки.
     // Необходимо обработать два этих случае вместе одинаково. Пример для {\bf 1}
     // случая: возьмём 100000. Вычтем 1. Получим 11111. Найдём остаток от
      // деления на 32. И возъмём отрицание каждого разряда операнда. Получим
     // 00000. Прибавим это значение значению, полученному в результате вычитания
     // единички. И получим искомое значение 100000. То есть получили 32. Для
      // 100100. Вычитаем 1 => 100011. Остаток = 00011. Отрицание остатка: 11100.
      // Прибавляем к 100011 остаток 11100 и 1. Получаем 1000000 = 64.
#include <bitset>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <typeinfo>
using namespace std;
void print16(void *p) {
    unsigned short *i = reinterpret_cast<unsigned short *>(p);
    cout << setfill('0');</pre>
    cout << setw(4) << hex << *i << '/';
    bitset<16> bitform(*i);
    cout << setw(16) << bitform << '/';</pre>
    cout << setfill(' ') << setw(5) << dec << *i << '/';</pre>
    short *c = reinterpret cast<short *>(p);
    cout << setfill(' ') << showpos << setw(6) << *c << '/';</pre>
    float *b = reinterpret_cast<float *>(p);
    cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b \,
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
          << *b << endl
          << end1:
};
void print32(void *p) {
    unsigned int *i = reinterpret_cast<unsigned int *>(p);
    cout << setfill('0');</pre>
    cout << setw(8) << hex << *i << '/';
    bitset<32> bitform(*i);
    cout << setw(32) << bitform << '/';</pre>
```

```
cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << *i << '/';</pre>
   int *c = reinterpret cast<int *>(p);
   cout << setfill(' ') << showpos << setw(11) << *c << '/';</pre>
   float *b = reinterpret cast<float *>(p);
   cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b</pre>
   cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
        << *b << endl
        << endl;
};
int main() {
   unsigned int d = 32;
   unsigned int x = 88;
   cout << "Округление безрнакого целого числа вниз: " << x << endl;
   d = d - 1; // вычитаем 1, чтобы применить конъюнкцию
   unsigned int remains =
       (x \ \& \ d); // получаем остаток от деления при помощи конъюнкции
   cout << "Результат: " << x - remains << endl;
   unsigned int q1 = x + remains + 1;
   print16(&q1);
   d = d + 1; //возвращение изначального значения d
   // Находим остаток от деления на d-1. Вычитаем из числа.
   cout << "Округление безрнакого целого числа вверх: " << x << endl;
   x = x - 1;
   d = d - 1;
   remains = \sim (x \& d);
   remains = (remains & d);
   cout << "Результат: " << x + remains + 1 << endl;
   unsigned int q2 = x + remains + 1;
   print16(&q2);
   // Наглядный пример. У нас есть два случая: 1) число является степенью
   // двойки, 2) число не является степенью дваойки.
   // Необходимо обработать два этих случае вместе одинаково. Пример для 1
   // случая: возьмём 100000. Вычтем 1. Получим 11111. Найдём остаток от
   // деления на 32. И возъмём отрицание каждого разряда операнда. Получим
   // 00000. Прибавим это значение значению, полученному в результате вычитания
   // единички. И получим искомое значение 100000. То есть получили 32. Для
   // 100100. Вычитаем 1 => 100011. Остаток = 00011. Отрицание остатка: 11100.
   // Прибавляем к 100011 остаток 11100 и 1. Получаем 1000000 = 64.
кругление безрнакого целого числа вниз: 88
Результат: 64
0071/000000001110001/ 113/ +113/
Округление безрнакого целого числа вверх: 88
Результат: 96
0060/000000001100000/ 96/
                                +96/
```

Задание 6.

Разработайте программу на языке C/C++, которая выполняет для 32-битной переменной целочисленный инкремент (то есть целочисленная интерпретация соответствующего 32-битного участка памяти должна увеличиться на 1) и целочисленный декремент (аналогично, целочисленная интерпретация должна уменьшиться на 1)

Варинат 2

int main() {

m++;

unsigned int m = 564;

```
2 a = 0, b = 1, c = 12233445, d = 122334455
```

```
cout << "Инкремент целочисленной беззнаковой переменной m: " << endl;
    unsigned int n = -322:
    cout << "Инкремент целочисленной беззнаковой переменной n: " << endl;
   print32(&n);
    signed int m2 = 564:
    cout << "Инкремент целочисленной знаковой переменной m: " << endl;
   print32(&m2);
    signed int n2 = -322;
    cout << "Инкремент целочисленной знаковой переменной n: " << endl;
  print32(&n2);
    cout << "Инкремент переменной а с плавающей запятой: " << endl;
   print32(&a);
    float b = 1;
    cout << "Инкремент переменной b с плавающей запятой: " << endl;
   print32(&b);
    float c = 12233445;
    cout << "Инкремент переменной с с плавающей запятой: " << endl;
   print32(&c);
 float d = 122334455;
 cout << "Инкремент переменной d c плавающей запятой: " << endl;
print32(&d);
 int count1 = 0;
 count1++:
 cout << "Инкремент нуля: " << endl;
 print32(&count1);
 unsigned int count2 = 4294967295:
 count2++;
 cout << "Инкремент максимального целого 32-битного значения без знака: " << endl;
 print32(&count2);
 int count3 = -2147483648;
 count3++;
 cout << "Инкремент минимального целого 32-битного значения со знаком: " << endl;
print32(&count3);
 unsigned int count4 = 2147483647;
 cout << "Инкремент максимального целого 32-битного значения со знаком: " << endl;
 print32(&count4);
```

```
unsigned int m = 564;
    cout << "Декремент целочисленной беззнаковой переменной m: " << endl;
   print32(&m);
    unsigned int n = -322;
    cout << "Декремент целочисленной беззнаковой переменной n: " << endl;
   print32(&n);
    signed int m2 = 564;
    m2--;
    cout << "Декремент целочисленной знаковой переменной m: " << endl;
   print32(&m2);
   signed int n2 = -322;
   cout << "Декремент целочисленной знаковой переменной n: " << endl;
 print32(&n2);
   float a = 0;
  a--;
    cout << "Декремент переменной а с плавающей запятой: " << endl;
 print32(&a);
  b--;
  cout << "Декремент переменной b с плавающей запятой: " << endl;
  print32(&b);
   float c = 12233445;
   cout << "Декремент переменной с с плавающей запятой: " << endl;
 print32(&c):
float d = 122334455;
 cout << "Декремент переменной d c плавающей запятой: " << endl;
print32(&d);
  int count1 = 0;
 count1--;
  cout << "Декремент нуля: " << endl;
 print32(&count1);
  unsigned int count2 = 4294967295;
  count2--;
  cout << "Декремент максимального целого 32-битного значения без знака: " << endl;
 print32(&count2);
  int count3 = -2147483648;
 count3--;
  cout << "Декремент минимального целого 32-битного значения со знаком: " << endl;
 print32(&count3);
  unsigned int count4 = 2147483647;
 count4--;
  cout << "Декремент максимального целого 32-битного значения со знаком: " << endl;
print32(&count4);
#include <bitset>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <typeinfo>
using namespace std;
void print16(void *p) {
    unsigned short *i = reinterpret cast<unsigned short *>(p);
    cout << setfill('0');</pre>
    cout << setw(4) << hex << *i << '/';
```

```
bitset<16> bitform(*i);
    cout << setw(16) << bitform << '/';</pre>
    cout << setfill(' ') << setw(5) << dec << *i << '/';</pre>
    short *c = reinterpret_cast<short *>(p);
    cout << setfill(' ') << showpos << setw(6) << *c << '/';</pre>
    float *b = reinterpret_cast<float *>(p);
    cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b</pre>
         << '/';
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
         << *b << endl
         << endl;
};
void print32(void *p) {
    unsigned int *i = reinterpret_cast<unsigned int *>(p);
    cout << setfill('0');</pre>
    cout << setw(8) << hex << *i << '/';
   bitset<32> bitform(*i);
   cout << setw(32) << bitform << '/';</pre>
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << *i << '/';</pre>
    int *c = reinterpret_cast<int *>(p);
    cout << setfill(' ') << showpos << setw(11) << *c << '/';</pre>
    float *b = reinterpret cast<float *>(p);
    cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b</pre>
         << '/';
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
         << *b << endl
         << endl;
};
int main() {
    unsigned int m = 564;
    cout << "Инкремент целочисленной беззнаковой переменной m: " << endl;
    print32(&m);
    unsigned int n = -322;
    cout << "Инкремент целочисленной беззнаковой переменной n: " << endl;
    print32(&n);
    signed int m2 = 564;
    cout << "Инкремент целочисленной знаковой переменной m: " << endl;
    print32(&m2);
    signed int n2 = -322;
    cout << "Инкремент целочисленной знаковой переменной n: " << endl;
    print32(&n2);
    float a = 0;
    cout << "Инкремент переменной а с плавающей запятой: " << endl;
    print32(&a);
    float b = 1;
    b++;
```

```
cout << "Инкремент переменной b с плавающей запятой: " << endl;
   print32(&b);
    float c = 12233445;
   cout << "Инкремент переменной с с плавающей запятой: " << endl;
   print32(&c);
    float d = 122334455;
   cout << "Инкремент переменной d c плавающей запятой: " << endl;
   print32(&d);
   int count1 = 0;
    count1++:
    cout << "Инкремент нуля: " << endl;
   print32(&count1);
   unsigned int count2 = 4294967295;
   count2++;
    cout << "Инкремент максимального целого 32-битного значения без знака: " << endl;
   print32(&count2);
   int count3 = -2147483648;
   count3++;
   cout << "Инкремент минимального целого 32-битного значения со знаком: " << endl;
   print32(&count3);
   unsigned int count4 = 2147483647;
   cout << "Инкремент максимального целого 32-битного значения со знаком: " << endl;
   print32(&count4);
#include <bitset>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <typeinfo>
using namespace std;
void print16(void *p) {
   unsigned short *i = reinterpret_cast<unsigned short *>(p);
   cout << setfill('0');</pre>
   cout << setw(4) << hex << *i << '/';
   bitset<16> bitform(*i);
   cout << setw(16) << bitform << '/';</pre>
   cout << setfill(' ') << setw(5) << dec << *i << '/';</pre>
   short *c = reinterpret_cast<short *>(p);
   cout << setfill(' ') << showpos << setw(6) << *c << '/';</pre>
   float *b = reinterpret cast<float *>(p);
   cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b</pre>
         << '/':
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
         << *b << endl
         << endl;
};
```

```
void print32(void *p) {
   unsigned int *i = reinterpret_cast<unsigned int *>(p);
   cout << setfill('0');</pre>
   cout << setw(8) << hex << *i << '/';
   bitset<32> bitform(*i);
   cout << setw(32) << bitform << '/';</pre>
   cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << *i << '/';</pre>
   int *c = reinterpret cast<int *>(p);
   cout << setfill(' ') << showpos << setw(11) << *c << '/';</pre>
   float *b = reinterpret cast<float *>(p);
   cout << setfill(' ') << setw(55) << dec << setprecision(50) << fixed << *b</pre>
         << '/';
    cout << setfill(' ') << setw(10) << dec << setprecision(3) << scientific</pre>
         << *b << endl
         << endl;
};
int main() {
   unsigned int m = 564;
   cout << "Декремент целочисленной беззнаковой переменной m: " << endl;
   print32(&m);
   unsigned int n = -322;
   n--;
   cout << "Декремент целочисленной беззнаковой переменной n: " << endl;
   print32(&n);
   signed int m2 = 564;
   m2--;
   cout << "Декремент целочисленной внаковой переменной m: " << endl;
   print32(&m2);
   signed int n2 = -322;
   n2--;
   cout << "Декремент целочисленной знаковой переменной n: " << endl;
   print32(&n2);
   float a = 0;
   a--;
   cout << "Декремент переменной а с плавающей запятой: " << endl;
   print32(&a);
   float b = 1;
   cout << "Декремент переменной b с плавающей запятой: " << endl;
   print32(&b);
   float c = 12233445;
   cout << "Декремент переменной с с плавающей запятой: " << endl;
   print32(&c);
   float d = 122334455;
   cout << "Декремент переменной d c плавающей запятой: " << endl;
   print32(&d);
```

```
int count1 = 0;
  count1--:
  cout << "Декремент нуля: " << endl;
  print32(&count1);
  unsigned int count2 = 4294967295;
  count2--;
  cout << "Декремент максимального целого 32-битного значения без знака: " << endl;
  print32(&count2);
  int count3 = -2147483648;
  count3--:
  cout << "Декремент минимального целого 32-битного значения со знаком: " << endl;
  print32(&count3);
  unsigned int count4 = 2147483647;
  cout <<  "Декремент максимального целого 32-битного вначения со внаком: " << end1;
  print32(&count4);
Инкремент целочисленной беззнаковой переменной т:
00000235/0000000000000000000000110101/ 565/
Инкремент целочисленной беззнаковой переменной n:
-321/
-nan/
       -nan
Инкремент целочисленной знаковой переменной т.
00000235/000000000000000000000001000110101/
                                 565/
                                         +565/
Инкремент целочисленной знаковой переменной n:
-321/
-nan/
       -nan
Инкремент переменной а с плавающей запятой:
3f800000/0011111111000000000000000000000/1065353216/+1065353216/
Инкремент переменной b с плавающей запятой:
Инкремент переменной с с плавающей запятой:
4b3aaae6/010010110011101010101010111001110/1262136038/+1262136038/+12233446.00000000
Инкремент переменной d c плавающей запятой:
4ce9559f/0100110011101001010101011011111/1290360223/+1290360223/+122334456.0000000
Инкремент нуля:
1/
```

Инкремент максимального целого 32-битного значения без знака: 0 / Инкремент минимального целого 32-битного значения со знаком: 80000001/10000000000000000000000000001/2147483649/-2147483647/ Инкремент максимального целого 32-битного значения со знаком: Декремент целочисленной беззнаковой переменной т.: 00000233/000000000000000000000000100011/ 563/ Декремент целочисленной беззнаковой переменной п: fffffebd/11111111111111111111111111110101111101/4294966973/ -323/-nan/ -nan Декремент целочисленной знаковой переменной т: 00000233/000000000000000000000000110011/ 563/ Декремент целочисленной знаковой переменной п: fffffebd/11111111111111111111111111110101111101/4294966973/ -323/-nan/ -nan Декремент переменной а с плавающей запятой: Декремент переменной b с плавающей запятой: +0/Декремент переменной с с плавающей запятой: Декремент переменной d c плавающей запятой: 4ce9559f/010011001110101010101011011111/1290360223/+1290360223/+122334456.0000000 Декремент нуля: -1/-nan/ -nan Декремент максимального целого 32-битного значения без знака: -2/-nan/ -nan Декремент минимального целого 32-битного значения со знаком:

+nan/

+nan

Вопросы

1. Что такое расширение чисел со знаком и без знака? Для чего нужны операции расширения?

Расширение числа - операция увеличения разрядности.

- беззнаковое расширение расширяемая часть заполняется нулями (такая операция сохраняет значение беззнаковой интерпретации x);
- знаковое расширение расширяемая часть заполняется значением знакового бита (сохраняет значение знаковой интерпретации x).

Для неотрицательных (в знаковой интерпретации) чисел знаковое и беззнаковое расширение выполняется одинаково.

Операции расширения позволяют работать с числами разных типов.

2. Как выполняются логические операции, побитовые операции и сдвиги над строкой битов?

Логические:

Отрицание: к каждому разряду единственного операнда применяется логическое отрицание

Конъюнкция: каждой паре разрядов операндов применяется логическое "и"

Дизьюнкция: каждой паре разрядов операндов применяется логическое «или»

Сложение по модулю два: каждой паре разрядов операндов применяется исключающее «или»

3. Как представляются в памяти компьютера числа с плавающей запятой?

Представление с фиксированной запятой: N битов, отведённых под представление числа, для дробной части используется n, для целой остаётся N- п

Двоичная запятая, отделяющая дробную часть от целой, всегда расположена между разрядами n и n-1.

Целая часть числа может принимать значения от 0 до $2^{N-n}-1$, дробная — от $0=\overline{0,00\dots00}$ до $1-\frac{1}{2^n}=\overline{0,11\dots11}$ (всего 2^n значений). Таким образом, числа, представимые в формате с фиксированной запятой с помощью N бит, n из которых отведены под дробную часть, заключены в диапазоне $\left[0,2^{N-n}-\frac{1}{2^n}\right]$.

Представление с плавающей запятой: в виде экспоненциальной формы записи, где кроме порядка и мантиссы определён и знак числа.

$$X = (-1)^s \cdot N^p \cdot \mu$$