

Цель работы: научиться вставлять в программы на языке высокого уровня ассемблерные фрагменты.

Для выполнения заданий выбран онлайн компилятор https://godbolt.org/.

ОС и разрядность ОС: GNU/Linux 64

Компилятор: Compiler Explorer x86-64 gcc 11.2

Архитектура: x86-64

Задание 1.

Вариант 2

```
\begin{array}{cccc}
z & = & (x+34)/y \\
w & = & (x+34)\%y
\end{array}
```

Реализуйте расчёт беззнакового целочисленного выражения как ассемблерную вставку в программу на C/C++. При этом x, y, z, w — 32-битные локальные переменные функции main() (или другой функции C/C++) и передаются во вставку как параметры (z и w — выходные, x и y — входные).

Входные параметры, соответствующие x и y (дайте им псевдонимы [X] и [Y]), должны располагаться в памяти. Затем, внутри вставки, при необходимости скопируйте [X] и [Y] в регистры общего назначения.

Проверьте расчёт, реализовав то же самое на С/С++.

```
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Ассемблер: " << endl;
    unsigned int x = 10, y = 3, z, w;
    asm (
    "movl %[X], %%eax\n\t"
    "addl $34, %%eax\n\t"
    "divl %[Y]\n\t"
    :"=a"(z), "=d"(w)
    :[X]"m"(x), [Y]"m"(y)
    :"cc"
   );
    cout << "z = " << z << endl;
    cout << "w = " << w << endl << endl;
   cout << "C++: " << endl;
   z = (x + 34) / y;
   w = (x + 34) \% y;
    cout << "z = " << z << endl;
    cout << "w = " << w << endl << endl;
    return 0;
```

```
#include <cstdio>
        #include <iostream>
        using namespace std;
        int main() {
           cout << "Ассемблер: " << endl;
           unsigned int x = 10, y = 3, z, w;
           "movl %[X], %%eax\n\t"
           "addl $34, %%eax\n\t"
            "divl %[Y]\n\t"
            :"=a"(z), "=d"(w)
            :[X]"m"(x), [Y]"m"(y)
           );
           cout << "z = " << z << endl;
           cout << "w = " << w << endl << endl;
           cout << "C++: " << endl;
           z = (x + 34) / y;
            w = (x + 34) % y;
           cout << "z = " << z << endl;
            cout << "w = " << w << endl << endl;
           return 0;
Ассемблер:
z = 14
w = 2
C++:
z = 14
w = 2
```

Помещение значений переменных х, у в память:

```
mov DWORD PTR [rbp-12], 10
mov DWORD PTR [rbp-16], 3
```

Отображение ассемблеровской вставки:

```
movl DWORD PTR [rbp-12], %eax addl $34, %eax divl DWORD PTR [rbp-16]

mov DWORD PTR [rbp-4], eax mov DWORD PTR [rbp-8], edx
```

Отображение программы, реализованной на С++:

```
eax, DWORD PTR [rbp-12]
mov
add
        eax, 34
mov
        ecx, DWORD PTR [rbp-16]
        edx, 0
mov
div
        ecx
        DWORD PTR [rbp-4], eax
mov
        eax, DWORD PTR [rbp-12]
mov
add
        eax, 34
        ecx, DWORD PTR [rbp-16]
mov
        edx, 0
mov
div
        ecx
        DWORD PTR [rbp-8], edx
mov
```

Обращение к параметрам в памяти [X] и [Y]: %[X], %[Y]

Задание 2.

#include <cstdio>

Реализуйте задание Л5.31, располагая параметры [X] и [Y] в регистрах общего назначения ([X] в регистре A, [Y] — в выбираемом компилятором)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Accem6πep: " << endl;
    unsigned int x =10, y = 3, z, w;
    asm (
        "addl $34, %%eax\n\t"
        "divl %[Y]\n\t"
        :"=a"(z), "=d"(w)
        :[X]"a"(x), [Y]"r"(y)
        :"cc"
        );
    cout << "z = " << z << endl;
    cout << "w = " << w << endl << endl;
    return 0;
}

#include <cstdio>
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   cout << "Accem6nep: " << endl;
   unsigned int x =10, y = 3, z, w;
   asm (</pre>
```

```
"addl $34, %%eax\n\t"
  "divl %[Y]\n\t"
  :"=a"(z), "=d"(w)
  :[X]"a"(x), [Y]"r"(y)
  :"cc"
  );
  cout << "z = " << z << endl;
  cout << "w = " << w << endl << endl;
  return 0;
}
Accemбπep:
z = 14
w = 2</pre>
```

```
mov edx, DWORD PTR [rbp-4]
mov edx, DWORD PTR [rbp-8]
addl $34, %eax
divl edx
movl %eax, edx
movl %edx, eax

mov DWORD PTR [rbp-12], edx
mov DWORD PTR [rbp-16], eax
```

Параметр [X] расположен в регистре общего назначения еах. <u>Параметр [Y]</u> расположен в регистре, выбираемом компилятором (в регистре edx).

Обращение к параметрам [X] и [Y]: %[X], %[Y]

Задание 3.

```
#include <cstdio>
 #include <iostream>
 using namespace std;
 int main() {
     cout << "Ассемблер: " << endl;
     unsigned int x = 10, y = 3, z, w;
     asm (
     "xorl
              %%edx, %%edx\n\t"
     "movl (%[pX]), %%eax\n\t"
     "movl (%[pY]), %%ebx\n\t"
     "add $34, %%eax\n\t"
     "div
            %%ebx"
     :"=a"(z), "=d"(w)
     :[pX]"r"(&x), [pY]"r"(&y)
     :"cc"
     );
     cout << "z = " << z << endl;</pre>
     cout << "w = " << w << endl << endl;
     return 0;
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Ассемблер: " << endl;
    unsigned int x = 10, y = 3, z, w;
    asm (
            %%edx, %%edx\n\t"
    "xorl
    "movl (%[pX]), %%eax\n\t"
    "movl (%[pY]), %%ebx\n\t"
    "add $34, %%eax\n\t"
    "div
           %%ebx"
    :"=a"(z), "=d"(w)
    :[pX]"r"(&x), [pY]"r"(&y)
    :"cc"
   );
    cout << "z = " << z << endl;
    cout << "w = " << w << endl << endl;
    return 0;
ассемблер:
z = 14
w = 2
```

```
lea rax, [rbp-12]
lea rdx, [rbp-16]
xorl %edx, %edx
movl (rax), %eax
movl (rdx), %ebx
add $34, %eax
div %ebx
mov DWORD PTR [rbp-4], eax
mov DWORD PTR [rbp-8], edx
```

Задание 4.

Реализуйте задание Л5.31 для 16-битных x, y, z, w.

```
#include <cstdio>
 #include <iostream>
 using namespace std;
 int main() {
     cout << "Ассемблер: " << endl;
     unsigned short x = 10, y = 3, z, w;
     asm (
     "movw %[X], %%ax\n\t"
     "addw $34, %%ax\n\t"
     "divw %[Y]\n\t"
     :"=a"(z), "=d"(w)
     :[X]"m"(x), [Y]"m"(y)
     :"cc"
     );
     cout << "z = " << z << endl;
     cout << "w = " << w << endl << endl;
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  cout << "Ассемблер: " << endl;
   unsigned short x = 10, y = 3, z, w;
   asm (
   "movw %[X], %ax\n\t"
   "addw $34, %%ax\n\t"
   "divw %[Y]\n\t"
   :"=a"(z), "=d"(w)
   :[X]"m"(x), [Y]"m"(y)
   :"cc"
   );
   cout << "z = " << z << endl;
   cout << "w = " << w << endl << endl;
```

```
Ассемблер:
z = 14
w = 2
```

movw addw	WORD PTR [rbp-6], %ax \$34, %ax
divw	WORD PTR [rbp-8]
mov	WORD PTR [rbp-2], ax
mov	WORD PTR [rbp-4], dx

Задание 5.

На языке C/C++ выделите память под массив M (статический или динамический) из N 32-битных целых чисел и инициализируйте M значениями 0x44332211.

Реализуйте для заданного $k \in [0, N)$ запись значения $x \models 0$ на место элемента M[k], используя компоненты эффективного адреса (Base, Index, 2 Scale).

```
#include <cstdio>
 #include <iostream>
 #include <random>
 using namespace std;
 const int N = 10;
int main() {
     srand(time(NULL));
     int M[N];
     size_t i = rand()%N;
     for (int j = 0; j < N; j++)
         M[j] = 0x44332211;
     cout << "До: ";
     for (int j = 0; j < N; j++)
         cout << hex << showbase << M[j] << " ";</pre>
     cout << endl;</pre>
     asm(
     "movl $65535, (%[M], %[I], 4)\n"
     : [I] "+r"(i)
     : [M] "d"(M)
     : "memory"
     );
     cout << "После: ";
     for (int j = 0; j < N; j++)
     cout << hex << showbase << M[j] << " ";
     cout << endl;
```

```
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <random>
using namespace std;
const int N = 10;
int main() {
    srand(time(NULL));
    int M[N];
    size_t i = rand()%N;
    for (int j = 0; j < N; j++)
        M[j] = 0x44332211;
    cout << "Дo: ";
    for (int j = 0; j < N; j++)
        cout << hex << showbase << M[j] << " ";
    cout << endl;</pre>
    asm(
    "movl $65535, (%[M], %[I], 4)\n"
    : [I] "+r"(i)
    : [M] "d" (M)
    : "memorv"
   );
    cout << "После: ";
    for (int j = 0; j < N; j++)
        cout << hex << showbase << M[j] << " ";
    cout << endl;</pre>
}
1 запуск:
До: 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211
После: 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211
До: 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211
После: 0xfffff 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211
3 запуск:
До: 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211
```

Задание 6.

Реализуйте для заданного $j \in [0, N)$, $j \models k$ запись значения FF в старший байт элемента M[j], используя все компоненты эффективного адреса.

После: 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211 0х44332211

```
#include <cstdio>
 #include <iostream>
 #include <random>
 using namespace std;
 const int N = 10;
 int main() {
   srand(time(NULL));
     int M[N];
     size t i = rand()%N;
     size_t j = rand()%N;
     while (j == i)
        j = rand()%N;
     for (int j = 0; j < N; j++)
     M[j] = 0x44332211;
     cout << "До: ";
     for (int k = 0; k < N; k++)
     cout << hex << showbase << M[k] << " ";
    cout << endl;</pre>
    asm(
     "movl $65535, (%[M], %[I], 0x4)\n"
     "movb $0xFF, 0x3(%[M], %[J], 0x4)\n"
     : [I] "+r"(i), [J] "+r"(j)
     : [M] "d"(M)
     : "memory"
     );
     cout << "После: ";
     for (int k = 0; k < N; k++)
      cout << hex << showbase << M[k] << " ";
     cout << endl;</pre>
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <random>
using namespace std;
const int N = 10;
int main() {
  srand(time(NULL));
  int M[N];
  size_t i = rand()%N;
   size_t j = rand()%N;
   while (j == i)
     j = rand()%N;
   for (int j = 0; j < N; j++)
     M[j] = 0x44332211;
   cout << "До: ";
```

```
for (int k = 0; k < N; k++)
       cout << hex << showbase << M[k] << " ";
    cout << endl:
    asm(
    "movl $65535, (%[M], %[I], 0x4)\n"
    "movb 0xFF, 0x-1(%[M], %[J], 0x4)\n"
    : [I] "+r"(i), [J] "+r"(j)
    : [M] "d" (M)
    : "memory"
    ):
    cout << "После: ";
    for (int k = 0; k < N; k++)
       cout << hex << showbase << M[k] << " ";
    cout << endl;
1 запуск:
До: 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211
После: 0xffff 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211
До: 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211
```

_ -

До: 0x44332211 0x44332211

После: 0x44332211 0xff332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211 0x44332211

Л5.1. Дополнительные бонусные и штрафные баллы

—3 балла за неуказание в списке перезаписываемых элементов вставки явно или неявно модифицируемых (кроме параметров) в ней регистров, памяти, флагов, даже если это не влечёт некорректного расчёта в рассматриваемой программе.

Примечание: устаревшие версии компилятора могут выдавать сообщение о невозможности указания в списке перезаписываемых некоторых регистров (esi, edi, perистры pacширений и т. п.). В этом (и только этом) случае perистр там не указывается, но должен сохраняться/восстанавливаться вручную.

Вопросы.

- 1. Каким ключевым словом открывается ассемблерная вставка? asm либо __asm__
- 2. Где описываются выходные параметры ассемблерных вставок расширенного синтаксиса GCC? Что означают символы =, =&, + в начале строки ограничений выходного параметра?

__asm__ (вставка : <u>список_выходных_операндов</u> : список_входных_операндов : список разрушаемых регистров);

=/=&/+: инициализация и совмещение регистровых выходных параметров. Если при этом ограничение выходного параметра [X] в регистре ρ начинается с:

- =, то регистр ρ никак не инициализируется перед вставкой, а *в том же регистре* ρ может быть размещён какой-либо из входных параметров (скорее всего в регистре ρ будет размещён один из входных параметров, так как компилятор стремится минимизировать общее число задействованных во вставке регистров);
- **=&**, то регистр ρ никак не инициализируется перед вставкой (аналогично =), но (в отличие от =) в регистре ρ не может быть размещён никакой другой параметр (см. раздел 4.3.6);
- +, то регистр ρ инициализируется перед вставкой значением cvariablename (значение cvariablename копируется в ρ), и в регистре ρ не может быть размещён никакой другой параметр.
- 3. Где описываются входные параметры?
 __asm__ (вставка : список_выходных_операндов : список_входных_операндов : список_разрушаемых_регистров);
- 4. Где указывается список перезаписываемых [clobbers] во вставке регистров (кроме параметров)? Какая строка соответствуют изменению флагов flags? Какая строка соответствуют изменению памяти (кроме параметров)?

```
__asm__ (вставка : список_выходных_операндов : список_входных_операндов : 
список_разрушаемых_регистров );
```

5. Где описываются метки ЯВУ, на которые может быть передано управление из вставки?

```
asm [volatile] goto (
   "команды_и_директивы_ассемблера"
   "как_последовательная_текстовая_строка"
   :: <входные параметры> : <перезаписываемые элементы> :
   <метки>
);
```

6. Какое ключевое слово нужно указать после asm, чтобы запретить компилятору оптимизировать вставку? asm [volatile] (...