

相册活动-功能补充

负责人	修改时间	修改内容	跳转
PP	2025/12/18	创建文档	——
PP	2026/2/3	新增：黄金卡、限时普通万能卡、黄金卡包、NEW卡包、XL卡包相关需求	
PP	2026/2/4	根据宣讲修改文档，改动部分已经标记为红色： 1. 调整玩家获得万能卡后获得入口的规则，补充红点规则，具体 點我 2. 删除相册活动界面的万能卡入口，具体 點我 3. 订单储物篮排序通过配置实现，具体 點我	

美需	用表/链接	备注
原画需求	回 N组-原画需求	
UI需求	回 N组-UI需求	
UI动效	回 UI动效美需	

1. 限时万能卡

1.1 概述

- 玩家在限定时间内使用 限时万能卡，可以任意选择一张未拥有的卡片。
- 打造新的高价值、稀有道具目标，丰富相册活动的玩法。

1.2 具体设计

1.2.1 逻辑说明

- 定义：
 - 需要新增 限时万能卡 类型的道具，此道具仅限在相册收集活动内使用，使用后可以任意选择一张未拥有的卡片；

- 玩家需要在获得该卡的24小时内使用（时间由策划配置），过期未使用则会触发强制提醒界面，强制玩家使用；
- 限时万能卡 需要与相册收集活动ID绑定，当期获得的限时万能卡仅限当期活动使用；玩家全图鉴后复开，保留万能卡 继承剩余有效时间,可以继续使用。
- 需要支持道具转化：相册活动结束后，在其他活动中投放的限时万能卡需要转化成其他道具；玩家已获得的清空。
- **计时规则：**
 - 万能卡的有效时间需要从玩家获得道具的一刻开始；
 - 邮件发放的物品从玩家点击领取奖励的那一刻开始。
- **补领期规则：**
 - 若未集齐全图鉴：优先弹出强制提醒界面，在玩家使用后，再弹出活动结束界面（中途强退，下次登录若还处于补领期内，还会弹出强制提醒界面），活动关闭；
 - 若已集齐全图鉴：则正常播放结束结算流程。
- **相册活动结束后 且 补领期也结束后：**清空所有限时万能卡。

1.2.2 功能入口

玩家获得限时万能卡后才会显示出相关功能入口，具体入口如下：


- **主界面：**



- 主界面的活动入口需要变为 万能卡相关的spine入口；

- 倒计时变为 **最快到期** 万能卡的剩余时间，当倒计时变为0后，文字变为“已过期” key: UI_AlbumEvent_WildCard_desc_1;
- 红点见红点规则
- 点击入口按钮打开相册活动界面。

- 活动界面：



- 在相册活动界面显示限时万能卡的入口按钮，显示规则同主界面入口。
- 点击按钮，需要根据当前活动的收集状态进行以下逻辑：
 - 未集齐全图鉴（包含复开未集齐）：弹出使用界面并使用最快过期的万能卡，见1.2.4
 - 已集齐全图鉴（不管是否可复开）：弹出文本提示“您已集齐全部卡片！” key: UI_AlbumEvent_WildCard_desc_2

1.2.3 提醒/强制提醒界面



- **显示规则：**根据万能卡的状态不同分为“提醒界面”和“强制提醒界面”，不同在于：
 - **关闭按钮：**
 - 强制提醒界面没有关闭按钮，强制要求玩家完成选择流程；
 - 若选择期间强退游戏，下次登录若仍处于该期相册收集活动，会再次强弹“强制提醒界面”。
 - **倒计时：**
 - 提醒界面：显示相应万能卡的倒计时；
 - 强制提醒界面：显示固定文本“已到期”，key “UI_AlbumEvent_WildCard_desc_1”
 - **描述文本：**显示不同的多语言文本，提醒界面key “UI_AlbumEvent_WildCard_desc_3”，强制界面key “UI_AlbumEvent_WildCard_desc_4”
- **触发规则：**
 - 登录游戏：若当前相册活动处于开启中 且 有过期万能卡，登录游戏后按照配置顺序在主界面强弹“强制提醒界面”；
 - 进入相册活动界面：需要判断当前是否有万能卡：
 - 是：判断是否有过期的万能卡：
 - 是：弹出“强制提醒界面”；

- 否：弹出“提醒界面”，倒计时显示最快过期的那个。

- 否：无事发生。

- 获得限时万能卡：需要判断 当前拥有的限时万能卡数量是否大于1：

- 否：弹出“提醒界面”，倒计时显示当前限时万能卡的倒计时；

- 是：判断是否有过期的万能卡：

- 是：弹出“强制提醒界面”；
- 否：显示最快过期的倒计时

● 点击规则：


- 点击关闭按钮，关闭当前界面；
- 点击“选择按钮”，弹出“使用界面”，见1.2.4

1.2.4 使用界面



● 显示规则：

- 1-顶部区域：显示道具icon和多语言文本（看效果是否要用多语言图片）
- 2-帮助按钮：点击后弹出帮助界面，如下图示意；



- 3-关闭按钮：点击后关闭界面；通过“强制提醒界面”触发的使用界面需要隐藏关闭按钮。
- 4-小标题：固定多语言key
- 5-卡片列表：
 - 此区域展示 当前相册活动轮次下玩家所有未获得的卡片，并且按照所属卡册进行分组展示；从上到下按照卡册ID从小到大排列，已集齐的卡册隐藏不显示。
 - 整个列表可以上下滑动，打开界面时列表默认处于最顶部。
 - 单个卡册显示：



- 卡册信息：卡册icon、名称、收集进度
- 卡册奖励：该卡册的全收集奖励，奖励icon不可点击；
- 卡片：
 - 按照卡片ID从小到大排序，需要展示卡片icon、星级、名称、“NEW”标识 key"UI_AlbumEvent_common_desc_3；
 - 若该卡册只剩一张未集齐的卡片，则该卡片需要显示“完成卡册！”标识 UI_AlbumEvent_WildCard_desc_5。
 - 根据选中状态分为 已选中（下左）和 未选中（下右）；



- 点击不同的卡片可以切换选中的卡片，进入界面时默认啥都不选中。
- 6-确定按钮：UI_AlbumEvent_WildCard_btn_2
 - 根据选中情况分为2种显示状态 已选中-绿（下左）和 未选中-置灰（下右）；
 - 点击绿色按钮视为兑换当前选中的卡片，弹出二次确认界面，见1.2.5；
 - 置灰状态不可点击。



- 7-倒计时：未过期的卡片显示其倒计时，已过期的卡片显示“已过期” 多语言keyUI_AlbumEvent_WildCard_desc_1；

1.2.5 二次确认界面



- 二次确认界面展示玩家选中的卡片，根据此卡片的状态展示“NEW”标识和“完成卡册！”标识；
- 标题：多语言key UI_AlbumEvent_WildCard_title_3
- 玩家点击取消Common_Button_Cancel，关闭二次确认界面，回到“使用界面”；点击“确认” Common_Button_Ok，则确定消耗当前的万能卡，获得所选择的卡片，并弹出兑换卡片界面。
- 玩家使用万能卡回到相册主界面后，需要根据最新剩余的万能卡数量刷新界面显示。

1.2.6 兑换卡片界面



- 标题多语言key UI_AlbumEvent_WildCard_title_4；小标题UI_AlbumEvent_WildCard_desc_6
- 动画播放过程中不允许玩家点击；
- 具体流程表现见： [1.2.7.2](#)

1.2.7 流程表现

1.2.7.1 获得限时万能卡

- 玩家通过活动 或 礼包购买 获得限时万能卡，玩家在获得限时万能卡后，为了突显其稀有程度，需要单独新增一个获得表现，具体表现见[录屏](#)：



- 弹出 获得界面，如下图示意：



- 动画播放期间不允许玩家点击，在动画播放X秒后才允许玩家点击；
- 玩家点击任意位置后关闭当前界面，主界面右下角挖洞显示相册活动入口按钮，播放万能卡飞到入口的动画；
- 以上动画结束后 弹出提醒/强制提醒界面。


1.2.7.2 使用限时万能卡

- 整体流程表现见录屏，具体规则不再赘述：



1.3 红点规则

1. 相册活动的入口红点



- a. 触发与消失：玩家有限时万能卡则触发红点显示，反之则消失；
- b. 显示：红点样式为数字，需要显示玩家拥有的万能卡数量。

2. 主界面入口的红点



a. 红点规则同上，需要特殊说明的是：万能卡相关的红点优先级高于其他相册红点。

1.4 新手引导

触发条件：玩家首次获得限时万能卡后，在弹出的获得万能卡界面触发引导

步骤	截图	说明
1		- 角色5001出现对话： UI_AlbumEvent_WildCard_Guide_1 - 框住“按钮区域”，出现小手引导玩家点击 - 玩家点击后播放相关动画流程，弹出提醒界面



2



- 框住倒计时区域, 角色5001出现对话:
[UI_AlbumEvent_WildCard_Guide_2](#)
- 玩家点击任意位置后, 引导结束

1.5 埋点需求

玩家使用万能卡 走现有“获得卡片”埋点

埋点索引	事件名称	属性名称	属性ID	备注	数据类型	所属版本	完成状
卡包收集活动	获得卡片	获取途径	Source_ID	统一的获取途径	数值	11月底	已完成
		卡包ID	Pack_ID	ActivityAlbumCardPack表ID	数值	11月底	已完成
		活动ID	Event_ID		数值	11月底	已完成
		活动续开次数	Loop_Num	当前是第几次续开 非续开传0	数值	11月底	已完成
		卡片数量	Card_ID	ActivityAlbumCardData表ID	数值	11月底	已完成
		卡片数量	Card_Num		数值	11月底	已完成
		所属卡册	AlbumGroup_ID	ActivityAlbumGroupData表ID	数值	11月底	已完成
		来自哪个卡包	Pack_ID	ActivityAlbumCardPack表ID	数值	11月底	已完成
	领取卡册奖励	是否首次获得	Is_New	0-不-new 1-new	数值	11月底	已完成
		本次获得积分	Score_AddNum	new卡传0	数值	11月底	已完成
		活动ID	Event_ID		数值	11月底	已完成
		活动续开次数	Loop_Num	当前是第几次续开 非续开传0	数值	11月底	已完成
	领取图鉴奖励	卡册ID	AlbumGroup_ID	ActivityAlbumCardData表ID	数值	11月底	已完成
		活动ID	Event_ID		数值	11月底	已完成
	打开兑换商店	活动ID	Event_ID		数值	11月底	已完成
		活动续开次数	Loop_Num		数值	11月底	已完成
	兑换商店物品	活动ID	Event_ID		数值	11月底	已完成
		活动续开次数	Loop_Num		数值	11月底	已完成
		所购买物品ID	Item_ID		数值	11月底	已完成
	活动结束	购买后剩余积分	Score_Num		数值	11月底	已完成
		活动ID	Event_ID		数值	11月底	已完成
		活动续开次数	Loop_Num		数值	11月底	已完成
	活动结束	结束时积分数量	Score_Num		数值	11月底	已完成
		特殊道具id	SpecialItemID		数值	12月底	已完成
	活动结束	道具作田	ItemFunction	2: 万能宝石 3: 药丸	数值	12月底	已完成
		道具作田	ItemFunction		数值	12月底	已完成

2. 黄金卡

2.1 概述

- 新增一种比普通卡片更稀有的黄金卡片，产出概率相对更低，为玩家打造不同价值的追求目标。

2.2 具体设计

2.2.1 逻辑说明

- 定义：
 - 在原来卡片的基础上，新增物品类型-黄金卡片，相较于之前的普通卡片更稀有。
 - 黄金卡同样有 图标、名称、星级的区分，如下图示意（左-普通卡，右-金卡）



黄金卡分为 黄金3星、黄金4星、黄金5星，需要在ActivityAlbumCardData表的卡片类型中区分普通卡片和黄金卡片，后面的星级字段配置相应星数

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
#	相册活动-卡片									
#	id		name		type	star	weight	poolId		
#	int		string		int=1	int	int	int=1		
#	ID	#活动ID-筛选用	卡片名称(key)		卡片类型	星级	随机权重	卡池ID		
5	100031105	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_95		1	4	2000	1		
6	100031106	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_96		1	4	4000	2		
7	100031107	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_97		1	4	1500	1		
8	100031108	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_98		1	5	1500	1		
9	100031109	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_99		1	5	100	2		
10	100031201	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_100		1	2	4000	2		
11	100031202	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_101		1	3	4000	1		
12	100031203	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_102		1	3	4000	2		
13	100031204	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_103		1	4	4000	1		
14	100031205	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_104		1	4	4000	2		
15	100031206	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_105		1	4	1500	1		
16	100031207	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_106		1	5	1500	1		
17	100031208	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_107		1	5	100	2		
18	100031209	1401003	UI_AlbumEvent_1401003_CardName_108		1	5	1500	1		
19	100040101	1401004	UI_AlbumEvent_1401004_CardName_1		1	1	10000	1		
20	100040102	1401004	UI_AlbumEvent_1401004_CardName_2		1	1	10000	1		
21	100040103	1401004	UI_AlbumEvent_1401004_CardName_3		1	1	10000	1		
22	100040104	1401004	UI_AlbumEvent_1401004_CardName_4		1	1	10000	1		
23	100040105	1401004	UI_AlbumEvent_1401004_CardName_5		1	1	10000	1		

- 黄金卡收集：每期卡册内配置若干张普通卡和黄金卡。
- 黄金卡获得：
 - 通过开卡包或使用万能卡获得黄金卡；
 - 黄金卡片的卡池逻辑同普通卡片，由策划配置。
 - ActivityAlbumCardPack表的卡牌星级权重需要支持黄金卡的权重，如下图所示；

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I
#	相册活动-卡包								
#	id	#备注	type	star	num	weights	params		
#	int	string	int	int	int	int[]	table=		
#	ID	#备注	卡包类型	星级	开卡数量	卡牌星级权重	卡包参数		
	3301001		1	1	2	[50,30,15,5,0]			
	3301002		1	2	2	[45,30,15,7,3]			
	3301003		1	3	3	[35,30,20,10,5]			
	3301004		1	4	4	[30,30,20,12,8]			
	3301005		1	5	5	[20,25,20,25,10]			
	3301011		2	0	0	[]	86400		

重复获得的黄金卡通用需要转化为积分，需要在ActivityAlbumData表的重复卡牌积分兑换比例字段依次配置转化的星星数量

endedUI	finalRewardUI	reopenUI	drawEffectId	groups	rewards	cardScores	packDrawingTable
string	string	string	string	int[]	int[]	int[]	string
活动结束界面	最终奖励UI	抽开界面	抽卡界面主题特效	卡片组列表	全收集奖励	重复卡牌积分兑换比例	卡包抽取规则配置内容
UIAlbumActivityEnd_fiesta	UIAlbumFinalRewardView_fiesta	UIAlbumReopenView_fiesta		[1000101,1000102,1000103,1000104,1000105,1000106,1000107,1000108,1000109,1000110,1000111,1000112]	[20020204,3],[31040000,30]	[1,2,3,4,5]	ActivityAlbumDrawing
UIAlbumActivityEnd_newyear	UIAlbumFinalRewardView_ne	UIAlbumReopenView_newyear		[1000201,1000202,1000203,1000204,1000205,1000206,1000207,1000208,1000209,1000210,1000211,1000212]	[20020204,3],[31040000,30]	[1,2,3,4,5]	ActivityAlbumDrawing
UIAlbumActivityEnd_1401001	UIAlbumFinalRewardView_1401001	UIAlbumReopenView_1401001		[1000301,1000302,1000303,1000304,1000305,1000306,1000307,1000308,1000309,1000310,1000311,1000312]	[20020204,3],[31040000,30]	[1,2,3,4,5]	ActivityAlbumDrawing
UIAlbumActivityEnd_1401004	UIAlbumFinalRewardView_1401004	UIAlbumReopenView_1401004		[1000401,1000402,1000403,1000404,1000405,1000406,1000407,1000408,1000409,1000410,1000411,1000412]	[20020204,3],[31040000,30]	[1,2,3,4,5]	ActivityAlbumDrawing

在ActivityAlbumDrawingData表中在卡片类型中支持黄金卡

#	卡包抽取规则表									
#	Id	starLv	type	cardNum	rangeMin	rangeMax	weight			
#	int	int	int	int	int	int	int			
#	流水ID	星级	卡牌类型	卡牌数(N值)	最低区间(P值)	最高区间(P值)	新卡概率万分比			
1	1	1	1	1	0	1	10000			
2	2	1	1	2	2	3	10000			
3	3	1	1	3	4	6	5000			
4	4	1	1	4	7	9	5000			
5	5	1	1	5	10	13	5000			
6	6	1	1	6	14	17	5000			
7	7	1	1	7	18	21	5000			
8	8	1	1	8	22	25	3300			
9	9	1	1	9	26	30	3300			
10	10	1	1	10	31	35	3300			
11	11	1	1	11	36	40	3300			
12	12	1	1	12	41	45	2500			
13	13	1	1	13	46	50	2500			
14	14	1	1	14	51	55	2500			
15	15	1	1	15	56	61	2500			
16	16	1	1	16	62	67	1700			
17	17	1	1	17	68	73	1700			
18	18	1	1	18	74	79	1700			
19	19	1	1	19	80	85	1700			
20	20	1	1	20	86	92	1300			
21	21	1	1	21	93	99	1300			
22	22	1	1	22	100	106	1300			
23	23	1	1	23	107	113	1300			
24	24	1	1	24	114	120	1000			
25	25	1	1	25	121	128	1000			
26	26	1	1	26	129	136	1000			
27	27	1	1	27	137	144	800			
28	28	1	1	28	145	152	800			

2.2.2 显示规则

- 黄金卡需要有单独的边框、扫光表现，具体如下：

状态	示意图	描述
卡册-未收集		金色边框+扫光特效
卡册-已收集		金色边框+扫光特效
获得界面		金色边框+流光特效



3. 限时普通万能卡

3.1 逻辑说明

- 新增 限时普通万能卡，与限时万能卡的区别是：
 - 限时普通万能卡仅限兑换普通卡片；
 - 而另一种则可以兑换任意卡片，包含黄金卡。
- 限时普通万能卡的使用流程、强制使用提醒规则等与限时万能卡基本一致，以下仅针对不同进行说明。

3.2 规则说明

3.2.1 活动入口




- 需要新增限时普通万能卡的主界面入口，如上图示意。
- 显示规则：
 - 按照玩家获得的先后顺序，优先展示剩余时间最短的卡片样式；
 - 特殊情况说明：
 - 若玩家已经集齐全部普通卡，但是仍有未使用的普通万能卡时，入口需要跳过未使用的普通万能卡：
 - 若还有万能卡（金），按照万能卡（金）的剩余时间优先展示最快过期的，玩家点击入口后，也弹出相应的金色万能卡使用界面。
 - 若没有其他万能卡了，入口恢复为原来的样式。
 - 若玩家集齐全部卡册 但是还没有复开时，若还有未使用的万能卡，则入口处优先展示品质最高的万能卡（有金展示金，没金展示银，都没有就显示原来样式），活动复开之后则根据万能卡的剩余时间 或 过期规则展示。
- 逻辑规则：
 - 玩家每次点击入口后，在卡册主界面上优先弹出剩余时间最短的万能卡提醒界面

- 若玩家选择使用，在完成使用流程后，会继续弹出当前剩余时间最短的万能卡；
- 玩家一旦选择关闭界面，后续的万能卡不再弹出提醒界面。

- 红点规则：

- 红点数量为玩家拥有的所有万能数量之和（限时万能卡+限时普通万能卡）。

3.2.2 活动界面-入口




- 需要新增限时普通万能卡的入口，如上图示意，位于限时万能卡的上方。
- 如果玩家没有限时万能卡，则限时普通万能卡的位置需要下移至限时万能卡处。
- 玩家获得限时普通万能卡后，也飞到此入口。
- 删除此界面的万能卡入口。

3.2.3 提醒/强制提醒界面



- 需要替换多语言 标题、描述、卡片展示 为限时普通万能卡相应内容。
- **特殊说明：**
 - 当玩家这2种万能卡同时过期，优先弹出限时万能卡，限时万能卡的强制提醒流程结束后，再弹出限时普通万能卡。

3.2.4 使用界面



- 此列表仅展示玩家未获得的普通卡，黄金卡不显示。

3.3 新手引导

触发条件：玩家首次获得 限时万能卡或限时普通万能卡 后，在弹出的获得万能卡界面触发引导；引导仅限触发一次。

特殊说明：限时普通万能卡 和 限时万能卡的引导文本内容不同。

步骤	截图	说明
1		- 角色5001出现对话： UI_AlbumEvent_WildCard_Guide_3 - 框住“按钮区域”，出现小手引导玩家点击 - 玩家点击后播放相关动画流程，弹出提醒界面



2



- 框住倒计时区域, 角色5001出现对话:
[UI_AlbumEvent_WildCard_Guide_4](#)
- 玩家点击任意位置后, 引导结束

4. 黄金卡包

4.1 逻辑说明

- 新增一种必出黄金卡的卡包类型；
- 黄金卡包分为 3 星、4 星、5 星，打开后分别可获得 3、4、5 张卡片，必出一张 3 星、4 星、5 星的黄金卡，其他卡片则按照配置的权重进行随机。
- 相关配置调整：ActivityAlbumCardPack 表新增 3 种卡包配置

4.2 显示说明

- 在打开卡包的时候，需要将卡包替换成相应的黄金卡包，其他规则不变，仍复用现有的开卡包表现。



4.3 黄金卡包详情弹窗



- 复用现有的卡包奖励的通用显示气泡，见 [通用规则](#)，但是文本内容改为“至少包含1张此等级的黄金卡片”，key为 `UI_AlbumEvent_common_tips_2`

5. NEW卡包

5.1 概述

- 打造一个高价值的new卡包，每次开卡必得一张新卡，主要投放于卡片活动中期，提升卡片收集体验。


5.2 具体设计

5.2.1 逻辑说明

- New卡包分为2种类型，指定星级和不限星级；new卡包打开之后均仅获得一张卡片。
- 指定星级




- 指定星级分为3星、4星、5星的新卡包，打开后**必获得**相应星级（包括黄金卡）的一张new卡。
- 开卡包逻辑：



• 不限星级



- 在开卡包的时候，根据配置的星级权重进行随机，在随机到的星级中根据相应规则进行随机卡片。
- 开卡包逻辑：



5.2.2 显示规则

- 开卡表现需要展示相应卡包样式，其他不变。



5.3 NEW卡包详情弹窗



- 指定星级NEW卡包：复用现有的卡包奖励的通用显示气泡，见 [通用规则](#)，但是文本内容改为“打开之后活动一张此星级NEW卡片”，key为UI_AlbumEvent_common_tips_3
- 任意星级NEW卡包：显示微调，如下图示意。文本内容为“打开之后获得一张任意星级NEW卡片” UI_AlbumEvent_common_tips_4



6. XL卡包

6.1 逻辑说明

- 新增一种XL卡包，此类卡包分为1-5星级，打开后比普通的卡包额外获得若干张卡片。
- 不需要新增类型，在ActivityAlbumCardPack表新增5种卡包配置

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	#	相册活动-卡包									
2	#	id	#备注	type	star	num	weights	params	guarantee		
3	#	int	string	int	int	int	int[]	table=	int[]		
4	#	ID	#备注	卡包类型	星级	开卡数量	卡牌星级权重	卡包参数	必出卡片		
5		3301001		1	1	2	[50,30,15,5,0]		[]		
6		3301002		1	2	2	[45,30,15,7,3]		[]		
7		3301003		1	3	3	[35,30,20,10,5]		[]		
8		3301004		1	4	4	[30,30,20,12,8]		[]		
9		3301005		1	5	5	[20,25,20,25,10]		[]		
10		3301011		2	0	0	[]	86400	[]		
11		3301006	黄金-3	1	3	3	[30,30,20,12,8,12,10,8]		[2,3]		
12		3301007	黄金-4	1	4	4	[30,30,20,12,8,12,10,8]		[2,4]		
13		3301008	黄金-5	1	5	5	[30,30,20,12,8,12,10,8]		[2,5]		
14		3301009	new卡包	1	6	5	[30,30,20,12,8,12,10,8]		[3,0]		
15			XL-1星			1					
16			XL-2星								
17			XL-3星								
18			XL-4星								
19			XL-5星								
20											

6.2 显示规则

- 需要新增XL1-5星的卡包样式，在播放开卡包表现时使用对应的卡包样式。

6.3 XL卡包详情弹窗



- 指定星级NEW卡包：复用现有的卡包奖励的通用显示气泡，见 [通用规则](#)

7. 订单储物篮排序优化



- 储物篮内的卡包排序规则如下：
 - NEW卡包>黄金卡包>XL卡包>普通卡包
 - 相同类型下，按照星级从高到低排序。
 - 需要在ActivityAlbumCardPack表新增一来排序权重，按照配置从大到小排列；

#	相册活动-卡包								
#	id	#备注	type	star	num	weights	params	order	
#	int	string	int	int	int	int[]	table=	int	
#	ID	#备注	卡包类型	星级	开卡数量	卡牌星级权重	卡包参数	排序权重	
	3301001		1	1	2	[50,30,15,5,0]			
	3301002		1	2	2	[45,30,15,7,3]			
	3301003		1	3	3	[35,30,20,10,5]			
	3301004		1	4	4	[30,30,20,12,8]			
	3301005		1	5	5	[20,25,20,25,10]			
	3301011		2	0	0	[]	86400		
	3301006	黄金-3	1	3	3				
	3301007	黄金-4	1	4	4				
	3301008	黄金-5	1	5	5				
	3301009	new卡包	1	6	5				

8. 新老数据兼容问题

ActivityAlbumData									
drawEffectId	groups	hasGoldCard	rewards	cardScores	packDrawingTable	shop			
string	int[]	int=0	int[]	int[]	string	int[]			
抽卡界面主题特效	卡片组列表	是否有金卡掉落	金收集奖励	重复卡牌积分兑换比例	卡包抽取规则配置页签	碎片兑换			
iew_fiesta	[1000101,1000102,1000103,1000104,1000105,1000106,1000107,1000108,1000109,1000110,1000111,1000112]			[20020204,3],[31040000,30]	ActivityAlbumDrawingData10001	[3302			
iew_newye.efx_UI_YanHua	[1000201,1000202,1000203,1000204,1000205,1000206,1000207,1000208,1000209,1000210,1000211,1000212]			[20020204,3],[31040000,30]	ActivityAlbumDrawingData10002	[3302			
iew_14010C.efx_UI_YanHua	[1000301,1000302,1000303,1000304,1000305,1000306,1000307,1000308,1000309,1000310,1000311,1000312]			[20020204,3],[31040000,30]	ActivityAlbumDrawingData10002	[3302			
iew_14010C.efx_UI_YanHua	[1000401,1000402,1000403,1000404,1000405,1000406,1000407,1000408,1000409,1000410,1000411,1000412]			[20020204,3],[31040000,30]	ActivityAlbumDrawingData10002	[3302			
iew_14010C.efx_UI_YanHua	[1000501,1000502,1000503,1000504,1000505,1000506,1000507,1000508,1000509,1000510,1000511,1000512]	1		[20020204,3],[31040000,30]	ActivityAlbumDrawingData10003	[3302			

- 在ActivityAlbumData表新增“是否有金卡掉落”字段，1有0没有。配置为1，则在该活动期间获得卡包，会计算金卡掉落的权重，配置为0，则忽略金卡权重配置。