

卡牌收集

版本	修订人	修订时间	修订内容
v0.0.1	 拉布	2025.11.10	创建
	PP	2025.11.18	补充续开相关规则： 1. 逻辑说明，点我 2. 续开界面，点我 3. 续开表现，点我

1. 设计目的

- 激发玩家收集欲，提高玩家完成订单和其他活动的动力

2. 详细设计

2.1 活动规则

2.1.1 开启和触发

- 活动开启时间走服务器配置
- 该活动开启时间为28天，满足触发条件时自动弹出活动开启界面

2.1.2 活动逻辑

- 新增物品类型-卡牌，卡牌有图标、名称和星级展示
- 新增物品类型-卡包，打开卡包获得卡牌的规则详见：[📖集卡活动数值逻辑](#)
- 活动触发后，订单和活动会奖励卡包，卡包获得后存放在储物栏，点击储物栏里的卡包进行使用
 - 卡包在储物篮的排序优先级最高，同卡包则等级越高越优先展示
- 将所有卡牌按id划分到多个卡组图鉴里，所有卡组图鉴组成一个卡册图鉴，获得新卡牌能解锁卡组 and 卡册图鉴，任一卡组图鉴全解锁会获得奖励，卡册全解锁则获得最终大奖。
- 可在兑换商店中将重复的卡牌兑换为积分，消耗兑换积分可兑换3档不同的卡包
 - 卡牌兑换积分数量和星级相关，1星级=1积分

2.1.3 活动结束&续开

- 续开规则：
 - 每期活动需要支持策划配置是否续开：
 - 如果配置为续开：
 - 玩家集齐了全部图鉴内容 且 活动剩余时间大于等于X天，则可手动选择是否续开本期照片收集活动：
 - 选择续开：
 - 原有的收集进度清空，全图鉴奖励需要更换配置（奖励配置分为：首次和以后每次），其他奖励内容保持不变；
 - 卡片内容、卡组奖励不变，卡片的随机状态需要重置为初始状态，上一轮未使用的重复卡牌需要全部转化为积分，并且以积分的形式继承到新一轮活动中；
 - 续开后会为玩家赠送续开卡包，由策划配置。
 - 玩家将在活动剩余时间内继续收集卡牌。
 - 续开可以开多轮，每轮规则同上。
 - 续开表现见 [点我](#)
 - 选择不续开：则界面停留在全收集的状态。
 - 反之活动则提前关闭，其他活动投放的所有卡包奖励需要替换为其他物品。
 - 如果配置为不续开：
 - 玩家在活动期间内集齐全图鉴后，活动提前关闭，其他活动投放的所有卡包奖励、玩家已拥有但未使用的卡包 需要替换为其他物品。
 - 玩家在活动期间内未集齐全图鉴，则倒计时结束后活动关闭，弹出活动结束界面。
 - 卡包id和替换的物品id由策划配置。

2.1.4 需要支持物品转化的功能/活动

1. 功能：

- a. 订单奖励
- b. 等级奖励

2. 活动：

- a. 新手嘉年华
- b. 小棋盘活动
- c. 挖宝活动
- d. 宝莲灯活动
- e. 5人PK

- f. 单人PK
- g. 混乱猫
- h. 无尽礼包
- i. 厨房大作战

2.2 入口

- 活动入口只在主场景展示
- 展示：idle动画、倒计时，使用已有的通用活动入口模板
- 红点展示规则详情见[2.12红点规则](#)



2.3 开启界面

- 活动开启并触发后，弹出开启界面，



1.活动标题

2.关闭按钮

3.倒计时

4.spine

5.活动开启描述

6.开启按钮

2.3.1 活动标题

- 固定文本，读多语言key “UI_AlbumEvent_1103001”

2.3.2 关闭按钮

- 点击关闭按钮，界面关闭

2.3.3 倒计时

- 显示该活动开启后，距离活动结束剩余的时间

2.3.4 spine

- 打开界面时播放show动作，播放结束后切换为idle动作，关闭界面时播放hide动作


2.3.5 活动开启描述

- 固定文本，读多语言key “UI_AlbumEvent_1103001_desc_2”

2.3.6 开启按钮

- 点击开启按钮，该界面关闭，打开活动主界面

2.4 主界面



2.4.1 装饰spine

- 打开界面时，播放show动作，播放完毕后切换到idle动作，界面关闭时播放hide动作

2.4.2 标题

- 固定文本，读多语言key “UI_AlbumEvent_1103001”

2.4.3 关闭按钮

- 点击关闭界面

2.4.4 帮助按钮

- 点击弹出帮助界面



多语言从上到下：

标题：UI_help_common_1

UI_AlbumEvent_1103001_help_1

UI_AlbumEvent_1103001_help_2

UI_AlbumEvent_1103001_help_3

UI_AlbumEvent_1103001_help_4

2.4.5 倒计时

- 显示该活动开启后，距离活动结束剩余的时间

2.4.6 卡册图鉴总进度



1.描述

2.全解锁奖励

3.图鉴总进度条

- 点击全解锁奖励的图标，弹出通用的物品详情弹窗
- 图鉴总进度条：展示玩家已解锁的卡牌数量/该活动可解锁的所有卡牌数量
- 描述多语言：UI_AlbumEvent_common_desc_4

2.4.7 卡组图鉴列表



“新”标签

图鉴图标

图鉴名称

图鉴解锁进度

全解锁状态展示



- 每行固定三个卡组，多余页签向下排列展示，点击卡组页签，弹出卡组图鉴界面，详情见2.5图鉴界面
- 卡组页签包含：“新”标签、图标、名称、进度展示
 - “新”标签展示和消失规则详见：2.12红点规则

图鉴内照片数量无增长



图鉴内照片数量增长



- 图标和名称：由策划配置
- 进度展示：
 - 该卡组内卡牌未全部解锁时：展示进度条，显示该卡组已解锁的卡牌/该卡组可解锁数量
 - 该卡组内卡牌全部解锁时，进度条隐藏，显示全解锁状态的标识和描述



多语言：

已完成：UI_AlbumEvent_common_desc_2


新：UI_AlbumEvent_common_desc_3

2.4.8 兑换商店入口按钮



- 包含图标和进度条
 - 图标：固定读取第三档积分兑换的礼盒图标
 - 进度条：玩家拥有兑换积分/兑换第三档卡所需积分，不展示文本
- 点击入口按钮，弹出兑换商店界面，详情见[2.6兑换商店页面](#)

2.5 卡组图鉴界面



2.5.1 关闭按钮

- 点击关闭按钮，关闭卡组图鉴界面

2.5.2 图鉴进度和奖励



- 包含：获得奖励提示、奖励内容展示、进度条
 - 获得奖励提示：固定文本，读多语言key “UI_AlbumEvent_common_desc_5”
 - 奖励内容展示：用通用的奖励物品展示

- 进度条：统计该卡组的卡牌解锁进度
- 全部解锁后，隐藏进度条，展示解锁完成的文本，读多语言key “UI_AlbumEvent_common_desc_6”


2.5.3 卡组图鉴图标和名称

- 和主界面的卡组图鉴页签列表展示内容一致

2.5.4 卡牌列表

- 根据是否解锁、解锁后数量是否增加有以下状态

状态	截图	显示规则	点击规则
未解锁		1.展示未解锁的通用背景图案 2.展示未解锁样式的星星 3.展示未解锁样式的卡牌名称	弹出放大展示弹窗 1.展示内容放大居中展示 2.展示未解锁提示文本，读多语言key “UI_AlbumEvent_common_desc_7” 
新解锁		1.展示卡牌图案 2.展示星级 3.展示卡牌名称 4.展示 “新标识：关闭卡组图鉴界面后，该标识消失	1.点击关闭弹窗后，“新”标识消失 2.弹出放大展示弹窗 • 展示内容放大居中展示
已解锁后数量增加		在已解锁展示内容的基础上，额外展示：数量标签	



2.5.5 页签进度

- 展示当前页签的顺序位次/页签总数

2.5.6 页签切换按钮

- 点击页签按钮/左右滑动屏幕后可切换到前后页签，页签不循环，即第一页和尾页之间不能切换
 - 位于第一页，前一页按钮消失，位于尾页，后一页按钮消失

2.6 兑换商店界面



2.6.1.1 装饰动画

- 打开界面时，播放show动作，播放完毕后切换到idle动作，界面关闭时播放hide动作

2.6.1.2 标题

- 固定文本，读多语言keyUI_AlbumEvent_common_title

2.6.1.3 积分数量描述

- 描述文本用富文本，读取玩家拥有的积分数量和积分图标
- 多语言“UI_AlbumEvent_common_desc_8”，文本内容：你有{0}颗重复卡牌星星<icon id=330010 s=1.4 a=-0.4/>

2.6.1.4 奖励展示

- 包含奖励图标和详情按钮
 - 图标读Icon配置
- 点击详情按钮/奖励图标，向下弹出奖励内容的tips，点击奖励内容上的详情按钮，向上弹出卡包奖励的通用tips，详情见[卡包奖励的通用显示](#)



2.6.1.5 兑换按钮

- 根据积分数量是否满足兑换要求，分为常亮和置灰两种状态



- 点击常亮状态的兑换按钮，弹出卡牌兑换积分界面，详情见2.7 卡牌兑换积分界面
- 点击置灰状态的兑换按钮，弹出积分兑换不足的通用提示文本，读多语言key “UI_AlbumEvent_common_tips_1”



2.6.1.6 商店描述

- 固定文本，读多语言key “UI_AlbumEvent_common_desc_9”

2.7 卡牌兑换积分界面



装饰spine、标题、关闭按钮

1.界面描述

2.可兑换积分卡牌列表

3.兑换提示文本

4.兑换按钮

- 界面的装饰spine、标题、关闭按钮和兑换商店界面展示规则一致

2.7.1 界面描述

- 固定文本，读多语言key

2.7.2 可兑换积分卡牌列表

- 卡牌列表里的卡牌排序规则：

- 卡牌星级由小到大

- 同星级，则卡牌id由小到大

- 卡牌列表里的卡牌筛选规则：玩家拥有数量 >1 的卡牌

- 卡牌列表里的卡牌总星级满足兑换要求的积分时，后续卡牌则不再展示和消耗

- 该列表每行最多展示3张卡牌，多余卡牌依次向下排列，该列表可手动上下滑动，且没有回弹效果

- 卡牌展示内容和图鉴页签内一样，但有以下修改：
 - 每张卡牌展示的数量-1
 - 隐藏“新”标签
 - 点击卡牌不会弹出放大展示弹窗

2.7.3 兑换提示文本

- 提示文本用富文本形式，读取兑换所需要的积分数量和积分图标

2.7.4 兑换按钮

- 点击兑换按钮，消耗对应积分，获得礼盒奖励，弹通用奖励获得界面，表现流程详见2.10.3积分兑换卡包

2.8 卡包打开界面

多语言“恭喜你”：UI_AlbumEvent_common_desc_1





2.8.1 使用的卡包图标

- 图标读取卡包的icon配置，该界面放大展示

2.8.2 新解锁的卡牌

- 与2.5.4卡牌列表内的卡牌展示规则一致

2.8.3 重复获得的卡牌

- 与2.5.4卡牌列表内的卡牌展示规则一致，隐藏“新”标识和数量标签

2.8.4 跳过按钮

- 点击后使用储物篮中的所有卡包，并跳过卡包打开动画，展示卡牌获得界面，如上图所示

2.8.5 兑换进度条

- 展示规则与2.4.8兑换商店入口按钮一致，无点击反馈

2.8.6 卡册进度条

- 包含图标和进度条
 - 图标：卡册图标，由策划配置读取的icon
 - 进度条：本轮活动玩家已解锁的卡牌数量/可解锁的卡牌数量，展示数量文本

2.9 领奖界面

2.9.1 卡组图鉴全解锁奖励界面



2.9.1.1 界面描述

- 两个固定文本，读多语言key
 - “做的不错”：UI_AlbumEvent_common_desc_11
 - “您已集齐”：UI_AlbumEvent_common_desc_12

2.9.1.2 卡组图标和名称

- 读取卡组的icon和名称配置

2.9.1.3 全解锁标识

- 展示全解锁标识图标

2.9.1.4 奖励展示列表

- 用通用奖励物品模板，播放奖励物品背光特效

2.9.1.5 领取按钮

- 点击关闭界面，发放奖励

2.9.2 总图鉴奖励界面

2.9.2.3 奖励展示列表

- 用通用奖励物品模板，播放奖励物品背光特效

2.9.2.4 领取按钮

- 点击界面关闭，发放奖励

2.10 新一轮挑战界面



多语言：

新一轮挑战：UI_AlbumEvent_common_desc_15

描述文本：UI_AlbumEvent_common_desc_16

再次挑战：UI_AlbumEvent_common_desc_17

再想想：UI_AlbumEvent_common_desc_18

- 玩家领取完全图鉴奖励后，自动弹出此界面，且需要为玩家跳转至卡包活动界面内容；

- 此界面展示卡册spine和续开奖励。
- 玩家点击再次挑战：播放续开表现，关闭此弹窗，回到照片主界面并重置收集进度。
- 玩家点击“再想想”：则关闭当前弹窗，照片主界面停留至全图鉴收集的状态，如下图所示：



- 点击“升级卡册”按钮则重新弹出“新一轮挑战”界面。

多语言：

卡册收集完成：UI_AlbumEvent_common_desc_19

升级卡册：UI_AlbumEvent_common_desc_20

2.11 交互表现

2.11.1 完成订单获得卡包

- 和完成订单获得礼盒类物品的表现一致，都放置在储物篮里

2.11.2 打开卡包



- 点击使用卡包，弹出卡包打开界面，点击后播放卡包打开特效，之后展示奖励的卡牌，卡牌展示规则参考2.8卡包打开界面
- 其中若有已解锁的卡牌，点击界面后，界面右下角弹出积分兑换入口，已解锁的卡牌缩放消失后，播放爆炸特效，卡牌的星级数量放大出现，然后飞向礼盒图标，并有撞击特效，同时播放进度条增长，之后礼盒图标消失，界面关闭
- 其中若有未解锁的卡牌，点击界面后，界面关闭，界面右下角展示卡册图标和进度条，未解锁的卡牌缩小飞向卡册图标，并有撞击特效，同时进度条进度和数字上涨，之后卡册图标和进度条消失
- 若同时获得已解锁和未解锁的卡牌，则先播放已解锁卡牌流程，再播放未解锁卡牌流程，如视频所示

2.11.3 积分兑换卡包

- 点击兑换后，弹出礼盒的通用奖励获得界面，点击界面，自动打开礼盒，播放打开的烟花特效，获得卡包，然后卡包飞向指定位置
 - 在主场景时：飞向棋盘入口
 - 在棋盘界面时：飞向储物篮



2.11.4 领取卡组图鉴奖励



- 获得卡牌后，若任意卡组图鉴内的卡牌全解锁，自动弹出卡组全解锁奖励界面，强弹优先级读配置
- 点击领取按钮后，界面关闭，发放奖励，奖励飞向存放位置

2.11.5 领取卡册全图鉴奖励



- 获得卡牌后，若卡册所有图鉴全解锁，则先播放卡组图鉴获得奖励的表现，之后自动弹出卡册全图鉴奖励界面
- 打开界面后，播放卡册全解锁spine的show动作，间隔x秒后，播放烟花特效，展示全图鉴解锁界面
 - 卡册全解锁spine的show动作播放完毕后，切换为idle动作
- 点击领取按钮后，界面关闭，发放奖励，奖励飞向存放位置

2.11.6 续开表现



2.12 结束界面



2.12.1.1 顶部装饰spine和标题

- 和主界面一致

2.12.1.2 关闭按钮

- 点击关闭界面

2.12.1.3 卡册全解锁spine

- 界面打开时，播放卡册全解锁spine的show动作，之后切换为idle动作

2.12.1.4 界面描述

- 固定文本，读文本key “UI_AlbumEvent_common_desc_21”

2.12.1.5 结束按钮

- 点击后，界面关闭

2.13 红点规则

2.13.1 节点层级

- 红点展示的层级由内到外依次为：卡牌→卡组图鉴入口→活动入口

2.13.2 展示样式

- 活动入口：展示非数字的默认红点



- 卡牌、卡组图鉴入口展示“新”标签
 - 标签内的文本读多语言key



2.13.3 展示和消失规则

- 展示规则：
 - 获得卡牌时，活动主界面内对应的卡牌、卡组图鉴入口和活动入口展示红点
- 消失规则：
 - 点开获得卡牌所在卡组界面，关闭界面后该卡组内的所有卡牌红点消失，同时该卡组图鉴入口红点消失
 - 所有卡组图鉴入口红点消失时，活动入口红点消失

3. 新手引导

每个引导仅限触发一次，复开的活动不会重复触发引导

3.1 引导1——开启引导



触发条件：活动开启后，在主界面强弹开启界面后触发引导

步骤	截图	说明
1		- 活动开启界面高亮处“前往”按钮，并且有小手引导玩家点击，出现角色5001的对话文本 UI_AlbumEvent_common_guide_1 - 玩家点击按钮后执行下一步引导



2

- 在活动主界面框住顶部奖励区域，角色5001出现对话文本
[UI_AlbumEvent_common_guide_2](#)
- 玩家点击任意位置执行下一步引导



3

- 高亮帮助按钮，并有小手引导玩家点击，角色5001出现对话文本
[UI_AlbumEvent_common_guide_3](#)
- 玩家点击帮助按钮后，引导结束。



3.2 引导2——续开引导

触发条件：玩家首次达成全图鉴收集后，在播放完相应领奖流程后回到活动主界面触发。

步骤	截图	说明
1		- 高亮“升级卡册”按钮，并且有小手引导玩家点击，出现角色5001的对话文本 <code>UI_AlbumEvent_common_guide_4</code> - 玩家点击按钮后引导结束



4. 打点需求