МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: «Обработка стандартных прерываний»

Студент гр. 8381	Переверзев Д.Е.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2019 Цель работы.

Необходимо построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти

сигналы генерируются аппаратурой через определённые интервалы времени и,

при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определённым зна-

чением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка

входа записана в соответствующий вектор прерывания.

Основные теоретические положения.

Резидентные обработчики прерываний - это программные модули, кото-

рые вызываются при возникновении прерываний определенного типа (сигнал

таймера, нажатие клавиши и т.д.), которым соответствуют определенные векто-

ра прерывания. Когда вызывается прерывание, процессор переключается на вы-

полнение кода обработчика, а затем возвращается на выполнение прерванной

программы. Адрес возврата в прерванную программу (CS:IP) запоминается в

стеке вместе с регистром флагов. Затем в CS:IP загружается адрес точки входа

программы обработки прерывания и начинает выполняться его код. Обработчик

прерывания должен заканчиваться инструкцией IRET (возврат из прерывания).

Вектор прерывания имеет длину 4 байта. В первом хранится значение ІР,

во втором - CS. Младшие 1024 байта памяти содержат 256 векторов. Вектор для

прерывания 0 начинается с ячейки 0000:0000, для прерывания 1 - с ячейки

0000:0004 и т.д.

Обработчик прерывания - это отдельная процедура, имеющая следующую

структуру:

ROUT PROC FAR

PUSH AX; сохранение изменяемых регистров

.....

<действия по обработке прерывания>

POP AX; восстановление регистров MOV AL, 20H

OUT 20H,AL

IRET

ROUT ENDP

Две последние строки необходимы для разрешения обработки прерываний с более низкими уровнями, чем только что обработанное. Для установки написанного прерывания в поле векторов прерываний используется функция 25H прерывания 21H, которая устанавливает вектор прерывания на указанный адрес.

PUSH DS

MOV DX, OFFSET ROUT ; смещение для процедуры в DX

MOV AX, SEG ROUT ; сегмент процедуры

MOV DS, AX ; помещаем в DS

MOV AH, 25H

; функция установки вектора

MOV AL, 1CH ; номер вектора

INT 21H

РОР DS ; меняем прерывание

Программа, выгружающая обработчик прерываний должна восстанавливать оригинальные векторы прерываний. Функция 35 прерывания 21Н позволяет восстановить значение вектора прерывания, помещая значение сегмента в ES, а смещение в ВХ. Программа должна содержать следующие инструкции:

; -- хранится в обработчике прерываний

КЕЕР_CS DW 0 ; для хранения сегмента

КЕЕР_IP DW 0 ; и смещения прерывания

; -- в программе при загрузке обработчика прерывания

MOV AH, 35H ; функция получения вектора ; номер

MOV AL, 1CH Bektopa IIITE 21P

MOV KEEP_IP, BX ; запоминание смещения

MOV KEEP_CS, ES ; и сегмента

; -- в программе при выгрузке обработчика прерываний CLI

PUSH DS

MOV DX, KEEP_IP

MOV AX, KEEP_CS

MOV DS, AX

MOV AH, 25H

MOV AL, 1CH

INT 21H ; восстанавливаем вектор

POP DS

STI

Для того, чтобы оставить процедуру прерывания резидентной в памяти, следует воспользоваться функцией DOS 31h прерывания 21h. Эта функция оставляет память, размер которой указывается в качестве параметра, занятой, а остальную память освобождает и осуществляет выход в DOS.

Функция 31h int 21h использует следующие параметры:

АН - номер функции 31h;

AL - код завершения программы;

DX - размер памяти в параграфах, требуемый резидентной программе. Пример

обращения к функции:

MOV DX, OFFSET LAST_BYTE; размер в байтах от начала сегмента MOV

CL,4; перевод в параграфы

SHR DX,CL

INC DX; размер в параграфах

MOV AH,31h

INT 21h

Описание функций и структур данных.

Название функции	Назначение	
BYTE_TO_HEX	Переводит число AL в коды символов 16 с/с, записываяполучившиеся в AL и AH.	
TETR_TO_HEX	Вспомогательная функция для работы ВҮТЕ_ТО_НЕХ	
WRD_TO_HEX	Переводит число АХ в строку в 16 с/с, записывая получившиеся в di, начиная с младшего разряда.	
PRINT	Печатает строку на экран	
outputBP	Функция вывода строки по адресу ES:BP	
CHECK_ROUT	Функция, проверяющая установлен ли пользовательский обработчик прерываний.	
SET_ROUT	Функция, устанавливающая пользовательской прерывание.	
DELETE_ROUT	Функция, удаляющая пользовательское прерывание.	
MAIN	Основная функция программы.	

Название функции	Назначение
	Пользовательский обработчик
ROUT	прерываний, который считает и
	печатает на экран количество вызовов.

Таблица 1 – функции управляющей программы.

Название	Тип	Назначение	
LoadResident	db	Вывод строки ' Resident was loaded!'	
UnloudResident	db	Вывод строки ' Resident was unloaded!'	
AlreadyLoaded	db	Вывод строки 'Resident is already loaded!'	
NotYetLoad	db	Вывод строки 'Resident not yet loaded!'	

Таблица 2 – структуры данных управляющей программы

Выполнение работы.

Программа проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch. Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено. Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход через функцию 2Ch прерывания 21h. Выгружает прерывание по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождения памяти, занимаемой резидентом. Осуществляется выход через функцию 4Ch прерывания 21h. Результат работы программы представлен на рис. 1.

C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4>LAB4.EXE 089 - Quantity of CALL C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4>

Рисунок 1 – результат работы программы LAB4.EXE.

Для проверки размещения прерывания в памяти была запущена программа из лабораторной работы 3.

```
C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4>LAB4.EXE
                                                052 - Quantity of CALL
C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4>LAB3.COM
Amont of available memory: 643952 B.
Amont of extended memory: 15360 KB.
New MCB:
Type: 4Dh. Sector: 0008h. Size: 16 B. Information in last bytes:
Yew MCB:
Type: 4Dh. Sector: 0000h. Size: 64 B. Information in last bytes:
New MCB:
Type: 4Dh. Sector: 0040h. Size:
                                256 B. Information in last bytes:
New MCB:
Type: 4Dh. Sector: 0192h. Size:
                                144 B. Information in last bytes:
New MCB:
Type: 4Dh. Sector: 019Zh. Size:
                                 4784 B. Information in last bytes: LAB4
Yew MCB:
Type: 4Dh. Sector: 02C8h. Size:
                                 4144 B. Information in last bytes:
New MCB:
Type: 5Ah. Sector: 02C8h. Size: 643952 B. Information in last bytes: LAB3
                                                101 - Quantity of CALL
C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4>
```

Рисунок 2 – состояние памяти после загрузки собственного прерывания.

После поворного запуска программы было выведно сообщение о том, что резидентная программа уже загружена. Результат повторного запуска работы представлен на рис. 3.

```
C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4>LAB4.EXE
Intrruption already loaded
209 - Quantity of CALL
C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4>
```

Рисунок 3 – повторный запуск программы lab4.exe.

Была запущена программа с ключом выгрузки. Для того чтобы проверить, что память, занятая резидентом, освобождена, был выполнен запуск программы лабораторной работы 3.

```
C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4\\
213 - Quantity of CALL
C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4\LAB4.EXE \un
C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4\LAB4.EXE \un
Interruption was not loadd
C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4\_
```

Рисунок 4 – Результат запуска программы с ключом выгрузки.

```
C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4>LAB3.COM
Amont of available memory: 648912 B.
Amont of extended memory: 15360 KB.
New MCB:
Type: 4Dh. Sector: 0008h. Size:
                                  16 B. Information in last bytes:
New MCB:
Type: 4Dh. Sector: 0000h. Size:
                                  64 B. Information in last bytes:
Type: 4Dh. Sector: 0040h. Size:
                                  256 B. Information in last bytes:
New MCB:
Type: 4Dh. Sector: 0192h. Size: 144 B. Information in last bytes:
New MCB:
Type: 5Ah. Sector: 0192h. Size: 648912 B. Information in last bytes: LAB3
C:\USERS\DMITRI~1\DOCUME~1\UNIVER~1\OS\LR4>
```

Рисунок 5 – Состояние памяти после выгрузки резидентной программы.

Контрольные вопросы

1. Как реализован механизм прерывания от часов?

Прерывание по таймеру вызывается каждые 55 мс — 18 раз в секунду. После вызова сохраняется содержимое регистров и определяется источник прерывания, по номеру которого определяется смещение в таблице векторов прерываний. Полученный адрес сохраняется в регистр CS:IP. После этого управление передаётся по этому адресу, т. е. выполняется запуск обработчика прерываний и происходит его выполнение. После выполнения происходит возврат управления прерванной программе.

2. Какого типа прерывания использовались в работе?

- int 1Ch -пользовательское прерывание по таймеру. Аппаратное прерывание
 - int 10h видео сервис. Программное прерывание
 - int 21h сервис DOS. Программное прерывание

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были построен и изкчен обработчик прерываний сигналов таймера.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. lab4.asm

SSTACK SEGMENT STACK

DW 128

SSTACK ENDS

DATA SEGMENT

LOADED db 'Intrruption already loaded', 0DH, 0AH, '\$'

NOTLOAD db 'Interruption was not loadd', 0DH, 0AH, '\$'

LOAD db 0

UN db 0

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:SSTACK

ROUT PROC FAR

jmp INTERRUPT

COUNTER db '000 - Quantity of CALL '

SIGN dw 1000h

KEEP IP dw 0

KEEP_CS dw 0

```
KEEP_PSP dw 0
```

KEEP_SS dw 0

KEEP_SP dw 0

KEEP_AX dw 0

INT_STACK dw 128 dup(0)

INTERRUPT:

mov KEEP_AX, AX

mov KEEP_SP, SP

mov KEEP_SS, SS

mov AX, SEG INT_STACK

mov SS, AX

mov AX, offset INT_STACK

add AX, 256

mov SP, AX

push AX

push BX

push CX

push DX

push SI

push ES

push DS

mov AX, seg COUNTER

mov DS, AX

mov AH, 03h

```
mov bh, 0h
    int 10h
    push DX
    mov AH, 02h
    mov DX, 1730h
    mov bh, 0h
    int 10h
    mov AX, seg COUNTER
    push DS
    mov DS, AX
    mov SI, offset COUNTER
    add SI, 2
    mov CX, 3
loopa:
    mov AH, [SI]
    inc AH
    mov [SI], AH
    cmp AH, ':'
    jnz END_loopa
    mov AH, '0'
    mov [SI], AH
    dec SI
    loop loopa
END_loopa:
```

```
pop DS
push ES
push BP
mov AX, seg COUNTER
mov ES, AX
mov BP, offset COUNTER
mov AH, 13h
mov AL, 01h
mov bh, 00h
mov BL, 02h
mov CX, 25
int 10h
pop BP
pop ES
pop DX
mov AH, 02h
mov bh, 00h
int 10h
pop DS
pop ES
pop SI
pop DX
pop CX
pop BX
mov AX, KEEP_SS
```

```
mov SS, AX
    mov AX, KEEP_AX
    mov SP, KEEP_SP
    mov AL, 20h
    out 20h, AL
    IRET
ROUT ENDP
END_ROUT:
CHECK PROC
    push AX
    push BX
    push SI
    mov AH, 35h
    mov AL, 1ch
    int 21h
    mov SI, offset SIGN
    sub SI, offset ROUT
    mov AX, ES:[BX+SI]
    cmp AX, SIGN
    jnz check_end
    mov LOAD, 1
check_end:
```

pop SI

```
pop BX
    pop AX
    ret
CHECK ENDP
CHECK_UN PROC
    push AX
    push ES
    mov AX, KEEP_PSP
    mov ES, AX
    cmp byte ptr ES:[82H], '/'
    jnz CHECK_UN_END
    cmp byte ptr ES:[83H], 'u'
    jnz CHECK_UN_END
    cmp byte ptr ES:[84H], 'n'
    jnz CHECK_UN_END
    mov UN, 1
CHECK_UN_END:
    pop ES
    pop AX
    ret
CHECK_UN ENDP
```

```
LOAD_I PROC
    push AX
    push BX
    push CX
    push DX
    push ES
    push DS
    mov AH, 35h
    mov AL, 1ch
    int 21h
    mov KEEP_IP, BX
    mov KEEP_CS, ES
    mov AX, seg ROUT
    mov DX, offset ROUT
    mov DS, AX
    mov AH, 25h
    mov AL, 1ch
    int 21h
    pop DS
    mov DX, offset END_ROUT
    mov cl, 4h
    shr DX, cl
    add DX, 10fh
    inc DX
```

```
xor AX, AX
    mov AH, 31h
    int 21h
    pop ES
    pop DX
    pop CX
    pop BX
    pop AX
    ret
LOAD_I ENDP
LOAD_UN PROC
    CLI
    push AX
    push BX
    push CX
    push DX
    push DS
    push ES
    push SI
    mov AH, 35h
    mov AL, 1ch
    int 21h
    mov SI, offset KEEP_IP
```

sub SI, offset ROUT

mov DX, ES:[BX+SI]

mov AX, ES:[BX+SI+2]

push DS

mov DS, AX

mov AH, 25h

mov AL, 1ch

int 21h

pop DS

mov AX, ES:[BX+SI+4]

mov ES, AX

push ES

mov AX, ES:[2ch]

mov ES, AX

mov AH, 49h

int 21h

pop ES

mov AH, 49h

int 21h

STI

pop SI

pop ES

pop DS

pop DX

pop CX

```
pop BX
    pop AX
    ret
LOAD_UN ENDP
MAIN PROC FAR
    push DS
    xor AX,AX
    push AX
    mov AX, DATA
    mov DS, AX
    mov KEEP_PSP, ES
    cALI CHECK
    cALI CHECK_UN
    cmp UN, 1
    je UNLOAD
    cmp LOAD, 1
    jnz LOAD_
    mov DX, offset LOADED
    push AX
    mov AH, 09h
    int 21h
    pop AX
    jmp MEND
```

```
LOAD_:
    cALI LOAD_I
    jmp MEND
UNLOAD:
    cmp LOAD, 1
    jnz NOT_LOAD
    cALI LOAD_UN
    jmp MEND
NOT_LOAD:
    mov DX, offset NOTLOAD
    push AX
    mov AH, 09h
    int 21h
    pop AX
MEND:
    xor AL, AL
    mov AH, 4ch
    int 21h
```

MAIN ENDP
CODE ENDS
END MAIN