МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Операционные системы»

на тему: Исследование организации управления основной памятью

Студент гр. 8381	 Сахаров В.М.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2020

Цель работы:

Для исследования организации управления памятью необходимо ориентироваться на тип основной памяти, реализованный в компьютере и способ организации, принятый в ОС. В лабораторной работе рассматривается нестраничная память и способ управления динамическими разделами. Для реализации управления памятью в этом случае строится список занятых и свободных участков памяти. Функции ядра, обеспечивающие управление основной памятью, просматривают и преобразуют этот список.

В лабораторной работе исследуются структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы.

Описание функций:

PRINT_AVL_MEMORY	Получение размера доступной	
	памяти	
PRINT_EXT_MEMORY	Получение размера расширенной	
	памяти	
PRINT_MCB	Получение данных об MSB блоках	
WRITE	Вывод строки из адреса DX на	
	экран	
DEC_WORD_PRINT	Вывод десятичного числа из АХ на	
	экран	
HEX_BYTE_PRINT	Вывод шестнадцатеричного числа	
	из AL (1 байт) на экран	
HEX_WORD_PRINT	Вывод шестнадцатеричного числа	
	из АХ (2 байта) на экран	
FREE_MEMORY	Вспомогательная функция для	
	освобождения памяти	
ALLOC_MEMORY	Вспомогательная функция для	
	выделения памяти	

Необходимые сведения и описание структур данных:

Учет занятой и свободной памяти ведется при помощи списка блоков управления памятью MCB (Memory Control Block). MCB занимает 16 байт (параграф) и располагается всегда с адреса кратного 16 (адрес сегмента ОП) и находится в адресном пространстве непосредственно перед тем участком памяти, которым он управляет.

Таблица 1 — Структура МСВ

Смещ-	Длина (байт)	Содержимое поля		
00h	1	тип МСВ:		
0011		5Ah, если последний в списке,		
		4Dh, если не последний		
01h	2	Сегментный адрес PSP владельца участка памяти, либо		
		0000h - свободный участок,		
		0006h - участок принадлежит драйверу OS XMS UMB		
		0007h - участок является исключенной верхней памятью		
		драйверов		
		0008h - участок принадлежит MS DOS		
		FFFAh - участок занят управляющим блоком 386MAX		
		UMB		
		FFFDh - участок заблокирован 386MAX		
		FFFEh - участок принадлежит 386MAX UMB		
03h	2	Размер участка в параграфах		
05h	3	Зарезервирован		
08h	8	"SC" - если участок принадлежит MS DOS, то в нем		
		системный код		
		"SD" - если участок принадлежит MS DOS, то в нем		
		системные данные		

По сегментному адресу и размеру участка памяти, контролируемого этим МСВ можно определить местоположение следующего МСВ в списке.

Адрес первого MCB хранится во внутренней структуре MS DOS, называемой "List of Lists" (список списков). Доступ к указателю на эту структуру можно получить, используя функцию f52h "Get List of Lists" int 21h. В результате

выполнения этой функции ES:BX будет указывать на список списков. Слово по адресу ES:[BX-2] и есть адрес самого первого МСВ

Размер расширенной памяти находится в ячейках 30h, 31h CMOS. CMOS это энергонезависимая память, в которой хранится информация о конфигурации ПЭВМ. Объем памяти составляет 64 байта. Размер расширенной памяти в Кбайтах можно определить обращаясь к ячейкам CMOS следующим образом:

```
то мара на преса в нейки смом ошт 70h, AL in AL, 71h ; чтение младшего байта то в BL, AL ; размера расширенной памяти то AL, 31h ; запись адреса ячейки смом ошт 70h, AL in AL, 71h ; чтение старшего байта ; размера расширенной памяти
```

Ход работы:

Программа выводит на экран количество доступной и расширенной памяти, а также цепочку блоков управления МСВ. Результат работы представлен на рисунке 1.

```
C:\ASM>BIN_NF.COM
Available memory: 640 kbytes
Extended memory: 1024 kbytes
MCBs:
MCB 1
Block is occupied by MS DOS, size = 8240 bytes; occupied by: SD =!wI&
MCB 2
Block is owned by PSP = 040D, size = 2592 bytes; occupied by: COMMAND
MCB 3
Block is free, size = 112 bytes; occupied by: equired
MCB 4
Block is owned by PSP = 040D, size = 1088 bytes; occupied by: meter va
MCB 5
Block is owned by PSP = 0535, size = 880 bytes; occupied by: Bq@w- 9\pm\
MCB 6
Block is owned by PSP = 0535, size = 634016 bytes; occupied by: BIN_NF \pm\
```

Рисунок 1 — результат работы программы bin_nf.com

Из рисунка видно, что программа занимает максимум памяти, потому что при запросе размера доступной памяти мы выделяем, по сути, столько памяти, сколько возможно.

```
C:\ASM\BIN_F.COM

Available memory: 640 kbytes

Extended memory: 1024 kbytes

MCBs:

MCB 1

Block is occupied by MS DOS, size = 8240 bytes; occupied by: SD =!wl&

MCB 2

Block is owned by PSP = 040D, size = 2592 bytes; occupied by: COMMAND

MCB 3

Block is free, size = 112 bytes; occupied by: equired

MCB 4

Block is owned by PSP = 040D, size = 1088 bytes; occupied by: meter va

MCB 4

Block is owned by PSP = 040D, size = 1088 bytes; occupied by: meter va

MCB 5

Block is owned by PSP = 0535, size = 880 bytes; occupied by: BIN_F $\frac{1}{2}$

MCB 6

Block is owned by PSP = 0535, size = 1136 bytes; occupied by: BIN_F $\frac{1}{2}$

MCB 7

Block is free, size = 632864 bytes; occupied by: \( \frac{1}{2} \fr
```

Рисунок 2 — результат работы программы bin f.com

В данном случае мы освобождаем память. В итоге остается столько памяти, сколько занимает программа. После освобождения памяти, как видно на рисунке, есть блок свободной памяти, из которого, если вдруг нам потребуется ещё, будет выделятся память.

```
C:\ASM>BIN_NF64.COM
Available memory: 640 kbytes
Extended memory: 1024 kbytes
MCBs:
MCB 1
Block is occupied by MS DOS, size = 8240 bytes; occupied by: SD =!wl&
MCB 2
Block is owned by PSP = 040D, size = 2592 bytes; occupied by: COMMAND
MCB 3
Block is free, size = 112 bytes; occupied by: equired
MCB 4
Block is owned by PSP = 040D, size = 1088 bytes; occupied by: meter va
MCB 5
Block is owned by PSP = 0535, size = 880 bytes; occupied by: bq@u- 9$
MCB 6
Block is owned by PSP = 0535, size = 1152 bytes; occupied by: BIN_NF64
MCB 7
Block is owned by PSP = 0535, size = 65536 bytes; occupied by: |e||| ||
MCB 8
Block is free, size = 567296 bytes; occupied by: no info
```

Рисунок 3 — результат работы программы bin nf64.com

```
: N>bin_nf64
Available memory: 640 kbytes
Extended memory: 15360 kbytes
MCBs:
MCB 1
Block is occupied by MS DOS, size = 16 bytes; occupied by: no info
MCB 2
Block is free, size = 64 bytes; occupied by: no info
мсв з
Block is owned by PSP = 0040, size = 256 bytes; occupied by: no info
MCB 4
Block is owned by PSP = 0192, size = 144 bytes; occupied by: no info
Block is owned by PSP = 0192, size = 1152 bytes; occupied by: BIN_NF64
MCB 6
Block is owned by PSP = 0192, size = 65536 bytes; occupied by: BIN_NF64
MCB 7
Block is free, size = 582192 bytes; occupied by: no info
```

Рисунок 4 — результат работы программы bin_nf64.com в DOS-BOX, с работающими названиями блоков

В данном случае мы сначала выделяем всю доступную память, потом освобождаем то, что не нужно. Затем запрашиваем блок памяти 64 кб, в итоге система выделяет нам ещё 64 кб памяти.

```
C:\ASM>BIN_F64.COM
Some error occures during memory allocating.
Available memory: 640 kbytes
Extended memory: 1024 kbytes
MCBs:
MCB 1
Block is occupied by MS DOS, size = 8240 bytes; occupied by: SD =!w&
MCB 2
Block is owned by PSP = 040D, size = 2592 bytes; occupied by: COMMAND
MCB 3
Block is free, size = 112 bytes; occupied by: equired
MCB 4
Block is owned by PSP = 040D, size = 1088 bytes; occupied by: meter va
MCB 5
Block is owned by PSP = 0535, size = 880 bytes; occupied by: BT@u- 9$
MCB 6
Block is owned by PSP = 0535, size = 1152 bytes; occupied by: BIN_F64
MCB 7
Block is free, size = 632848 bytes; occupied by: |e>|*|
```

Рисунок 5 — результат работы программы bin_f64.com В данном случае мы выделяем всё доступную память, а затем ещё запрашиваем 64 кб. В результате возникает ошибка. Она возникает из-за того, что мы в первый раз уже выделили всё доступную память, т.е. больше выделить уже нельзя, но мы всё равно пытаемся, и в итоге получаем ошибку.

Контрольные вопросы:

- 1. Что означает «доступный объём памяти»? Ответ: Это максимальный объем памяти, который может быть доступен программе.
- 2. Где МСВ блок Вашей программы в списке? Ответ: принадлежность блока памяти можно определить, по адресу его владельца (расположенному со смещением в один байт в МСВ). В данном случае это 0535. Также название модуля-владельца может содержаться в последних восьми байтах МСВ. Как видно из вывода программы, ей обычно принадлежит два блока, первый из которых имеет фиксированный размер в 880 байтов, а второй зависит от размера исходного кода. Также программе будет принадлежать запрошенная и выделенная память.
- 3. Какой размер памяти занимает программа в каждом случае? Ответ:

```
bin_nf.com 634016 байт.
bin_f.com 1136 байт.
bin_nf64.com 1152 байт (без блока в 64кб).
bin_f64.com 1152 байт.
```