МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

ТЕМА: СОПРЯЖЕНИЕ СТАНДАРТНОГО И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРЕРЫВАНИЯ

Студент гр. 0382	Сергеев Д.А.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при іпри) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Задание.

- **Шаг 1**. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h) при.
- 2) Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный

резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента 2 располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
 - 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- **Шаг 2**. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- **Шаг 3**. Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 5.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 6. Ответьте на контрольные вопросы.

Выполнение работы.

В ходе работы был взят шаблон из методических материалов, также были написаны процедуры:

- CHECK_UPLOAD_KEY проверяет указан ли параметр /un при запуске программы
- LOAD_INT загружает прерывание в память
- UNLOAD выгружает из памяти пользовательское прерывание, освобождает память и восстанавливает исходный вектор прерываний
- MY_INT пользовательское прерывание, которое меняет символы "q" и "p" местами
- IF_ALREADY_LOAD проверяет, загружено ли прерывание

Шаг 1. Был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который при вводе в консоль буквы "q" печатает "р" и наоборот.

Шаг 2. Была запущена программа, далее были нажаты клавиши "q" и "р", затем прерывание было выгружено, после данного действия были заново нажаты упомянутые клавиши.

```
C:\>lab5.exe
Interruption is loaded successfully
C:\>pq
Illegal command: pq.
C:\>lab5.exe /un
Interruption is restored
C:\>qp
Illegal command: qp.
C:\>_
```

Рисунок 1 – Результат работы написанной программы

Шаг 3. С помощью программы из лабораторной работы №3 было проверено размещение прерывания в памяти.

```
:\>lab5.exe
Interruption is loaded successfully
C:\>prog1.com
Available Memory in Bytes: 644288
Extended Memory in KiloBytes: 15360
MCB List:
MCB #1 Address: 016F PSP TYPE:
MCB #2 Address: 0171 PSP TYPE:
                                 Belong MS DOS Size: 0001 SC/SD:
                                                       Size: 0004 SC/SD:
                                 Free PSP
MCB #3 Address: 0176 PSP TYPE:
                                 0040
                                                       Size: 0010 SC/SD:
1CB #4 Address: 0187 PSP TYPE:
                                 0192
                                                       Size: 0009 SC/SD:
1CB #5 Address: 0191 PSP TYPE:
                                 0192
                                                       Size: 0116 SC/SD:
                                                                            LAB5
1CB #6 Address: 02A8 PSP TYPE:
                                 02B3
                                                       Size: 0009 SC/SD:
ICB #7 Address: O2B2 PSP TYPE:
                                                        Size: 9D4C SC/SD:
                                 02B3
                                                                            PROG1
C:\>
```

Рисунок 2 – Демонстрация размещения прерывания в памяти

Как видно на рисунке, прерывание действительно находится в памяти.

Шаг 4. Программа была повторно запущена, чтобы удостовериться, что программа определяет установленный обработчик прерываний.

```
:\>lab5.exe
Interruption is loaded successfully
C:\>prog1.com
Available Memory in Bytes: 644288
Extended Memory in KiloBytes: 15360
MCB List:
MCB #1 Address: 016F PSP TYPE:
MCB #2 Address: 0171 PSP TYPE:
                                  Belong MS DOS
                                                        Size: 0001 SC/SD:
                                                        Size: 0004 SC/SD:
                                  Free PSP
1CB #3 Address: 0176 PSP TYPE:
                                                        Size: 0010 SC/SD:
                                  0040
MCB #4 Address: 0187 PSP TYPE:
                                  0192
                                                        Size: 0009 SC/SD:
MCB #5 Address: 0191 PSP TYPE:
                                  0192
                                                        Size: 0116 SC/SD:
                                                                             LAB5
1CB #6 Address: OZA8 PSP TYPE:
                                  02B3
                                                        Size: 0009 SC/SD:
1CB #7 Address: 02B2 PSP TYPE:
                                                        Size: 9D4C SC/SD:
                                  02B3
                                                                             PROG1
C:\>lab5.exe
Interruption is already loaded
```

Рисунок 3 – Результат выполнения шага 4

Как видно на рисунке 3, было выведено сообщение о том, что обработчик уже находится в памяти.

Шаг 5. Программа была запущена с ключом выгрузки, в результате чего, был восстановлен стандартный обработчик прерываний, также была освобождена память, занятая резидентом.

```
C:\>lab5.exe
Interruption is loaded successfully
C:\>lab5.exe /un
Interruption is restored
C:\>prog1.com
Available Memory in Bytes: 648912
Extended Memory in KiloBytes: 15360
MCB List:
ICB #1 Address: 016F PSP TYPE:
                                Belong MS DOS
                                                      Size: 0001 SC/SD:
MCB #2 Address: 0171 PSP TYPE:
                                Free PSP
                                                      Size: 0004 SC/SD:
MCB #3 Address: 0176 PSP TYPE:
                                0040
                                                      Size: 0010 SC/SD:
1CB #4 Address: 0187 PSP TYPE:
                                0192
MCB #5 Address: 0191 PSP TYPE:
                                                                         PROG1
                                0192
                                                      Size: 9E6D SC/SD:
```

Рисунок 4 — Демонстрация корректной выгрузки резидентного обработчика прерываний

Как видно на рисунке 4, память действительно освобождена, а обработчик прерываний восстановлен.

Исходный программный код смотрите в приложении А.

Контрольные вопросы.

1. Какого типа прерывания использовались в работе?

Ответ:

- 1) 09h и 16h аппаратные прерывания
- 2) 10h и 21h программные прерывания
- 2. Чем отличается скан-код от кода ASCII?

Ответ: ASCII код – код символа в таблице ASCII, а скан-код – уникальное число, которое позволяет однозначно идентифицировать, нажатую клавишу.

Выводы.

В ходе лабораторной работы были исследованы возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: lab5.asm

```
ASTACK SEGMENT STACK
  DW 200 DUP(?)
ASTACK ENDS
DATA SEGMENT
   str int already loaded db 'Interruption is already loaded', ODH, OAH, '$'
   str int loaded successfully db 'Interruption is loaded successfully', ODH,
   str int is not loaded db 'Interruption is not loaded', ODH, OAH, '$'
   str int restored db 'Interruption is restored', ODH, OAH, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
   ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK
;-----
   PRINT MESSAGE PROC NEAR
       push AX
       mov AH, 9
       int 21h
      pop AX
      ret
   PRINT MESSAGE ENDP
;-----
;-----
   MY INT PROC FAR
       jmp int_start
       KEY db 0h
       SHIFT db 0
       int signature dw 7777h
       keep ip dw 0
       keep cs dw 0
       psp address dw ?
       keep ss dw 0
       keep sp dw 0
       keep ax dw 0
       int stack dw 64 dup(?)
   int start:
       mov keep_sp, SP
       mov keep ax, AX
       mov AX, SS
       mov keep_ss, AX
       mov SP, OFFSET int start
       mov AX, seg int stack
       mov SS, AX
       mov AX, keep ax
       push AX
       push CX
       push DX
       push ES
```

```
mov KEY, Oh
    mov SHIFT, Oh
    mov AX, 40h
    mov ES, AX
    mov AX, ES:[17h]
    and AX, 11b
    cmp AX, 0h
    je read new symbol
    mov SHIFT, 1h
read new symbol:
    in AL, 60h
    cmp AL, 10h
    je symbol q
    cmp AL, 19h
    je symbol p
    mov KEY, 1h
    jmp int_end
symbol q:
    mov AL, 'p'
    jmp change
symbol p:
    mov AL, 'q'
    jmp change
change:
   push AX
   in AL, 61H
   mov AH, AL
    or AL, 80h
    out 61H, AL
    xchg AH, AL
    out 61H, AL
    mov AL, 20H
    out 20H, AL
    pop AX
    cmp SHIFT, Oh
    je write_key
    sub AL, 20h
write key:
    mov AH, 05h
    mov CL, AL
    mov CH, 00h
    int 16h
    or AL, AL
    jz int end
    mov AX, 0040h
    mov ES, AX
    mov AX, ES: [1ah]
    mov ES:[1ch], AX
    jmp write key
int_end:
    pop ES
    pop DX
```

```
pop CX
       pop AX
       mov SP, keep sp
       mov AX, keep ss
       mov SS, AX
       mov AX, keep ax
       mov AL, 20h
       out 20h, AL
       cmp KEY, 1h
       jne int_iret
       jmp dword ptr CS:[keep_ip]
   int_iret:
       iret
   MY INT ENDP
   int last:
;-----
   CHECK UN PROC near
       push AX
       push BP
       mov CL, Oh
       mov BP, 81h
       mov AL, ES: [BP + 1]
       cmp AL, '/'
       jne final
       mov AL, ES: [BP + 2]
       cmp AL, 'u'
       jne final
       mov AL, ES: [BP + 3]
       cmp AL, 'n'
       jne final
       mov CL, 1h
   final:
       pop BP
       pop AX
       ret
   CHECK_UN ENDP
   IS LOAD PROC NEAR
       push AX
       push DX
       push ES
       push SI
       mov CL, Oh
       mov AH, 35h
       mov AL, 09h
       int 21h
       mov SI, offset int signature
       sub SI, offset MY INT
       mov DX, ES: [BX + \overline{SI}]
       cmp DX, int signature
       jne finish check load
       mov CL, 1h
```

```
finish check load:
       pop SI
       pop ES
       pop DX
       pop AX
       ret
   IS LOAD ENDP
;-----
   LOAD INT PROC near
       push AX
       push CX
       push DX
       call IS LOAD
       cmp CL, 1h
       je already loaded
       mov psp_address, ES
       mov AH, 35h
       mov AL, 09h
       int 21h
       mov keep cs, ES
       mov keep ip, BX
       push ES
       push BX
       push DS
       lea DX, MY_INT
       mov AX, SEG MY INT
       mov DS, AX
       mov AH, 25h
       mov AL, 09h
       int 21h
       pop DS
       pop BX
       pop ES
       mov DX, offset str int loaded successfully
       call PRINT MESSAGE
       lea DX, int last
       mov CL, 4h
       shr DX, CL
       inc DX
       add DX, 100h
       xor AX, AX
       mov AH, 31h
       int 21h
       jmp finish load
   already_loaded:
       mov DX, offset str_int_already_loaded
       call PRINT MESSAGE
   finish load:
       pop DX
       pop CX
       pop AX
       ret
   LOAD INT ENDP
```

```
UNLOAD INT PROC near
       push AX
       push SI
       call IS_LOAD
       cmp CL, 1h
       jne not_loaded
       cli
       push DS
       push ES
       mov AH, 35h
       mov AL, 09h
       int 21h
       mov SI, offset keep ip
       sub SI, offset MY INT
       mov DX, ES:[BX + SI]
       mov AX, ES: [BX + SI + 2]
       mov DS, AX
       mov AH, 25h
       mov AL, 09h
       int 21h
       mov AX, ES: [BX + SI + 4]
       mov ES, AX
       push ES
       mov AX, ES: [2ch]
       mov ES, AX
       mov AH, 49h
       int 21h
       pop ES
       mov AH, 49h
       int 21h
       pop ES
       pop DS
       sti
       mov DX, offset str_int_restored
       call PRINT MESSAGE
       jmp finish unload
   not loaded:
       mov DX, offset str int is not loaded
       call PRINT MESSAGE
   finish unload:
       pop SI
       pop AX
       ret
   UNLOAD INT ENDP
;-----
;-----
   MAIN PROC FAR
       mov AX, DATA
       mov DS, AX
       call CHECK UN
       cmp CL, Oh
       jne un unload
       call LOAD INT
       jmp finish main
```

```
un_unload:
    call UNLOAD_INT

finish_main:
    xor AL, AL
    mov AH, 4ch
    int 21h

MAIN ENDP
```