МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Операционные системы»

ТЕМА: ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

 Студент гр. 9381
 Любимов В.А.

 Преподаватель
 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

Цель работы

Исследование интерфейса управляющей программы и загрузочных модулей. Этот интерфейс состоит в передаче запускаемой программе управляющего блока, содержащего адреса и системные данные. Так загрузчик строит префикс сегмента программы (PSP) и помещает его адрес в сегментный регистр. Исследование префикса сегмента программы (PSP) и среды, передаваемой программе.

Описание функций и структуры данных

- 1. TETR_TO_HEX переводит число, представляемое четырьмя младшими битами в регистре AL, в 16-ричную цифру-символ.
- 2. BYTE_TO_HEX переводит число, содержащиеся в регистре AL, в 16-ричные цифры, записывающиеся в регистры AL и AH.
- 3. WRD_TO_HEX переводит слово в регистре AX в четыре 16ричные цифры, записывающие по адресу, находящемуся в DI.
- 4. BYTE_TO_DEC переводит число, содержащиеся в регистре AL, в 10-ричные цифры, записывающиеся по адресу, находящемуся в SI.
- 5. PRINT_MES при помощи функции 9h из прерывания 21h выводит строку на экран.
- 6. PRINT_INVALID_MEM получает адрес первого байта недоступной памяти, находящийся в ds:[02h]. После этого переводит полученное значение в шестнадцатеричное число и выводит его на экран при помощи функций WRD_TO_HEX и PRINT_MES.
- 7. PRINT_ENVIR_ADRESS получает сегментный адрес среды, находящийся в ds:[02ch]. После этого переводит полученное значение в шестнадцатеричное число и выводит его на экран при помощи функций WRD_TO_HEX и PRINT_MES.
- 8. PRINT_TAIL сначала получает из ds:[080h] число символов в хвосте командной строки. Затем считывает и записывает в выходную строку

символы из хвоста строки в количестве равном полученному ранее. Выводит выходную строку на экран.

9. PRINT_ENVIR_AND_PATH — выводит на экран содержимое области среды в символьном виде и путь до загружаемого модуля.

Ход выполнения работы

Был написан код исходного модуля lb2.asm. Затем при помощи транслятора MASM, линковщика и утилиты EXE2BIN был получен загрузочный модуль lb2.com. Далее полученный модуль запущен как без символов в конце командной строки, так и с ними.

```
F:\>1b2.com
Segment address of restricted memory: 9FFF
Segment address of the environment: 0188
Tail contenet:
Content of the environment:
         PATH=Z:\
         COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
         BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Path to the launched module: F:\LB2.COM
F:N>lb2.com i'm ∨o∨a
Segment address of restricted memory: 9FFF
Segment address of the environment: 0188
Tail contenet: i'm vova
Content of the environment:
         PATH=Z:\
         COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
         BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Path to the launched module: F:\LB2.COM
```

Ответы на контрольные вопросы

Сегментный адрес недоступной памяти

- 1. На какую область памяти указывает адрес недоступной памяти? Данный адрес указывает на первый байт, идущий после выделенной под программу памяти.
- 2. Где расположен этот адрес по отношению области памяти, отведенной программе?

Недоступная память располагается сразу после конца памяти, доступной программе.

3. Можно ли в эту область памяти писать?

Да, но такие действия могут привести к некорректной работе программы.

Среда, передаваемая программе

1. Что такое среда?

Среда – набор строк вида <имя переменной> = <значение переменной>00h, хранящие информацию о текущем состоянием системы.

2. Когда создается среда? Перед запуском приложения или в другое время?

Среда создаётся при запуске ОС. При запуске какой-либо программы её среда копируется с исходной среды, но в копируемую среду могут быть внесены изменения необходимые для корректной работы запускаемой программы.

3. Откуда берется информация, записываемая в среду?

Данная информация расположена в системном пакетном файле AUTOEXEC.ВАТ, расположенном в корневой директории загрузочного устройства. При загрузке ОС запускается командный интерпретатор COMMAND.COM, который и выполняет вышеназванный пакетный файл, устанавливая этим переменные среды.

Вывод

В результате выполнения работы исследован префикс сегмента программы (PSP) и среда, передаваемая программе. Также исследован интерфейс программных модулей.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

lb2.asm

```
MAIN SEGMENT
       ASSUME CS:MAIN, DS:MAIN, ES:NOTHING, SS:NOTHING
       ORG 100h
START:
       jmp BEGIN
restricted_memory_mes DB 'Segment address of restricted memory: $'
restricted_memory_adress DB ' ', ODh, OAh, '$'
envir_adress_mes DB 'Segment address of the environment: $'
envir_adress DB ' ', 0Dh, 0Ah, '$'
tail_mes DB 'Tail contenet: $'
envir_content_mes DB 'Content of the environment:', 0Dh, 0Ah, '$'
path_mes DB 'Path to the launched module: $'
some_content DB 256 DUP('$')
TETR TO HEX PROC NEAR
       and al, 0Fh
       cmp al, 09
       jbe next
       add al, 07
next:
       add al, 30h
       ret
TETR TO HEX ENDP
BYTE_TO_HEX PROC NEAR
       push cx
       mov ah, al
       call TETR_TO_HEX
       xchg al, ah
       mov cl, 4
       shr al, cl
       call TETR_TO_HEX
       рор сх
       ret
BYTE_TO_HEX ENDP
WORD_TO_HEX PROC NEAR
       push bx
       mov bh, ah
       call BYTE_TO_HEX
       mov [di], ah
       dec di
       mov [di], al
       dec di
       mov AL, bh
       call BYTE_TO_HEX
       mov [di], ah
       dec di
       mov [di], al
       pop bx
WORD TO HEX ENDP
PRINT MES PROC near
       push ax
```

```
mov ah, 09h
      int 21h
      pop ax
      ret
PRINT MES ENDP
PRINT_INVALID_MEM PROC NEAR
      mov ax, DS:[0002h]
      mov di, offset restricted_memory_adress + 3
      call WORD TO HEX
      mov dx, offset restricted_memory_mes
      call PRINT MES
      mov dx, offset restricted_memory_adress
      call PRINT_MES
      ret
PRINT_INVALID_MEM ENDP
PRINT_ENVIR_ADRESS PROC NEAR
      mov ax, DS:[002Ch]
      mov di, offset envir_adress + 3
      call WORD_TO_HEX
      mov dx, offset envir_adress_mes
      call PRINT_MES
      mov dx, offset envir_adress
      call PRINT_MES
      ret
PRINT_ENVIR_ADRESS ENDP
PRINT_TAIL PROC NEAR
      mov si, 0081h
      mov di, offset some_content
      mov cl, DS:[0080h]
      xor ch, ch
      rep movsb
      mov byte ptr [di], 0Dh
      mov byte ptr [di+1], 0Ah
      mov byte ptr [di+2], '$'
      mov dx, offset tail_mes
      call PRINT_MES
      mov dx, offset some_content
      call PRINT_MES
      ret
PRINT_TAIL ENDP
PRINT_ENVIR_AND_PATH PROC NEAR
      mov ax, DS:[002Ch]
      mov ds, ax
      xor si, si
      mov di, offset some_content
begin_1:
      mov al, 09h
      stosb
      lodsb
      cmp al, 0h
      je end_1
      stosb
begin_2:
      lodsb
      cmp al, 0h
      je end_2
```

```
stosb
       jmp begin_2
end 2:
       mov al, 0Ah
       stosb
       jmp begin_1
end_1:
       mov byte ptr ES:[di], 0Dh
       mov byte ptr ES:[di+1], '$'
       mov bx, ds
mov ax, es
mov ds, ax
mov dx, offset envir_content_mes
       call PRINT_MES
       mov dx, offset some_content
       call PRINT_MES
       mov di, offset some_content
       mov ds, bx
       lodsb
       lodsb
begin_3:
       lodsb
       cmp al, 0h
       je end_3
       stosb
       jmp begin_3
end_3:
       mov byte ptr ES:[di], 0Ah
       mov byte ptr ES:[di+1], 0Dh
       mov byte ptr ES:[di+2], '$'
       mov ax, es
       mov ds, ax
       mov dx, offset path_mes
       call PRINT_MES
       mov dx, offset some_content
       call PRINT_MES
       ret
PRINT_ENVIR_AND_PATH ENDP
BEGIN:
       call PRINT_INVALID_MEM
       call PRINT_ENVIR_ADRESS
       call PRINT_TAIL
       call PRINT_ENVIR_AND_PATH
       xor al, al
       mov AH, 4Ch
       int 21H
MAIN ENDS
```

END START