# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

#### ОТЧЕТ

## по лабораторной работе №4 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студент гр. 9381	Давыдов Д.С.
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург

2021

#### Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определенные вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передает управление по соответствующему адресу вектора прерывания. Обработчик прерываний получает управление и выполняет соответствующие действия.

В лабораторной работе № 4 предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определенным значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

#### Задание.

- **Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором lCh.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания.

Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.


Программа должна солержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 2) При выполнении тела процедуры накапливать общее суммарное число прерываний и выводить на экран. Для вывода на экран следует использовать прерывание int 10h, которое позволяет непосредственно выводить информацию на экран.
- Шаг 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный Работа обработчик прерывания lCh установлен. прерывания должна отображаться также необходимо проверить размещение на экране, a прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 3.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для того также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.
  - Шаг 5. Ответьте на контрольные вопросы.

#### Выполнение работы.

Был написан и отлажен ЕХЕ-модуль, который: проверяет установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Сh, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Сh прерывания int 21h. Если прерывание было установлено, то выводиться соответствующее сообщение в консоль и происходит выход по функции 4Сh прерывания int 21h. Последняя функция — это выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра при запуске программы /um. Операция выгрузки состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Уже после осуществляется выход по функции 4Сp прерывания int 21h


1) Запущен модуль lab4.exe без параметров. В верхней части экрана расположился счетчик, который показывает количество сигналов таймера.



2) Был запущен модуль лабораторной 3, чтобы проверить наличие загруженного прерывания в память.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
                                                                                   X
Y:\LAB4>LB4.EXE
int is loading
                                   Interrupts call count: 00478
Y:\LAB4>LB3_S1.COM
Amount of available memory:
                                  648000 Ь
Size of extended memory:
                                15360 Kb
List of memory control blocks:
                 PSP adress: 0008h
MCB type: 4Dh
                                           Size:
                                                        16 b
MCB type: 4Dh
                 PSP adress: 0000h
                                           Size:
                                                        64 b
MCB type: 4Dh
                 PSP adress: 0040h
                                           Size:
                                                       256 Ъ
1CB type: 4Dh
1CB type: 4Dh
                 PSP adress: 0192h
                                           Size:
                                                       144 Ь
                 PSP adress: 0192h
                                           Size:
                                                       736 Ъ
                                                                     LB4
1CB type: 4Dh
                 PSP adress: 01CBh
                                           Size:
                                                       144 Ь
MCB type: 5Ah
                 PSP adress: 01CBh
                                           Size:
                                                    648000 Ъ
                                                                     LB3 S1
?:\LAB4>
```


3) Вновь запустили LB4.exe, тоже без аргументов. На экран вывелось изображение о том, что прерывание уже было загружено в память.



4) Теперь запускаем LB4.EXE с аргументом /um, чтобы восстановить стандартный обработчик прерывания.

```
Amount of available memory:
                              15360 КЪ
Size of extended memory:
List of memory control blocks:
                                                     16 b
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0008h
                                         Size:
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0000h
                                        Size:
                                                     64 Ъ
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0040h
                                                    256 Ъ
                                        Size:
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0192h
                                        Size:
                                                    144 Ь
                   adress: 0192h
1CB type: 4Dh
                                                                 LB4
                PSP
                                        Size:
                                                    736 Ъ
 CB type: 4Dh
                PSP adress: 01CBh
                                        Size:
                                                    144 Ь
1CB type: 5Ah
                PSP adress: 01CBh
                                        Size:
                                                 648000 Ь
                                                                 LB3_S1
L:\LAB4>LB4.EXE
int is loaded
L:\LAB4>LB4.EXE /un
int was restored
```

5) Снова запустили модуль лабораторной 3, чтобы удостовериться, что память была освобождена.



Разработанный программный код смотреть в приложении А.

#### Ответы на контрольные вопросы

Контрольные вопросы по лабораторной работе №4

1) Как реализован механизм прерывания от часов?

Ответ: Как только принимается сигнал прерывания (происходит это примерно каждые 54 мс.), запоминаются значения регистров. Затем определяется смещение по номеру источника прерывания в таблице векторов,

запоминается адрес 2 байта в IP и 2 байта в CS. После этого выполняется вызов обработчика прерывания по сохраненному адресу. По итогу восстанавливается информация прерванного процесса и происходит возвращение управления прерванной программе.

#### 2) Какого типа прерывания использовались в работе?

Ответ: аппаратные (1Ch – прерывание от часов) и программные (int 10h - сервис BIOS, int 21h – сервисы DOS).

#### Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы была написана программа обработчика прерывания от сигналов таймера, была изучена установка резидентной программы в память и её выгрузка.

### ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: LB4.ASM

```
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:LAB STACK
LAB STACK SEGMENT STACK
     DW 64 DUP(?)
LAB STACK ENDS
CODE SEGMENT
INTERRUPTION TIMER PROC FAR
     jmp START
     pspAddres0 dw 0
     pspAddres1 dw 0
     keepCs dw 0
     keepIp dw 0
     keepSs dw 0
     keepSp dw 0
     keepAx dw 0
     interruptionTimerSet dw 0FEDCh
     intCount db 'Interrupts call count: 0000 $'
     newstack dw 64 dup(?)
START:
     mov keepSp, sp
     mov keepAx, ax
     mov keepSs, ss
     mov sp, offset START
     mov ax, seg newstack
     mov ss, ax
     push ax
     push bx
```

```
push cx
     push dx
     mov ah, 03h
     mov bh, 00h
     int 10h
     push dx
     mov ah, 02h
     mov bh, 00h
     mov dx, 0220h
     int 10h
     push si
     push cx
     push ds
     mov ax, seg intCount
     mov ds, ax
     mov si, offset intCount
     add si, 27
     mov cx, 4
 loop_m:
     mov ah,[si]
     inc ah
     mov [si], ah
     cmp ah, 3ah
     jne PRINT TIMER
     mov ah, 30h
     mov [si], ah
     dec si
     loop loop_m
PRINT_TIMER:
   pop ds
   рор сх
     pop si
     push es
```

```
push bp
   mov ax, SEG intCount
   mov es, ax
   mov ax, offset intCount
   mov bp, ax
   mov ah, 13h
   mov al, 00h
   mov cx, 1Dh
   mov bh, 0
    int 10h
   pop bp
    pop es
     pop dx
     mov ah, 02h
     mov bh, 0h
     int 10h
     pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
   mov ss, keepSs
   mov ax, keepAx
   mov sp, keepSp
     iret
INTERRUPTION TIMER ENDP
MEMORY AREA:
IS_INT_SETTED PROC NEAR
     push bx
     push dx
     push es
     mov ah, 35h
     mov al, 1Ch
```

```
int 21h
     mov dx, es: [bx + 17]
     cmp dx, 0fedch
     je INT_IS_SET
     mov al, 00h
     jmp POP_REG
INT IS SET:
     mov al, 01h
     jmp POP REG
POP REG:
     pop es
     pop dx
     pop bx
     ret
```

IS\_INT\_SETTED ENDP

IS\_THERE\_COMMAND PROC NEAR push es

> mov ax, pspAddres0 mov es, ax

mov bx, 0082h

mov al, es:[bx] inc bx

cmp al, '/'

jne NULL\_CMD

mov al, es:[bx]

inc bx

cmp al, 'u'

jne NULL CMD

mov al, es:[bx]

```
inc bx
     cmp al, 'n'
     jne NULL_CMD
     mov al, 0001h
NULL CMD:
    pop es
     ret
IS THERE COMMAND ENDP
LOAD_INT PROC NEAR
     push ax
     push bx
     push dx
     push es
     mov ah, 35h
     mov al, 1Ch
     int 21h
     mov keepIp, bx
     mov keepCs, es
     push ds
   mov dx, offset INTERRUPTION TIMER
    mov ax, seg INTERRUPTION_TIMER
   mov ds, ax
   mov ah, 25h
   mov al, 1Ch
    int 21h
    pop ds
     mov dx, offset INT_IS_LOADING
     call PRINT
```

```
pop es
     pop dx
     pop bx
     pop ax
     ret
LOAD INT ENDP
DELETE_INT PROC NEAR
     push ax
     push bx
     push dx
     push es
     mov ah, 35h
     mov al, 1Ch
     int 21h
     cli
     push ds
   mov dx, es: [bx + 9]
    mov ax, es: [bx + 7]
   mov ds, ax
   mov ah, 25h
   mov al, 1Ch
   int 21h
    pop ds
     sti
     mov dx, offset INT_WAS_RESTORED
     call PRINT
     push es
   mov cx, es: [bx + 3]
   mov es, cx
   mov ah, 49h
```

```
int 21h
     pop es
     mov cx, es:[bx + 5]
     mov es, cx
     int 21h
     pop es
     pop dx
     pop bx
     pop ax
     ret
DELETE INT ENDP
PRINT PROC NEAR
    push ax
     mov ah, 09h
     int 21h
     pop ax
     ret
PRINT ENDP
MAIN PROC FAR
    mov bx, 02Ch
     mov ax, [bx]
     mov pspAddres1, ax
     mov pspAddres0, ds
     sub ax, ax
     xor bx, bx
     mov ax, DATA
     mov ds, ax
     call IS_THERE_COMMAND
     cmp al, 01h
     je CALL_DEL_INT
     call IS_INT_SETTED
```

```
cmp al, 01h
     jne INTERRUPTION IS NOT LOADED
     mov dx, offset INT_IS_LOADED
     call PRINT
     jmp EXIT
     mov ah, 4Ch
     int 21h
INTERRUPTION IS NOT LOADED:
     call LOAD_INT
     mov dx, offset MEMORY_AREA
     mov cl, 04h
     shr dx, cl
     add dx, 1Bh
     mov ax, 3100h
     int 21h
CALL DEL INT:
     call IS_INT_SETTED
     cmp al, 00h
     je INT IS NOT SETTED
     call DELETE INT
     jmp EXIT
INT IS NOT SETTED:
     mov dx, offset INT NOT SETTED
     call PRINT
    jmp EXIT
EXIT:
    mov ah, 4Ch
     int 21h
```

MAIN ENDP

#### CODE ENDS

DATA SEGMENT

INT\_NOT\_SETTED db "int not loaded", 0dh, 0ah,
'\$'

INT\_WAS\_RESTORED db "int was restored", 0dh, 0ah,
'\$'

INT\_IS\_LOADED db "int is loaded", 0dh, 0ah,
'\$'

INT\_IS\_LOADING db "int is loading", 0dh, 0ah,

DATA ENDS

1\$1

END MAIN