МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

по дисциплине «Операционные системы»

ТЕМА: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний.

Студентка гр. 9381	Андрух И.А.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик клавиатуры. OT Пользовательский обработчик прерываний получает управление прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает управление передается стандартном ЭТИМИ кодами, TO прерыванию.

Ход работы.

- Был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как и в программе лабораторной работы №4, а именно:
 - Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
 - Если прерывание не установлено, то устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int21h.
 - Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Прерывание заменяет символы, вводимые с клавиатуры: 'g' на '*', 'k' на '!', 'c' на '?'.

Запустив модуль lab3_1, можно убедиться что пока прерывание не размещено в памяти:

```
::\>lab3_1.com
Available memory: 648912 b
Extended memory:
                    15360 КЪ
List of MCB:
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0008h
                                         Size:
                                                      16 b
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0000h
                                         Size:
                                                     64 b
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0040h
                                         Size:
                                                    256 Ъ
MCB type: 4Dh
                                                    144 Ь
                PSP adress: 0192h
                                         Size:
1CB type: 5Ah
                PSP adress: 0192h
                                                 648912 Ъ
                                                                  LAB3 1
                                         Size:
```

2) Запустим отлаженную программу и убедимся, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания была проверена введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.

```
C:\>lab5
Interruption was loaded.
C:\>*!?sf!?_
```

3) Проверим размещение прерывания в памяти. Для этого запустим программу лабораторной работы №3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ.

```
C:\>lab3 2
Amount of available memory:
                                   643696 Ъ
Size of extended memory:
List of memory control blocks:
                                 15360 КЪ
MCB type: 4Dh
                 PSP adress: 0008h
                                            Size:
                                                          16 b
MCB type: 4Dh
                 PSP adress: 0000h
                                            Size:
                                                         64 Ъ
MCB type: 4Dh
                                            Size:
                                                        256 Ъ
                 PSP adress: 0040h
MCB type: 4Dh
                 PSP adress: 0192h
                                            Size:
                                                        144 Ь
MCB type: 4Dh
                 PSP adress: 0192h
                                            Size:
                                                       5040 Ь
                                                                       LAB5
MCB type: 4Dh
MCB type: 4Dh
                 PSP adress: 02D8h
                                            Size:
                                                       5144 Ь
                 PSP adress: 02D8h
                                            Size:
                                                       5816 Ъ
                                                                       LAB3_2
1CB type: 5Ah
                 PSP adress: 0000h
                                                     642864 Ъ
                                                                       ëí ©&ë
                                            Size:
```

Таким образом, резидент находится в памяти и успешно используется.

4) Запустим отлаженную программу еще раз и убедимся, что программа определяет установленный обработчик прерываний.

```
C:\> lab5
Interruption has been already loaded
C:\>!?abd*__
```

5) Запустим отлаженную программу с ключом выгрузки и убедимся, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также запустим программу лабораторной работы №3.

Выгрузка:

```
C:\> lab5 /un
Interruption was unloaded.
C:\>kgckcejd_
```

Карта памяти:

```
C:\>lab3 2
Amount of available memory:
Size of extended memory:
List of memory control blocks:
                                        648912 Ъ
                                      15360 КЪ
MCB type: 4Dh
                    PSP adress: 0008h
                                                   Size:
                                                                  16 b
MCB type: 4Dh
                    PSP adress: 0000h
                                                   Size:
                                                                  64 b
MCB type: 4Dh
                    PSP adress: 0040h
                                                   Size:
                                                                 256 Ъ
MCB type: 4Dh
                    PSP adress: 0192h
                                                   Size:
                                                                 144 Ь
MCB type: 4Dh
                    PSP adress: 0192h
PSP adress: 0000h
                                                                816 Ъ
                                                   Size:
                                                                                 LAB3_2
                                                                                 <u>+</u>Σ`<"t.4<
MCB type: 5Ah
                                                             648080 Ъ
                                                   Size:
```

Выводы.

В процессе выполнения данной работы производилось исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Было написано пользовательское прерывание от клавиатуры, которое анализирует скан-коды, выполняет вывод сообщения результата нажатия, а при несовпадении скан-кода передает управление стандартному обработчику.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Какого типа прерывания использовались в работе?

Прерывания функции DOS (int 21h) и прерывания функций BIOS (16h, 09h) .

2. Чем отличается скан код от кода ASCII?

С помощью скан-кода драйвер клавиатуры распознает, какая именно клавиша была нажата

ASCII код — это код из таблицы всех имеющихся символов, которые могут быть выведены в консоль.

ПРИЛОЖЕНИЕ А КОД ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ

```
LB5 segment
assume cs:LB5, ds:DATA, ss:MY_STACK
MY_STACK segment stack
dw 256 dup(0)
MY_STACK ends
INTER PROC FAR
  jmp Start
intData:
  key_value db 0
  new_stack dw 256 dup(0)
  signature dw 6666h
  keep_ip dw 0
  keep_cs dw 0
  keep_psp dw 0
  keep_ax dw 0
  keep_ss dw 0
  keep_sp dw 0
Start:
  mov keep_ax, ax
  mov keep_sp, sp
  mov keep_ss, ss
  mov ax, seg new_stack
  mov ss, ax
  mov ax, offset new_stack
  add ax, 256
  mov sp, ax
  push ax
  push bx
  push cx
  push dx
  push si
  push es
  push ds
  mov ax, seg key_value
  mov ds, ax
  in al, 60h
  cmp al, 22h;g
  je val_g
  cmp al, 25h;k
  je val_k
  cmp al, 2Eh ;c
  je val_c
```

pushf

call dword ptr cs:keep_ip

```
jmp inter_end
val_g:
  mov key_value, '*'
  jmp next
val_k:
  mov key_value, '!'
  jmp next
val_c:
  mov key_value, '?'
next:
  in al, 61h
  mov ah, al
  or al, 80h
  out 61h, al
  xchg al, al
  out 61h, al
  mov al, 20h
  out 20h, al
print_key:
  mov ah, 05h
  mov cl, key_value
  mov ch, 00h
  int 16h
       al, al
  or
       inter_end
  įΖ
  mov ax, 40h
  mov es, ax
  mov ax, es:[1ah]
  mov es:[1ch], ax
  jmp print_key
inter_end:
  pop ds
  pop es
  pop si
  pop dx
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  mov sp, keep_sp
  mov ax, keep_ss
  mov ss, ax
  mov ax, keep_ax
  mov al, 20h
  out 20h, al
  iret
INTER endp
_end:
```

```
is_int_loaded proc
  push ax
  push bx
  push si
  mov ah, 35h
  mov al, 09h
  int 21h
  mov si, offset signature
  sub si, offset INTER
  mov ax, es:[bx + si]
  cmp ax, signature
  jne end_proc
  mov is_load, 1
end_proc:
  pop si
  pop bx
  pop ax
  ret
  is_int_loaded endp
load_int proc
  push ax
  push bx
  push cx
  push dx
  push es
  push ds
  mov ah, 35h
  mov al, 09h
  int 21h
  mov keep_cs, es
  mov keep_ip, bx
  mov ax, seg INTER
  mov dx, offset INTER
  mov ds, ax
  mov ah, 25h
  mov al, 09h
  int 21h
  pop ds
  mov dx, offset _end
  mov cl, 4h
  shr dx, cl
  add dx, 10fh
  inc dx
  xor ax, ax
  mov ah, 31h
  int 21h
  pop es
  pop dx
```

```
pop cx
  pop bx
  pop ax
ret
load_int endp
unload_int proc
  cli
  push ax
  push bx
  push dx
  push ds
  push es
  push si
  mov ah, 35h
  mov al, 09h
  int 21h
  mov si, offset keep_ip
  sub si, offset INTER
  mov dx, es:[bx + si]
  mov ax, es:[bx + si + 2]
  push ds
  mov ds, ax
  mov ah, 25h
  mov al, 09h
  int 21h
  pop ds
  mov ax, es:[bx + si + 4]
  mov es, ax
  push es
  mov ax, es:[2ch]
  mov es, ax
  mov ah, 49h
  int 21h
  pop es
  mov ah, 49h
  int 21h
  sti
  pop si
  pop es
  pop ds
  pop dx
  pop bx
  pop ax
ret
unload_int endp
```

```
is_unload_ proc
  push ax
  push es
  mov ax, keep_psp
  mov es, ax
  cmp byte ptr es:[82h], '/'
  jne end_unload
  cmp byte ptr es:[83h], 'u'
  jne end_unload
  cmp byte ptr es:[84h], 'n'
  ine end_unload
  mov is_un, 1
end_unload:
  pop es
  pop ax
ret
is_unload_ endp
PRINT proc near
  push ax
  mov ah, 09h
  int 21h
  pop ax
ret
PRINT endp
begin proc
  push ds
  xor ax, ax
  push ax
  mov ax, DATA
  mov ds, ax
  mov keep_psp, es
  call is_int_loaded
  call is_unload_
  cmp is_un, 1
  je unload
  mov al, is_load
  cmp al, 1
  jne load
  mov dx, offset str_loaded
  call PRINT
  jmp end_begin
load:
  mov dx, offset str_load
  call PRINT
  call load_int
  jmp end_begin
```

```
unload:
  cmp is_load, 1
  jne not_loaded
  mov dx, offset str_unload
  call PRINT
  call unload_int
  jmp end_begin
not_loaded:
  mov dx, offset str_not_loaded
  call PRINT
end_begin:
  xor al, al
  mov ah, 4ch
  int 21h
begin endp
LB5 ends
DATA segment
  IS_LOAD
                 db
                                            0
                                          0
  IS_UN
               db
  STR_LOAD
                  db
                        "Interruption was loaded.",
                                                      0dh, 0ah, "$"
                    db
                          "Interruption has been already loaded",
                                                                 0dh, 0ah, "$"
  STR_LOADED
  STR_UNLOAD
                    db
                          "Interruption was unloaded.",
                                                         0dh, 0ah, "$"
                                                           0dh, 0ah, "$"
  STR_NOT_LOADED db
                             "Interruption is not loaded.",
DATA ends
end begin
```