Практическая работа №11

Создание геометрических тел, ограниченных кривыми поверхностями. Тела вращения

Тела вращения – геометрические тела, полученные путем вращения геометрической фигуры или ее части вокруг оси.

Создание тел вращения: цилиндр, конус, усеченный конус – в системе КОМ-ПАС-3D возможно двумя способами: вращением и выдавливанием.

Создание тел вращения: шар, тор, глобоид – в системе КОМПАС-3D возможно только вращением.

Способ выдавливания аналогичен построению многогранников. Рассмотрим создание данных тел способом вращения.

- 1. **Цилиндр** это геометрическое тело, образованное вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон:
- > включите компьютер;
- ➤ запустите программу КОМПАС-3D;
- **»** выберите тип документа **Деталь**;
- **>** в Дереве построения щелчком ЛКМ укажите **Плоскость ХУ**;
- **>** ориентация **Нормально к...**;
- > 3 Эскиз панель Инструментов Текущее состояние.
- ➤ № инструментальная панель Геометрия;
- ▶ текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1;
- постройте вертикальный отрезок стилем Осевая из начала координат длиной 50 мм;
- > измените стиль на Основную;
- > прервать команду;
- > с помощью непрерывного ввода отрезка и ортогонального черчения постройте эскиз прямоугольника длина 20 мм, высота 50 мм (рис. 1);




Рис. 1

- > прервать команду;
- Эскиз панель Инструментов Текущее состояние.
 Щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;
- ▶ – операция Выдавливания инструментальная панель – Редактирование детали и выберите – Операция вращения;
- ▶ на панели Свойств на вкладке Параметры укажите способ построения
 — Сфероид (построение сплошного элемента), направление вращения 360° (рис. 2);
- ▶ на панели Свойств на вкладке Тонкая стенка укажите тип построения тонкой стенки Нет;
- → создайте объект;
- ▶ На Инструментальной панели Вид выберите команду Полутоновое, Полутоновое с каркасом (рис. 2).;





Рис. 2

- ▶ на строке Меню выберите Сервис Параметры (рис. 3), после щелчка ЛКМ раскроется диалоговое окно, укажите Текущая деталь Точность отрисовки и МЦХ (массо-центровочная характеристика). В справочном поле диалога будет показан условный коэффициент точности отображения количество треугольников, а в окне просмотра изображение поверхности сферы при выбранной степени точности. «Бегунок», удерживая ЛКМ, переведите в положение Точно. Настроив точность отрисовки и расчетов, нажмите кнопку ОК диалога (рис. 4). Чем выше точность, тем более «гладким» выглядит изображение;
- > система автоматически уточнила форму цилиндра (рис. 5).;






Рис. 3




Рис. 5. Цилиндр

- 2. **Шар** геометрическое тело, образованное вращением половины круга вокруг своей оси, проходящей через его центр:
- > выберите тип документа Деталь;
- ▶ в Дереве построения щелчком ЛКМ укажите Плоскость XY;
- **у** ориентация **Нормально к...**;
- > 3 Эскиз панель Инструментов Текущее состояние;
- Ш инструментальная панель Геометрия;
- текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1;
- постройте вертикальный отрезок стилем Осевая из начала координат длиной 20 мм вверх и вниз (рис. 6, а);
- > измените стиль на Основную;
- > прервать команду;
- Дуга. Укажите начало координат щелчком ЛКМ центр дуги;




Рис. 6. Создание трехмерной модели шара

- ▶ укажите верхнюю точку осевой линии (сработает глобальная привязка Ближайшая точка) – рис. 6, б;
- ▶ потяните дугу и укажите нижнюю точку осевой линии (сработает глобальная привязка Ближайшая точка) рис. 6, в; рис. 6, г;
- > прервите команду;
- Эскиз панель Инструментов Текущее состояние.
 Щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;
- ▶ на панели Свойств на вкладке Параметры укажите способ построения
 Сфероид (построение сплошного элемента), направление вращения 360°;
- ▶ на панели Свойств на вкладке Тонкая стенка укажите тип построения тонкой стенки Нет;
- ➤ создайте объект;
- ▶ На Инструментальной панели Вид выберите команду Полутоновое, Полутоновое с каркасом (рис. 6, д).;
- ▶ на строке Меню выберите Сервис Параметры, после щечка ЛКМ раскроется диалоговое окно, укажите Текущая деталь Точность отрисовки и МЦХ. «Бегунок», удерживая ЛКМ, переведите в положение Точно ОК.
 - 3. **Тор открытый** образован вращением круга вокруг оси, расположенной вне его:

- **»** выберите тип документа **Деталь**;
- **>** в Дереве построения щелчком ЛКМ укажите **Плоскость ХУ**;
- **>** ориентация **Нормально к...**;
- Эскиз панель Инструментов Текущее состояние;
- ▶ № инструментальная панель Геометрия;
- ▶ текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1;
- постройте вертикальный отрезок стилем Осевая из начала координат длиной 20 мм вверх и вниз;
- > измените стиль на Основную;
- > прервите команду;
- ➤ ☐ Параллельная прямая панели расширенных команд, раскрывающейся из кнопки Вспомогательная прямая;
- укажите вертикальную осевую линию и разведите параллельные на расстояние
 40 мм. Подтвердите прямую линию с левой стороны;
- > 0 Окружность;
- установите глобальную привязку Выравнивание –
- найдите центр окружности (рис. 7,a);
- **»** постройте окружность радиусом 20 мм (рис. 7,б);
- > прервите команду;
- Эскиз панель Инструментов Текущее состояние.
 Щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;
- ▶ на панели Свойств на вкладке Параметры способ построения не указывается, т.к. при таком построении эскиза возможно создание только элемента с отверстием вдоль оси вращения (тора), направление вращения 360°;
- ▶ на панели Свойств на вкладке Тонкая стенка укажите тип построения тонкой стенки Нет:
- ➤ создайте объект;
- ▶ На Инструментальной панели Вид выберите команду Полутоновое, Полутоновое с каркасом (рис. 7, в);




Рис. 7. Создание трехмерной модели тора

▶ на строке Меню выберите Сервис – Параметры, после щечка ЛКМ раскроется диалоговое окно, укажите Текущая деталь – Точность отрисовки и МЦХ. «Бегунок», удерживая ЛКМ, переведите в положение Точно – ОК.

Самостоятельная работа

- 1. Постройте полный конус вращением высота 50 мм, радиус 15 мм (см. табл. 1).
- 2. Постройте усеченный конус вращением высота 40 мм, радиус нижнего основания 20 мм, радиус верхнего основания 10 мм (см. табл. 1).
- 3. Постройте полный конус выдавливанием радиус 30 мм, выдавить на расстояние 60 мм, Уклон 1 внутрь, Угол 1 равен 26,5° (см. табл. 1).
- 4. Постройте цилиндр выдавливанием радиус 20 мм, выдавить на расстояние 45 мм, Угол 1 равен 0° (см. табл. 1).

	_			4
า ล	O.T	ш	เเล	

№ п/п	Тело вращения/ Способ построе- ния	Основание или образующая тела вращения	, ,	Трехмерная модель тела вращения
1	Полный конус / выдавливанием	Окружность	Y	
2	Полный конус / вращением	Прямоугольный треугольник	Y a	
3	Цилиндр / выдав- ливанием	Окружность	Y X	
4	Усеченный конус / выдавливанием	Окружность	Y SEX	