Координатные уравнения прямых и плоскостей

Содержание

- §1 Прямая на плоскости: уравнения в координатах
- §2 Плоскость в пространстве: координатные уравнения
- 2 3

1

§3 Прямая в пространстве: координатные уравнения

§1. Прямая на плоскости: уравнения в координатах

Зафиксируем декартову прямоугольную систему координат, в которой обозначим

$$\mathbf{r} = (x, y)$$
 $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0)$ $\mathbf{s} = (s_x, s_y)$ $\mathbf{n} = (A, B)$

Тогда можно получить следующие уравнения прямой на плоскости, выраженные как аналитические соотношения между координатами:

(а) Координатные параметрические уравнения прямой на плоскости

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot s_x \\ y = y_0 + t \cdot s_y \end{cases}$$

как следствие векторного параметрического уравнения прямой.

(б) Каноническое уравнение прямой на плоскости

$$\frac{x-x_0}{s_x} = \frac{y-y_0}{s_y},$$

которое может быть получено из системы координатных параметрических уравнений прямой на плоскости.

(в) Уравнения прямой, проходящей через две точки

$$\begin{cases} x = x_0 + t(x_1 - x_0) \\ y = y_0 + t(y_1 - y_0) \end{cases} \Leftrightarrow \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0},$$

полученные из векторного уравнения прямой, проходящей через две точки, а также канонического уравнения прямой на плоскости, если положить направляющий вектор как $\mathbf{s}=(s_x,s_y)=(x_1-x_0,y_1-y_0).$

(г) Общее уравнение прямой на плоскости

$$Ax + By + C = 0$$

и нормальное уравнение прямой на плоскости, проходящей через точку

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

Оба уравнения могут быть получены из векторного нормального уравнения прямой на плоскости

$$(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = (\mathbf{r}_0, \mathbf{n}) = -C$$

(д) Уравнение прямой с угловым коэффициентом

$$y - y_0 = k(x - x_0) \qquad \Leftrightarrow \qquad y = kx + b,$$

где $k = s_y/s_x$ — угловой коэффициент, а $b = y_0 - kx_0$.

(е) Уравнение в отрезках на осях

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1,$$

где a = -C/A и b = -C/B в обозначениях общего уравнения прямой на плоскости.

(ж) Уравнение с прицельным параметром

$$x \cdot \cos \alpha + y \cdot \cos \beta = p$$

где $\cos \alpha = \frac{A}{|\mathbf{n}|}, \cos \beta = \frac{B}{|\mathbf{n}|}$ - направляющие косинусы прямой, а $p = (\mathbf{r}_0, \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}_0|})$ — прицельный параметр прямой.

§2. Плоскость в пространстве: уравнения в координатах

В зависимости от способа задания плоскости в пространстве необходимы следующие объекты:

- (a) $\mathbf{n} = (A, B, C)$: вектор нормали к плоскости;
- (б) $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z), \mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$: пара неколлинеарных векторов, принадлежащих плоскости:
- (в) $\mathbf{r}_{0,1,2} = (x_{0,1,2}, y_{0,1,2}, z_{0,1,2})$: радиус-векторы опорных точек плоскости.

Использование этих объектов в различных комбинациях позволяет описать несколько способов задания плоскости в пространстве при помощи аналитических соотношений на координаты точек плоскости:

(а) Параметрические уравнения плоскости в пространстве:

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha a_x + \beta b_x \\ y = y_0 + \alpha a_y + \beta b_y \\ z = z_0 + \alpha a_z + \beta b_z \end{cases}$$
 (1)

(б) Уравнение, полученное из условия компланарности:

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = 0 \tag{2}$$

(в) Общее уравнения плоскости в пространстве

$$Ax + By + Cy + D = 0 (3)$$

и нормальное уравнение плоскости в пространстве

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 (4)$$

Оба уравнения, как и в случае прямой на плоскости, могут быть получены из векторного нормального уравнения плоскости в пространстве

$$(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = (\mathbf{r}_0, \mathbf{n}) = -D$$

(г) Уравнение плоскости в отрезках:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1,\tag{5}$$

где a = -D/A, b = -D/B и c = -D/C в обозначениях общего уравнения плоскости в пространстве.

(д) Уравнение плоскости с прицельным параметром

$$x \cdot \cos \alpha + y \cdot \cos \beta + z \cdot \cos \gamma = p \tag{6}$$

где $\cos \alpha$, $\cos \beta$ и $\cos \gamma$ — направляющие косинусы, имеющие тот же смысл, что и в уравнении прямой на плоскости, а p — прицельный параметр.

§3. Прямая в пространстве: уравнения в координатах

(а) Параметрические уравнения прямой в пространстве

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t \cdot \mathbf{s} \qquad \Leftrightarrow \qquad \begin{cases} x = x_0 + t s_x \\ y = y_0 + t s_y \\ z = z_0 + t s_z \end{cases}$$
 (7)

где $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ — опорная точка прямой, а $\mathbf{s} = (s_x, s_y, s_z)$ — ее направляющий вектор.

(б) Каноническое уравнение прямой в пространстве

$$\frac{x - x_0}{s_x} = \frac{y - y_0}{s_y} = \frac{z - z_0}{s_z} \tag{8}$$

(в) Уравнение прямой, проходящей через две точки

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \tag{9}$$

(г) Прямая как пересечение плоскостей

$$\begin{cases}
A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\
A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0
\end{cases}$$
(10)

NtB 3.1. В последнем представлении, вообще говоря, могут использоваться произвольные уравнения для плоскости, но обычно используется именно общее уравнение плоскости в пространстве, потому что совокупность таких уравнений образует систему линейных алгебраических уравнений.