Wektory Własne i Wartości Własne

Gabriel Tyszka

19 czerwca 2025

Spis treści

1	Definicja i Intuicja Geometryczna	1
2	Obliczanie Wektorów Własnych i Wartości Własnych (Koncepcja)	1
3	Szybka Metoda dla Macierzy 2×2	2

1 Definicja i Intuicja Geometryczna

- Wektory własne to szczególne wektory, które podczas przekształcenia liniowego pozostają na swoich "prostych". Oznacza to, że macierz jedyne co z nimi robi, to je rozciąga lub ściska, bez zmieniania ich kierunku (poza ewentualnym odwróceniem).
 - Na przykład, dla macierzy, której kolumny to (3,0) oraz (1,2) (przekształcającej wektor \hat{i} na [3] a \hat{j} na [1,2]), wektor \hat{i} (czyli oś OX) jest wektorem własnym, ponieważ jest rozciągany 3 razy i pozostaje na osi OX. Dowolny wektor z osi OX również zostanie rozciągnięty 3 razy i pozostanie na tej podprzestrzeni.
 - Innym, mniej oczywistym, wektorem własnym dla tego przekształcenia jest wektor [-1,1],który jest rozciągany 2 razy, pozostając na swojej prostej. Dowolny wektor na tej prostej zachowa się podobnie.
 - Dowolny inny wektor (nie będący wektorem własnym) zostanie "przekręcony" i spadnie z prostej, którą rozpina.
- Wartości własne to liczby przypisane każdemu wektorowi własnemu. Określają one, ile razy wektor ten jest mnożony (rozciągany lub ściskany) przez przekształcenie.
 - Wartość własna może być większa niż 1 (rozciągnięcie, np. 2), mniejsza niż 1 (ściskanie, np. 1/2), ujemna (odwrócenie i ściskanie/rozciąganie, np. -1/2) lub równa 1 (wektor pozostaje na miejscu). Ważne jest to, że wektor zostaje na swojej prostej.

2 Obliczanie Wektorów Własnych i Wartości Własnych (Koncepcja)

• Symbolicznie, relację między macierzą przekształcenia (A), wektorem własnym (v) i wartością własną (λ) wyraża równanie:

$$Av = \lambda v$$

Oznacza to, że iloczyn macierzy A i wektora v daje ten sam wynik, co przeskalowanie wektora v przez liczbę λ .

- Znalezienie v i λ sprowadza się do przekształcenia równania:
 - Prawą stronę (λv) można zapisać jako iloczyn macierzy λI (gdzie I to macierz identyczności) i wektora v.
 - Równanie przyjmuje postać: $Av \lambda Iv = 0$, co można zapisać jako:

$$(A - \lambda I)v = 0$$

- Poszukujemy niezerowych wektorów własnych $(v \neq 0)$. Niezerowy wektor pomnożony przez macierz może dać wektor zerowy tylko wtedy, gdy macierz ta "ściska" przestrzeń w mniejszą liczbę wymiarów.
- Ten warunek ściskania odpowiada **zerowemu wyznacznikowi macierzy** $(A \lambda I)$. Znalezienie wartości λ , dla których $\det(A \lambda I) = 0$, pozwala znaleźć wartości własne.

Przykład: Dla macierzy $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$:

• Obliczamy:

$$\det\left(\begin{bmatrix}3-\lambda & 1\\ 0 & 2-\lambda\end{bmatrix}\right) = (3-\lambda)(2-\lambda)$$

• Przyrównując do zera:

$$(3 - \lambda)(2 - \lambda) = 0 \implies \lambda = 2 \text{ lub } 3$$

• Dla $\lambda=2$ mamy macierz $(A-2I)=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix}$. Szukamy niezerowych wektorów $v=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ takich, że:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

• Rozwiązanie: x = -y, czyli wszystkie wektory rozpięte przez [-1, 1].

3 Szybka Metoda dla Macierzy 2×2

Dla macierzy 2×2 istnieje znacznie bardziej bezpośrednia metoda znajdowania wartości własnych. Opiera się ona na trzech kluczowych faktach:

- 1. Ślad macierzy (trace): suma elementów na przekątnej macierzy jest równa sumie jej wartości własnych. W praktyce oznacza to, że średnia arytmetyczna wartości własnych odpowiada średniej elementów na przekątnej. Przykładowo, dla macierzy z przekątnymi 8 i 6, średnia wartości własnych wynosi 7.
- 2. Wyznacznik macierzy (determinant): obliczany jako ad bc, jest równy iloczynowi wartości własnych. Intuicyjnie, wartości własne opisują działanie operatora w określonych kierunkach, a wyznacznik opisuje globalną zmianę objętości lub pola powierzchni.
- 3. Odzyskiwanie liczb ze średniej i iloczynu: znając średnią m i iloczynp dwóch liczb (czyli wartości własnych), można je odzyskać ze wzoru:

$$\lambda = m \pm \sqrt{m^2 - p}$$

Jest to bezpośrednie zastosowanie wzoru różnicy kwadratów: $m^2 - p = d^2$, gdzie d to odległość od średniej.

Te dane (średnia i iloczyn wartości własnych) można łatwo odczytać bezpośrednio z macierzy, bez potrzeby wyznaczania wielomianu charakterystycznego.

Przykłady zastosowania

• Przykład 1: Macierz z przekątnymi 8 i 6 (hipotetyczna)

$$m = \frac{8+6}{2} = 7 \quad \text{(średnia)}$$

$$p = 40 \quad \text{(wyznacznik)}$$

$$d = \sqrt{7^2 - 40} = \sqrt{49 - 40} = \sqrt{9} = 3$$

$$\lambda_{1,2} = 7 \pm 3 \Rightarrow \{4, 10\}$$

• Przykład 2:
$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$m = \frac{3+1}{2} = 2$$

$$p = 3 \cdot 1 - 1 \cdot 4 = -1$$

$$\lambda_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4+1} = 2 \pm \sqrt{5}$$

• Przykład 3:
$$\begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$m = \frac{2+8}{2} = 5$$

$$p = 2 \cdot 8 - 7 \cdot 1 = 16 - 7 = 9$$

$$d = \sqrt{25-9} = \sqrt{16} = 4$$

$$\lambda_{1,2} = 5 \pm 4 \Rightarrow \{1, 9\}$$

• Przykład 4: Macierze Pauliego (z mechaniki kwantowej)

Macierze Pauliego mają postać:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- -Średnia przekątnych (a więc i średnia wartości własnych): 0
- Wyznacznik: -1 (dla każdej z macierzy)
- Wartości własne:

$$\lambda = 0 \pm \sqrt{0^2 - (-1)} = \pm \sqrt{1} = \pm 1$$

-W fizyce wartości własne ± 1 opisują pomiar spinu w danym kierunku.