Увод в програмирането

Бройни системи. Побитови операции.

Бройни системи

В основата на числените пресмятания

- Десетична бройна система
- Двоична бройна система
- Шестнадесетична бройна система

Десетична бройна система

Азбука: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Числото 10 играе съществена роля в десетична бройна система и се нарича основа на бройната система.

Как се представя 21 639 ? 21 639 = $2*10^4 + 1*10^3 + 6*10^2 + 3*10^1 + 9*10^0$

Двоична бройна система

Азбука: 0, 1

Числото 2 играе съществена роля в двоичната бройна система и се нарича основа на бройната система.

$$1*2^7 + 1*2^6 + 1*2^5 + 0*2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 = ???$$

= 237

Когато едно число се нарича е записано в двоична бройна система, се нарича двоично число.

От десетична в двоична бройна система

Чрез делене на 2. Колко е 74 в двоична бройна система?

Делене на числото на 2	Получен остатък(b _i)
74 : 2 = 37	b ₀ = 0
37 : 2 = 18 + 1/2	b ₁ = 1
18 : 2 = 9	b ₂ = 0
9 : 2 = 4 + 1/2	b ₃ = 1
4:2=2	b ₄ = 0
2:2=1	b ₅ = 0
1 : 2 = 0 + 1/2	b ₆ = 1

От десетична в двоична бройна система

$$74 = \sum_{i=0}^{6} b_{i}^{*}2^{i} =$$

$$= b_{0}^{*}2^{0} + b_{1}^{*}2^{1} + b_{2}^{*}2^{2} + b_{3}^{*}2^{3} + b_{4}^{*}2^{4} + b_{5}^{*}2^{5} + b_{6}^{*}2^{6} =$$

$$= 0^{*}2^{0} + 1^{*}2^{1} + 0^{*}2^{2} + 1^{*}2^{3} + 0^{*}2^{4} + 0^{*}2^{5} + 1^{*}2^{6} =$$

$$= 0^{*}1 + 1^{*}2 + 0^{*}4 + 1^{*}8 + 0^{*}16 + 0^{*}32 + 1^{*}64 =$$

$$= 2 + 8 + 64 = 74$$

20	2 ¹	22	2 ³	2 ⁴	2 ⁵	2 ⁶	2 ⁷	2 ⁸
1	2	4	8	16	32	64	128	256

74 = ? в двоична бройна система

28	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	23	2 ²	2 ¹	2 ⁰

$$74 = 64 + 8 + 2 = 2^6 + 2^3 + 2^1$$

28	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	24	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
0	0	1	0	0	1	0	1	0

Двоична аритметика

Събиране

+	0	1
0	0	1
1	1	10

$$0 + 0 = 0$$

 $0 + 1 = 1$
 $1 + 0 = 1$
 $1 + 1 = 10$

Примери:

Изваждане

-	10	11
0	10	11
1	1	10

Примери:

110011	100101	1111101
10010	10010	101111
100001	10011	1001110

Умножение

*	0	1
0	0	0
1	0	1

1011011 * 1011
1011011
+ 1011011
+ 0000000
+1011011
1111101001

Деление

Същото като при десетична бройна система. Използват се за помощни операции умножение и изваждане.

10010 : 110 = 011 -

000 1001

110 0110

231 = ? в двоична бройна система 231 = 256 - 25 = 256 - (16 + 9) = 256 - (16 + 8 + 1)

	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	24	23	2 ²	2 ¹	2 ⁰
255	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
+	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0
+	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
=										
	25	0	0	0	0	1	1	0	0	1

	256	1	0	0	0	0	0	0	0	0
-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
=										
	255	0	1	1	1	1	1	1	1	1

	255	0	1	1	1	1	1	1	1	1
-	25	0	0	0	0	1	1	0	0	1
=										
	230	0	1	1	1	0	0	1	1	0

	230	0	1	1	1	0	0	1	1	0
+	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
=										
	231	0	1	1	1	0	0	1	1	1

Шестнадесетична бройна

система

Азбука: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, Е, F

Десетична	Двоична	Шестнадесетична	Десетична	Двоична	Шестнадесетична
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	А
3	0011	3	11	1011	В
4	0100	4	12	1100	С
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

От десетична в

чрез делене на Десетична

Колко е 2590 в шестнадесетична бройна система?

Делене на числото на 16	Получен остатък(b _i)
2590 : 16 = 161	b ₀ = E (14)
161 : 16 = 10	b ₁ = 1
10 : 16 = 0	b ₂ = A (10)

От двоична в шестнадесетична

 $2^4 = 16$

За да променим бройната система просто пресмятаме последователно по 4тири символа от двоичната бройна система и записваме полученото в шестнадесетичен вид.

Побитови операции

Защо?

Побитовите операции са най-бързите операции, които процесорът може да изпълнява. Понякога с тяхна помощ можем да подобрим значително бързодействието на програмата си, или пък да спестим памет.

Какво са побитови операции

Побитови операции са прости операции, изпълнявани върху цели числа (int, unsigned, long long, etc.). При тях имаме две променливи (константи) А и В с еднаква дължина откъм брой битове и за всяка позиция се изпълнява операцията между съответния бит в А и този на същата позиция в В. Тъй като те са относително прости, те са имплементирани като инструкции в процесора, което ги прави много бързи (съизмерими по скорост със събиране и изваждане, около 3-4 пъти по-бързи от умножение и над 50 пъти по-бързи от деление и модул).

Побитови оператори

&	AND
	OR
~	NOT
Λ	XOR
<<	изместване наляво
>>	изместване надясно

<< изместване наляво

променлива, която ще обработваме << брой битове, които да се запълнят с нули

 Извършва преместване наляво върху левия си операнд, с толкова на брой позиции, колкото са зададени от десния операнд, който винаги трябва да бъде положителен. Отместените позиции се запълват с нули.

int x = 17; //00000000 00000000 00000000 00010001 int mask = x << 8;

>> изместване надясно

Променлива, която ще обработваме >> брой битове, които да се запълнят с нули

 Извършва преместване надясно върху левия си операнд, с толкова на брой позиции, колкото са зададени от десния операнд, който винаги трябва да бъде положителен. Отместените позиции се запълват със стойността на знаковия бит.

Маска

- Използваме, за да извлечен само информацията, която ни трябва, без да се интересуваме от останалата, която имаме
- При нея единствените вдигнати битове тези на позициите, които ни интересуват

& = AND = Побитово И

&	0	1
0	0	0
1	0	1

 Най-често се прилага за маски – т.е. да се извлекът само определени позиции от числото, което имаме.

= OR = Побитово ИЛИ

I	0	1
0	0	1
1	1	1

Използва се включване на битове

int x = 17; // 00000000 00000000 00000000 00010001 int SET_ON = 15; // 00000000 00000000 00000000 00001111 x = x | SET_ON; // 00000000 00000000 00000000

 Прави единици всички битове във x, които са били единици в SET ON

\sim = NOT

 Унарен оператор, т.е. прилага се върху един елемент

~	0	1
	1	0

Предизвиква инверсия на цялото число

Преобразува нулите в единици, а единиците в нули

$^{\prime}$ = XOR

٨	0	1
0	0	1
1	1	0

- Използва се основно, когато искаме да обърнем стойностите на определени битове
- Задава единица на всяка битова позиция, където операндите имат различни стойности и нула на всяка позиция, където те имат еднакви битове.

int x = 21; // 00000000 00000000 00000000 00010101

int SET_ON = 15; // 00000000 00000000 00000000 00001111

x = x ^ SET_ON; // 00000000 00000000

Машинна аритметика

За да се представят числата в компютъра минаваме през няколко стъпки: прав код, обратен код и допълнителен код. Нека ни се въведат 2 числа : 15 и -15

Правия код е като не се взема знака под внимание, т.е записваме числото в познатия ни двоичен вид и

пазим код за неговия знак

15 = 0| 00000000 00000000 00000000 00001111

-15 = 1 | 00000000 00000000 00000000 00001111

Нищо не очаквано за момента. Но след това се минава през още няколко стъпки.

След като вече имаме правия код, той трябва да се преобразува до обратен. Правия код на положителните числа съвпада с обратния им код. Но при отрицателните числа не е така.

При тях имаме преобразуване. На всяко място, където в правия запис имаме 0 пишем единица, а на всяко място, където имаме единица пишем нула.

Машинна аритметика

Но разбира се работа не приключва до тук. Образува се и допълнителен код. При положителните числа допълнителния код съвпада с правия код, но разбира се при отрицателните числа отново настъпват промени. Към техния обратен запис се добавя единица.

Нека имаме числото -12

Прав код: 1 00000000 00000000 00000000 00001100

Забележка: