

# Memory management And Smart pointer In Rust

```
#Onership #Gc #Runtime #Atomic
#Memory #Heap #Stack
#AH_Study
#101062506145@gmail.com #b"==" #dongjuLim
```



## Contents

0.1

- 서론 05 Smart Pointer
- 02 메모리 관리의 기본 개념 06 벤치마크 (Big struct, Thread)
- 03 Rust 기초 문법 07 Bad Example
- 04 Rust의 소유권 시스템 08 Q&A





#### 1. 서론

- 메모리 관리는 소프트웨어의 성능, 안정성 및 보안의 기초
- 전통적으로 메모리 관리는 두 가지 패러다임으로 나뉨
  - Pointer 기반 수동 관리(C/C++)
  - GC 기반 자동 관리(Java, Python)
- Rust는 두 기법을 새롭게 재배치 하여 설계 됨
- 메모리 관리 메커니즘인 Pointer를 더 잘 써보자!



# Memory Management's history

1950

1960

1969

1972

-Static-

-Dynamic의 도입-


-객체지향과 GC-

-C언어 개발-

메모리 주소를 외우며 Assembly Lang으로 직접 메모리를 관리

B Lang 출시로 힙(Heap) 기반 동적 할당 기법이 등장 Smalltalk lang 개발로 프로그램이 메모리를 정리하는 전략을 연구 언어 수준에서 함수 형태의 수동 메모리 관리 개념이 확립 ex) malloc(), free() 등







#stack #heap #address #memory\_leak #lifetime



- C와 Rust에서 메모리 할당은 두 가지 영역에서 발생
  - Stack 영역: 컴파일 시간에 정해짐
    - Last in First Out 방식
    - 함수 호출이 종료되면 해제
  - Heap 영역 : 런타임 시간에 유동적으로 변함
    - 프로그래머가 임의로 Life-time을 정할 수 있음
    - 해제 전까지는 용량을 가지고 있음 = 메모리 누수의 주원인



/src/bin/lifecycle

### 2. 메모리 관리의 기본 개념

#### LifeCycle Example

```
function1() {
        println!("function1");
선언
        let f_memory :&str = "DATA1";
        println!("value of memory is {:?}", f_memory);
해제
     1개 사용 위치 신규 *
    fn function2() {
        println!("function2");
선언
        let mut f_memory : Box<&str> = Box::new( x: "DATA2");
        println!("value of memory is {:?}", f_memory);
해제
        drop(f_memory);
```

#### Function1

- 선언과 동시에 초기화
- 사용
- (스코프에 의해) 해제

#### Function2

- 선언과 동시에 초기화
- 사용
- (명시적으로) 해제
- 해제가 됨으로써 사용 시 에러 발생



#### /src/bin/lifetime





#### /src/bin/lifetime



/src/bin/lifetime


### 2. 메모리 관리의 기본 개념



### 3. Rust 기초 문법 - 선언

```
et intager:i32 = 1; // int 32bit
  intager = 2;
let unsigned_int:u32 = 10; // unsigned int 32bit
let long_int:i64; // int 64bit
let float: f32; //float 32bit
let str:&str = "some String"; //static_string
let string:String = "hello".to_string(); //dynamic_string
let char:char = 'c'; //char
let boolean:bool = true; //boolean
```

/src/bin/basic\_rust





# 3. Rust 기초 문법 - mut 선언

```
let intager:i32 = 1; // int 32bit
intager = 2;
```



### 3. Rust 기초 문법 - mut 선언

```
let intager:i32 = 1; // int 32bit
intager = 2;
```

```
error[E0384]: cannot assign twice to immutable variable `intager`
--> src\bin\basic_rust.rs:4:5
|
3 | let intager:i32 = 1; // int 32bit
| ------ first assignment to `intager`
4 | intager = 2;
| ^^^^^^^^^^ cannot assign twice to immutable variable
|
help: consider making this binding mutable
|
let mut intager:i32 = 1; // int 32bit
| +++
```



### 3. Rust 기초 문법 - mut 선언

```
let intager:i32 = 1; // int 32bit
intager = 2;

let mut intager:i32 = 1; // int 32bit
intager = 2;
```



# 3. Rust 기초 문법 - Option<>

```
let option1:Option<i32> = Some(5);
let option2: Option<i32> = None;
println!("{:?}", option1);
println!("{:?}", option2);
match option1 {
    Some(x : i32) \Rightarrow println!("{}",x),
    None => println!("nothing"),
match option2 {
    Some(x:i32) => println!("{}",x),
    None => println!("nothing"),
```

```
Running `target\debug\basic_rust.exe`
Some(5)
None
5
nothing
```


- Rust에는 null이 존재하지 않음
- null과 같이 존재하지 않는 값, 존재하는 값을 위한 명시적 제네릭 타입이 존재

#### 3. Rust 기초 문법 - 함수

```
fn return_function(foo:i32) -> String {
    // return format!("input number is : {}",foo);
    format!("input number is : {}",foo)
}

fn main() {
    println!("{}",return_function( foo: 32));
}
```

```
Running `target\debug\basic_rust.exe`
input number is :32
```





# 4. Rust 소유권 시스템 (도입배경)

**Memory safe** 






- C /C++: memory 이중 해제 or 해제 누락이 발생하는 순간 예상 불가 버그 발생
- Java : 안전하지만 더 많은 자원 소모, 개발자가 필요에 따라 제어가 불가능

-> "그럼 메모리 관리에 대해 강제성을 부여하면 되는거 아닌가?"





Rule 1 :모든 값은 **하나의 소유자(owner)** 를 가진다.

Rule 2 :소유자가 범위를 벗어나면(drops), 값은 자동으로 해제된다

Rule 3 :동시에 두 개의 가변 참조를 가질 수 없다. (데이터 경합 방지)



/src/bin/basic\_ownership

Rule :모든 값은 **하나의 소유자(owner)** 를 가진다.

```
fn main1() {
    let s1 : String = String::from( s: "hello");
    let s2 : String = s1; // s1의 소유권이 s2로 이동
    println!("{}", s1); // 에러! s1은 더 이상 유효하지 않음
}
```



/src/bin/basic\_ownership

Rule :모든 값은 **하나의 소유자(owner)** 를 가진다.

```
fn main1() {
    let s1 : String =
    let s2 : String = String::from( s: "hello");
    println!("{}", s1); // 에러! s1은 더 이상 유효하지 않음
}
```



/src/bin/basic\_ownership

### 4. Rust 소유권 시스템

Rule :모든 값은 **하나의 소유자(owner)** 를 가진다.

```
fn main1() {
   let s1 : String =
   let s2 : String = String::from( s: "hello");
   println!("{}", s1); // 에러! s1은 더 이상 유효하지 않음
error[E0382]: borrow of moved value: `s1`
--> src\bin\basic_ownership.rs:5:20
       let s1 = String::from("hello");
           -- move occurs because `s1` has type `String`, which does not implement the `Copy` trait
       let s2 = s1; // s1의 소유권이 s2로 이동
                -- value moved here
       println!("{}", s1); // X 에러! s1은 더 이상 유효하지 않음
                      ^^ value borrowed here after move
```



/src/bin/basic\_ownership

#### 4. Rust 소유권 시스템

```
fn main2() {
    let s : String = String::from( s: "hi");
    print_length(&s); // 量世 참조(대여)
    println!("{}", s); // 여전히 사용 가능
}

1개 사용위치 신규*
fn print_length(str_ref: &String) {
    println!("len = {}", str_ref.len());
}
```

- &는 명시적 참조(borrow)의 의미를 가짐
- print\_length() 가 s를 참조만 하였기 때문에 에러가 발생 X



```
/src/bin/basic_ownership
```

```
fn main2() {
    let s :String = String::from( s: "hi");
    print_length(&s); // 불변 참조(대여)
    println!("{}", s); // 여전히 사용 가능
}

1개 사용위치 신규*
fn print_length(str_ref: &String) {
    println!("len = {}", str_ref.len());
}
```

- &는 명시적 참조(borrow)의 의미를 가짐
- print\_length() 가 s를 참조만 하였기 때문에 에러가 발생 X

```
Running `target\debug\basic_ownership.exe`
len = 2
hi
```



/src/bin/basic\_ownership

#### 4. Rust 소유권 시스템

Rule :소유자가 범위를 벗어나면(drops), 값은 자동으로 해제된다..?

```
fn main2() {
    let s : String = String::from( s: "hi");
    print_length(&s); // 量世 甚조(대여)
    println!("{}", s); // 여전히 사용 가능
}

1개 사용 위치 신규*
fn print_length(str_ref: &String) {
    println!("len = {}", str_ref.len());
}
```



/src/bin/basic\_ownership

#### 4. Rust 소유권 시스템

Rule :소유자가 범위를 벗어나면(drops), 값은 자동으로 해제된다..?

```
fn main2() {

let s:String = String::from(s: "hi");

print_length(&s); // 量超 替조(대여)

println!("{}", s); // 여전히 사용 가능
}

1개 사용 위치 신규*

fn print_length(str_ref: &String) {

println!("len = {}", str_ref.len());
}
```



아하! "대여" 는 해제를 하지 못하고 값이 반환 되는구나! 포인터랑 비슷할지도!?



```
main3() {
   let mut s :String = String::from( s: "hi");
   add_and_print_length1(&mut s); // 불번 참조(대여)
   println!("{}", s); // 여전히 사용 가능
   let result :String =add_and_print_length2(s); //s 는 소유권이 널어같으로써 사용 불가
   println!("{}", result);
개 사용 위치 신규 *
 add_and_print_length1(<u>str_ref</u>: &mut String) {
   (&mut *str_ref) .push_str( string: " and bye");
   println!("len = {}", str_ref.len());
1개 사용 위치 신규 *
n add_and_print_length2(str_ref:String) -> String {
   let mut result_str : String = str_ref;
   (&mut result_str ).push_str( string: " and bye");
   println!("len = {}", result_str.len());
   result_str
```

/src/bin/basic\_ownership



- 빌려간 소유권(변수)을 조작하기 위해 &mut를 통해 명시가 필요
  - -> 리턴 관계가 명확히 표기되지 않아 권장X
- 허나 새 소유권을 함수가 할당하여 주는 방식도 존재함
  - -> 다시 할당하는 오버헤드의 가능성







### 5. 스마트 포인터



#### Smart pointer는 왜 필요할까?

- + 자동 해제 기능
- + 이외의 정보 저장...?



### 5. 스마트 포인터 in C++

```
#include <memory>
      #include <iostream>
      using namespace std;
      struct Test {
          int value:
          Test() { cout << "malloc\n"; }</pre>
          ~Test() { cout << "free\n"; }
      int main() {
          cout<<"start\n";</pre>
              Test* p = new Test();
                                       <- 스코프를 벗어났지만 해제X
          cout<<"end\n";
                                                               Σ p
PROBLEMS
                   DEBUG CONSOLE
                                 TERMINAL
PS C:\Users\10106\codes\study\AH Seminar 251026> .\normal pointer.exe
start
malloc
```

/normal\_pointer.cpp



/normal\_pointer.cpp

### 5. 스마트 포인터 in C++

```
#include <memory>
      #include <iostream>
      using namespace std;
      struct Test {
          int value:
          Test() { cout << "malloc\n"; }</pre>
          ~Test() { cout << "free\n"; }
      int main() {
          cout<<"start\n";
              Test* p = new Test();
                                       <- 스코프를 벗어났지만 해제X
          cout<<"end\n";
                                                               Σ p
PROBLEMS
          OUTPUT
                   DEBUG CONSOLE
                                  TERMINAL
PS C:\Users\10106\codes\study\AH Seminar 251026> .\normal pointer.exe
start
malloc
```

```
#include <memory>
      #include <iostream>
      using namespace std;
      struct Test {
          int value:
          Test() { cout << "malloc\n"; }</pre>
          ~Test() { cout << "free\n"; }
      int main() {
          cout<<"start\n";
             Test* p = new Test();
                                      <- 메모리 해제 명시
              delete p;
          cout<<"end\n";
18
                  DEBUG CONSOLE TERMINAL
PS C:\Users\10106\codes\study\AH Seminar 251026> .\normal pointer.exe
start
malloc
           <- 소멸자가 호출되어 free가 출력됨.
free
```



### 5. 스마트 포인터 in C++


```
#include <memory>
      #include <iostream>
      using namespace std;
      struct Test {
          Test() { cout << "malloc\n"; }</pre>
          ~Test() { cout << "free\n"; }
      int main() {
          cout<<"start\n";
              unique_ptr<Test> p = make_unique<Test>();
          } // 여기서 p가 스코프를 벗어나며 자동으로 delete 호출됨
          cout<<"end\n":
                                                              > powershell + ∨ ∏ fill
PS C:\Users\10106\codes\study\AH Seminar 251026> g++ -o smart pointer .\smart pointer.cpp
PS C:\Users\10106\codes\study\AH Seminar 251026> .\smart pointer.exe
start
malloc
free
```

/normal\_pointer.cpp
/smart\_pointer.cpp

- unique\_ptr-> 독점 소유가 필요할 때
- shared\_ptr-> 참조 횟수 표기
- weak\_ptr-> shared\_ptr를 안전하게 참조



# 5. 스마트 포인터




서로 순환되어 메모리 해제를 하지 못함 = 누수



# 5. 스마트 포인터

참조의 우선순위를 정하면 되는 일!







- rust 코드에서는 스마트 포인터만 쓰도록 권장
- ▶ C++ 에 대비 제공되는 meta data가 많음
- 포인터 참조 또한 컴파일 단계에서 검사





Smart pointer는 Rust에서 왜??? 필요할까?



## 5. 스마트 포인터

문제 상황: 여러 곳에서 효율적으로 공동 데이터를 공유하고 싶다~

```
{
    let data : String = String::from( s: "important data");
    let user1 : String = data; // data의 소유권이 user1으로 이동
    let user2 : String = data; // 컴파일 에러! data는 이미 이동됨
}
```



# 5. 스마트 포인터

```
// 메모리를 추가로 사용하는 경우

let data:String = String::from( s: "important data");

let user1:String = data.clone();

let user2:String = data.clone();

println!("total memory usage = {:?}",

mem::size_of_val(&data) + mem::size_of_val(&user1) + mem::size_of_val(&user2)

);
}
```

total memory usage = 72



# 5. 스마트 포인터

```
{

let data :Box<String> = Box::new(String::from( s: "important data"));

let user1 :Box<String> = data.clone();

let user2 :Box<String> = data.clone();

println!("total memory usage = {:?}",

mem::size_of_val(&data) + mem::size_of_val(&user1) + mem::size_of_val(&user2)

);
}
```

total memory usage = 24



## 5. 스마트 포인터

#### 연결 리스트를 작성할 때?

```
struct List1 {
 value:i32, // 컴파일 에러. 무한 크기
 next: List1
}
```

```
struct List2 {
   value:i32,
   next: Box<List2> // 포인터는 고정 크기
}
```





잠깐.. 그럼 Rust에서는 Smart 하지 않은 pointer는 못쓰나요?



# 5. 스마트 포인터

#### 선언은 가능하나 역참조는 불가능

```
let mut num :i32 = 10;
let po:*mut i32 = &mut num;
*po = 20;
println!("num = {}", num);
```

```
error[E0133]: dereference of raw pointer is unsafe and requires unsafe block
   --> src\bin\smart_pointer.rs:94:5
   |
94 | *po = 20;
   | ^^^ dereference of raw pointer
   |
```



/src/bin/smart\_pointer

하지만 unsafe로 wrapping 하면 가능은 하다 (권장 x)

```
//unsafe pointer
let mut num : i32 = 10;
let po:*mut i32 = &mut num;
unsafe {
    *po = 20;
}
println!("num = {}", num);
```



## 5. 스마트 포인터

```
fn main_box() {
    println!("------Box<T>-----");
    let mut x :Box<i32> = Box::new( x: 10); // 查例 10 对音
    *x +=10;
    println!("x = {}", x); //x = 20
    println!("------");
} // 자동 朝用
```

```
-----Box<T>-----
x = 20
```

#### Box<T>

- 가장 기본적인 스마트 포인터
- Box<T> 형태의 제네릭으로 제공
- \* 를 통해 값에 접근 가능 (C와 유사)



### 5. 스마트 포인터

```
n main_rc() {
  println!("-----");
  let shared_data :Rc<Vec<i32>> = Rc::new( value: vec![1, 2, 3]);
  println!("Reference count: {}", Rc::strong_count(&shared_data)); // 1
      let _clone1 = Rc::clone(&shared_data);
      println!("Reference count: {}", Ro::strong_count(&shared_data)); // 2
          let _clone2 = Rc::clone(&shared_data);
          println!("Reference count: {}", Rc::strong_count(&shared_data)); // 3
      println!("Reference count: {}", Rc::strong_count(&shared_data)); // 2
  println!("Reference count: {}", Rc::strong_count(&shared_data)); // 1
  println!("----"):
```

#### Rc<T>

- 하나의 데이터를 여러곳에서 참조
- 불변 데이터를 여러 소유권에 공유하거나, 회수할 때 적합
- 단일 스레드로 제한됨

```
Reference count: 1
Reference count: 2
Reference count: 3
Reference count: 2
Reference count: 1
```



## 5. 스마트 포인터

```
main arc() -
println!("-----"):
 let counter :Arc<Mutex<i32>> = Arc::new(Mutex::new( t: 0));
 let mut handles : Vec<joinHandle<()>> = vec![]:
for i : i32 in 0..10 {
    let counter clone :Arc<Mutex<i32>> = Arc::clone(&counter):
    let handle : JoinHandle < ()> = thread::spawn(move | | {
       let mut num : MutexGuard<i32> = counter_clone.lock().unwrap();
       *num += 1;
                                                     -----Arc<T>-----
       println!("Thread {i}, total = {}", *num);
                                                    Thread 0, total = 1
                                                    Thread 1, total = 2
                                                    Thread 5. total = 3
    (&mut handles ) . push(handle);
                                                    Thread 2, total = 4
                                                    Thread 6, total = 5
                                                    Thread 3, total = 6
 for h : JoinHandle<()> in handles {
                                                    Thread 4, total = 7
    h.join().unwrap();
                                                    Thread 7, total = 8
                                                    Thread 9, total = 9
 println!("\ncounter = {:?}", counter.lock().unwrap());
                                                    Thread 8, total = 10
println!("-----"):
                                                    counter = 10
```


#### Arc<T>

- Rc<T>의 멀티 스레드 버전
- Arc<T> 형태의 제네릭으로 제공
  - Mutex<T>와 함께 사용하면 멀티 스레드에서 ˌ가변(mut) 참조 구현 가능



#### /src/bin/value\_share

#### ex) 1 process 2 thread share value





# 5. 벤치마크 (Big struct, Thread)

- 시나리오 1 : Size가 큰 Struct를 공유하기
- 시나리오 2 : 멀티 스레드로 불변의 설정을 읽기
- 시나리오 3 : Struct를 담는 캐시 활용



5. 벤치마크 (Big struct, Thread)

/src/bin/bench



5. 벤치마크 (Big struct, Thread)

```
시나리오 1: 큰 데이터 구조체 (1MB) - 1000회 복사
 Copy: 651ms
 Rc:
      Oms
 성능 향상: 651.00x
시나리오 2: 멀티스레드 설정 읽기 (50개 스레드)
 Copy: 4ms
 Arc:
      2ms
 성능 향상: 2.00x
시나리오 3: 캐시 조회 (10KB 멘트리, 10000회)
 Copy:
      8ms
 Rc:
      2ms
 성능 향상: 4.00x
```

/src/bin/bench



### X. Result

- 스마트 포인터를 잘 쓴다면..
  - 포인터에 비해 Human error에 대해 자유롭다
  - 타입에 맞는 관리 전략을 제시한다
     ex) Rc<> & Refcell<> : 명시된 메모리 해제 시점
  - o Gc보다 더 적은 자원 소모



### X. Result

- 스마트 포인터의 단점은?
  - 추가적인 정보에 대해 선언이 발생하여 오버헤드 발생
  - 순환 참조, 지연 해제에 대해 주의 필요
  - Mutex, Refcell 의 경우에는 완전히 안전하지 않다 (위두타입은 런타임 패닉을 발생할 수 있다)
  - 가독성을 해칠 수 있는 가능성이 있다

