FLUXO FORENSE LOCAL

Importação de extrações

Como o botão Importar extração funciona hoje, quais verificações são reais e quais formatos possuem suporte.

> A origem é somente leitura. O SIED inventaria e calcula SHA-256 dos arquivos, mas parsers trabalham exclusivamente sobre cópias verificadas dentro da pasta do caso.

01	DISPOSITIVO Vincule a extração a um aparelho já cadastrado.
02	FONTE Selecione a pasta; o SIED detecta importadores localmente.
03	CONFIRMAÇÃO O analista escolhe uma opção realmente disponível.
04	PIPELINE Contagem, inventário, plano, cópia verificada e leitura.


RESULTADO

Uma extração registrada com inventário, manifesto, log técnico, execuções dos parsers e rastreabilidade até a origem.

01 / USO

Como iniciar no aplicativo

- Abra ou crie um caso e cadastre o dispositivo examinado.
- Em Extrações, clique em Importar extração.
- Escolha o dispositivo e selecione ou cole o caminho da pasta.
- Confira ferramenta, nível de suporte e motivos encontrados.
- Selecione um importador disponível e confirme em Iniciar importação.



Assistente reconhecendo uma saída do IPED. A detecção explica por que a opção apareceu; o analista mantém a decisão final.

02 / PIPELINE

Quatro etapas baseadas em trabalho real


1	**CONTAGEM**	Conta arquivos e bytes para o progresso. Não fabrica porcentagem quando uma etapa não é mensurável.
2	**INVENTÁRIO E SHA-256**	Lê cada arquivo, classifica pela assinatura, calcula o hash e produz o manifesto na pasta do caso.
3	**BANCOS CONHECIDOS**	O importador monta o plano e encaminha somente arquivos reconhecidos aos parsers corretos.
4	**CÓPIA VERIFICADA E LEITURA**	Copia bancos e auxiliares SQLite, confere o SHA-256 e só então interpreta e grava registros.

Cada registro interpretado preserva a referência técnica: arquivo, hash, tabela, identificador, consulta, parser e versão.

03 / TELEMETRIA

Acompanhamento durante a importação

- etapa e barra de progresso
- arquivos, bytes, bancos, registros e avisos
- tempo, taxa e estimativa somente quando mensuráveis
- item atual e cancelamento cooperativo
- console de eventos reais do backend



Console ao final de uma importação sintética. As mensagens exibidas são as mesmas persistidas no log-importacao.jsonl.


O console pode ser reaberto depois em Extrações → Processamento. Limites de apresentação evitam travar a interface em volumes grandes; inventário, avisos e execuções completos permanecem no caso.

04 / SUPORTE

Importadores disponíveis nesta versão

IMPORTADOR	SITUAÇÃO	O QUE É INTERPRETADO
Pasta genérica	Parcial	Inventário completo e bancos Android/WhatsApp conhecidos.
ADB (.ab)	Disponível	Backup não cifrado e itens internos; cifrado fica inventariado.
IPED	Disponível	Lista CSV e bancos conhecidos exportados fora de iped/.
ALEAPP / iLEAPP	Disponível	Exportações _TSV Exports; demais arquivos no inventário.
Avilla Forensics	Pendente	Não implementado sem uma árvore real e autorizada.

> Avilla permanece bloqueado por decisão forense: caminhos, bancos e formatos não serão inventados sem uma extração real autorizada para estudo.



Itens internos de um backup ADB aparecem individualmente no inventário e mantêm seu caminho dentro do contêiner.

05 / INTEGRIDADE

O que é produzido e o que nunca é alterado

PRODUZIDO NA PASTA DO CASO

- inventário e metadados
- SHA-256 dos arquivos legíveis
- manifesto.sha256
- log-importacao.jsonl
- cópias verificadas de trabalho
- execuções, avisos e registros interpretados
- status final e trilha de auditoria

GARANTIAS

- A extração original é somente leitura e nunca recebe arquivos do SIED.
- Parsers não leem diretamente bancos da evidência: usam cópias verificadas.
- Arquivo ilegível vira aviso; nunca recebe um hash inventado.
- Cancelar registra cancelamento real; falha não vira sucesso.
- Dados implausíveis permanecem como foram lidos e não são reinterpretados como verdade.

> INVENTARIADO não significa INTERPRETADO. Todo arquivo conhecido entra no inventário; apenas formatos cobertos por um parser geram registros derivados.

06 / LIMITES

Limitações atuais e validação segura

- Avilla depende da estrutura real da ferramenta.
- Backups ADB cifrados não são descriptografados automaticamente.
- O índice Lucene e bancos internos privados do IPED não são interpretados.
- ALEAPP/iLEAPP precisam das exportações TSV para registros interpretados.
- Velocidade depende do disco, volume, hashes e quantidade de bancos.

TESTE SEM DADOS REAIS

Use exclusivamente os geradores e fixtures sintéticos em `testes/`. Gere uma pasta sintética, cadastre um dispositivo sintético e percorra o fluxo normal de importação. Nunca use uma extração real apenas para experimentar a interface.

> Resumo: selecionar dispositivo → escolher pasta → conferir detecção → iniciar → acompanhar quatro etapas → abrir a extração registrada.