Elastix 安裝及設定

操作方式,請用 Tab 鍵搭配方向鍵、空白鍵及 ENTER 鍵進行操作 請至 http://www.elastix.com/en/downloads/ 下載 Elastix2.5.0

1. 直接按 Enter




2. 選取安裝時顯示語言及相關設定







3. Disk 空間配置,這邊是全數都給 SIP 使用







4. 選取時區




5. 設定 ssh 進 OS 層的密碼



6. 設定 mysql 的密碼



7. 設定登入 Elastix 網頁的密碼




8. 登入 Elastix 並確認網路設定,用 ifconfig -a 指令確認 eth 是否有拿到 IP

```
[root@SP ~]# ifconfig -a
         Link encap:Ethernet HWaddr 00:1D:60:B2:F8:93
≘th0
         inet addr:10.2.1.199 Bcast:10.2.1.255 Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::21d:60ff:feb2:f893/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:953219 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:1050978 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:670628575 (639.5 MiB) TX bytes:744859981 (710.3 MiB)
         Interrupt:50 Memory:fe8c0000-fe8e0000
         Link encap:Local Loopback
10
         inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
         RX packets:749703 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:749703 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:124948183 (119.1 MiB) TX bytes:124948183 (119.1 MiB)
```

9. 修改 Network IP

#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0



#service network restart

10. 新增繁中語系

#vi /var/www/html/lang/tw.lang

將檔案繁體中文的內容全部貼進 tw.lang 再存檔

chmod 755 /var/www/html/lang/tw.lang

再登入 Web 修改語言



11. 更新


Update OS 及 Elaxtix

#yum update -y

yum update -y elastix-*

12. NAT 設定(如果有請務必設定)


在 PBX 設定 →工具 → asterisk File Editor 修改 sip nat.conf



加入以下設定

nat=yes
externhost=XXX.網域名.com.xx #非固定 IP 一定要設定
externaddr=外部 Public IP #非固定 IP 不必設定
localnet=10.2.1.0/255.255.255.0 #可設定多筆(內網)
localnet=172.29.1.0/255.255.255.0 #可設多筆(DMZ)
externrefresh=10

儲存→Reolad Asterisk



13. 開啟影像設定

在 PBX 設定 > 工具 → asterisk File Editor 修改 sip general custom.conf


tcpenable=yes tcpbindaddr=0.0.0.0 videosupport=yes maxcallbitrate=384 allow=h263 allow=h261 allow=h263p allow=h264




儲存→Reolad Asterisk

14. 帳號設定

PBX→PBX 設定→Add Extesion→submit






Apply Config



Add Extension
test02 <000002>
test04 <000004>
Eason01 indoor <031>
Eason02 lobby <032>
Eason03 iphone <033>
Eason04 PC <034>
Eason05 outdoor <035>
Eason06 home <036>
Eason07 Android <037>
Luke 1234 <1234>
JamesPhone <19888>
james <28634>
mobile phone <0901010101010295>



Apply Config

Add an Extension Please select your Device below then click Submit - Device

Submit

Device Generic SIP Device

Add Extension test02 <000002> test04 <000004> Eason01 indoor <031> Eason02 lobby <032>

Eason03 iphone <033> Eason04 PC <034> Eason05 outdoor <035>

Eason06 home <036>