Plasticita_1D_Priklad_3_dany_prubeh_napeti

January 6, 2025

#

Tato studijní pomůcka vznikla za podpory Inovačního projektu FSv ČVUT č. 15 "Inovativní pomůcky pro předměty Přetváření a porušování materiálů".

(c) 2024 Lenka Dohnalová (lenka.dohnalova@fsv.cvut.cz), Petr Havlásek (petr.havlasek@cvut.cz), Milan Jirásek (milan.jirasek@cvut.cz)


1 Jednoduché viskoelastické modely

1.1 Zadání

Na obrázku je reologický model tvořený dvěma ideálně pružnoplastickými články. Tuhosti pružin jsou $E_1=10$ GPa a $E_2=20$ GPa, meze kluzu plastických článků jsou $\sigma_{p1}=200$ MPa a $\sigma_{p2}=100$ MPa.

Sestrojte pracovní diagram odpovídající zatěžovacímu programu, při kterém je celkové napětí nejprve sníženo z nuly na hodnotu -250 MPa a poté je plynule zvyšováno až na hodnotu 250 MPa.

[116]: from IPython.display import display, Image display(Image(filename="Plasticita_1D_Priklad_3_zadani.png", width=600))



Import potřebných knihoven

```
[117]: %matplotlib inline
   import math
   import numpy as np
   from IPython.display import Markdown as md
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

1.2 Řešení

```
[118]: # Hodnoty vstupních parametrů dle zadání:

E1 = 10 * 1000 # MPa

E2 = 20 * 1000 # MPa

p1 = 200 # MPa

p2 = 100 # MPa

_min = -250 # MPa

_max = 250 # MPa

# Inicializace prázdných seznamů pro napětí a deformaci, kam budou v každému

kroku ukládány hodnoty pro výsledné vykreslení grafu

strain_values = [] # Seznam pro celkové deformace

stress_values = [] # Seznam pro celkové napětí
```

Označení dílčích hodnot deformací a napětí:

```
\sigma_{1pl}... napětí v plastickém článku s mezí kluzu \sigma_{p1} \sigma_{1el}... napětí v pružině s tuhostí E_1 \sigma_{2pl}... napětí v plastickém článku s mezí kluzu \sigma_{p2} \sigma_{2el}... napětí v pružině s tuhostí E_2 \varepsilon_1... deformace článku 1 \varepsilon_2... deformace článku 2
```

Celková deformace ε je v každém kroku rovna součtu deformací obou článků modelu $\varepsilon=\varepsilon_1+\varepsilon_2$. Platí:

```
\begin{split} \varepsilon_1 &= \varepsilon_{1el} = \varepsilon_{1pl} \\ \varepsilon_2 &= \varepsilon_{2el} = \varepsilon_{2pl} \\ \sigma &= \sigma_1 = \sigma_2 \\ \sigma_1 &= \sigma_{1el} + \sigma_{1pl} \\ \sigma_2 &= \sigma_{2el} + \sigma_{2pl} \end{split}
```

Pro přehlednost je u každého stavu vykresleno schéma modelu s uvedením konkrétních hodnot napětí a deformací ve všech částech modelu.

1.2.1 A - počáteční (nulový) stav

```
_A = 1 + 2


strain_values.append(_A)  # Uložení deformace
stress_values.append(_A)  # Uložení napětí

print("\n")
print(f" 1pl = { 1pl} MPa")
print(f" 1el = { 1el} MPa")
print(f" 2pl = { 2pl} MPa")
print(f" 2 = { 2el} MPa")
print(f" 2 = { 2}!)
print(f" 1 = { 1}")
print(f" 2 = { 2}!")
print(f" 2 = { 2}")
print("\n")
```

```
1pl = 0 MPa
1el = 0 MPa
2pl = 0 MPa
2el = 0 MPa
1 = 0
2 = 0
```

Celkové napětí při počátku zatížení je: 0 MPa Celková deformace při počátku zatížení je: 0

```
[120]: from IPython.display import display, Image display(Image(filename="Plasticita_1D_Priklad_3_stav_A.png", width=400))
```



1.2.2 B - dosažení mezního napětí v pravém plastickém článku

```
[121]: B = -p2
      1pl = _B
      1el = 0
      2p1 = _B
      2el = 0
      1 = 0
      2 = 0
      _{B} = 1 + 2
      strain_values.append(_B) # Uložení deformace
      stress_values.append(_B) # Uložení napětí
      print("\n")
      print(f" 1pl = { 1pl} MPa")
      print(f" 1el = { 1el} MPa")
      print(f" 2pl = { 2pl} MPa")
      print(f" 2el = { 2el} MPa")
      print(f" 1 = { 1}")
      print(f"2 = {2}")
      print("\n")
      print(f"Celkové napětí při dosažení mezního napětí v pravém plastickém článku⊔
       print(f"Celková deformace při dosažení mezního napětí v pravém plastickém∟
```

```
1pl = -100 MPa

1el = 0 MPa

2pl = -100 MPa

2el = 0 MPa


1 = 0

2 = 0
```

Celkové napětí při dosažení mezního napětí v pravém plastickém článku je: -100 MPa

Celková deformace při dosažení mezního napětí v pravém plastickém článku je: 0 × 10 $^{\rm 3}$

```
[122]: from IPython.display import display, Image display(Image(filename="Plasticita_1D_Priklad_3_stav_B.png", width=400))
```



1.2.3 C - dosažení mezního napětí ve druhém plastickém článku

```
[123]: \quad _{C} = -p1
       1pl = _C
       1el = _C - 1pl
       2pl = 2pl
       2el = _C - 2pl
       1 = 1el/E1
       2 = 2e1/E2
       _{C} = 1 + 2
       strain_values.append(_C) # Uložení deformace
       stress_values.append(_C) # Uložení napětí
       print("\n")
       print(f" 1pl = { 1pl} MPa")
       print(f" 1el = { 1el} MPa")
       print(f" 2pl = { 2pl} MPa")
       print(f" 2el = { 2el} MPa")
       print(f"1 = {1}")
       print(f"2 = {2}")
       print("\n")
       print(f"Celkové napětí při dosažení mezního napětí ve druhém plastickém článku⊔
        →je: { _C} MPa")
       print(f"Celková deformace při dosažení mezního napětí ve druhém plastickém⊔
        \rightarrowčlánku je: { _C*1000} × 10 ³")
```

```
1pl = -200 MPa

1el = 0 MPa

2pl = -100 MPa

2el = -100 MPa


1 = 0.0
```

```
2 = -0.005
```

Celkové napětí při dosažení mezního napětí ve druhém plastickém článku je: -200 MPa

Celková deformace při dosažení mezního napětí ve druhém plastickém článku je: -5.0×10^{3}

```
[124]: from IPython.display import display, Image display(Image(filename="Plasticita_1D_Priklad_3_stav_C.png", width=400))
```



1.2.4 D - dosažení předepsaného minimálního napětí

```
[125]: _D = _min
       1pl = -p1
       1el = _D - _{pl}
       2p1 = -p2
       2el = _D - 2pl
       1pl_D = 1pl # uložení pro použití v dalším kroku
       1 = 1el/E1
       2 = 2e1/E2
       _D = 1 + 2
       strain_values.append(_D) # Uložení deformace
       stress_values.append(_D) # Uložení napětí
       print("\n")
       print(f" 1pl = { 1pl} MPa")
       print(f" 1el = { 1el} MPa")
       print(f" 2pl = { 2pl} MPa")
       print(f" 2el = { 2el} MPa")
       print(f" 1 = { 1}")
       print(f" 2 = { 2}")
       print("\n")
```

```
print(f"Dosaženo předepsaného minimálního napětí: { _D} MPa")
print(f"Celková deformace při dosažení předepsaného minimálního napětí je:⊔

→{ _D*1000} × 10 ³")
```

```
1pl = -200 MPa

1el = -50 MPa

2pl = -100 MPa


2el = -150 MPa

1 = -0.005

2 = -0.0075
```

Dosaženo předepsaného minimálního napětí: -250 MPa Celková deformace při dosažení předepsaného minimálního napětí je: -12.5 × 10 °

[126]: from IPython.display import display, Image display(Image(filename="Plasticita_1D_Priklad_3_stav_D.png", width=400))



1.2.5 E - dosažení mezního tahového napětí v pravém plastickém článku

```
[127]: _E = _D + 2* p2
2pl = p2
2el = _E - 2pl
1pl = 1pl_D + (_E - _D)
1el = _E - 1pl
1pl_E = 1pl # uložení pro použití v dalším kroku

1 = 1el/E1
2 = 2el/E2
_E = 1 + 2

strain_values.append(_E) # Uložení deformace
stress_values.append(_E) # Uložení napětí
```

```
print("\n")
print(f" 1pl = { 1pl} MPa")
print(f" 1el = { 1el} MPa")
print(f" 2pl = { 2pl} MPa")
print(f" 2el = { 2el} MPa")
print(f" 2 = { 2})
print(f" 1 = { 1}")
print(f" 2 = { 2}")
print("\n")

print(f"Celkové napětí při dosažení mezního tahového napětí v pravém plastickému dosažení mezního tahového napětí v pravému dosažení mezního dosažení mezního tahového napětí v pravému dosažení mezního dosažení mezního dosažení mezního dosažení mezního dosažení mezního dosažení mezního dosaženího
```

```
1pl = 0 MPa

1el = -50 MPa

2pl = 100 MPa


2el = -150 MPa

1 = -0.005

2 = -0.0075
```

Celkové napětí při dosažení mezního tahového napětí v pravém plastickém článku je: -50 MPa Celková deformace při dosažení mezního tahového napětí v pravém plastickém článku je: -12.5×10 3

[128]: from IPython.display import display, Image display(Image(filename="Plasticita_1D_Priklad_3_stav_E.png", width=400))



1.2.6 F - dosažení mezního tahového napětí ve druhém plastickém článku

```
[129]: delta_ = p1 - 1pl_E
       _F = _E + delta_
       1pl = p1
       1el = _F - 1pl
       2p1 = p2
       2el = _F - 2pl
       1 = 1el/E1
       2 = 2e1/E2
       _{F} = 1 + 2
       strain_values.append(_F) # Uložení deformace
       stress_values.append(_F) # Uložení napětí
       print("\n")
       print(f" 1pl = { 1pl} MPa")
       print(f" 1el = { 1el} MPa")
       print(f" 2pl = { 2pl} MPa")
       print(f" 2el = { 2el} MPa")
       print(f"1 = {1}")
       print(f" 2 = { 2}")
       print("\n")
       print(f"Celkové napětí při dosažení mezního tahového napětí ve druhém⊔
        ⇔plastickém článku je: { _F} MPa")
       print(f"Celková deformace při dosažení mezního tahového napětí ve druhém⊔
        →plastickém článku je: { _F*1000} × 10 ³")
```

```
1pl = 200 MPa

1el = -50 MPa

2pl = 100 MPa


2el = 50 MPa

1 = -0.005

2 = 0.0025
```

Celkové napětí při dosažení mezního tahového napětí ve druhém plastickém článku je: 150 MPa Celková deformace při dosažení mezního tahového napětí ve druhém plastickém článku je: -2.5×10^{3}

```
[130]: from IPython.display import display, Image display(Image(filename="Plasticita_1D_Priklad_3_stav_F.png", width=400))
```



1.2.7 G - dosažení předepsaného maximálního napětí

```
[131]: \quad _G = _{max}
       1pl = p1
       1el = _G - 1pl
       2p1 = p2
       2el = _G - 2pl
       1 = 1el/E1
       2 = 2e1/E2
       _{G} = 1 + 2
       strain_values.append(_G) # Uložení deformace
       stress_values.append(_G) # Uložení napětí
       print("\n")
       print(f" 1pl = { 1pl} MPa")
       print(f" 1el = { 1el} MPa")
       print(f" 2pl = { 2pl} MPa")
       print(f" 2el = { 2el} MPa")
       print(f"1 = {1}")
       print(f"2 = {2}")
       print("\n")
       print(f"Dosaženo předepsaného maximálního napětí: { _G} MPa")
       print(f"Celková deformace při dosažení předepsaného maximálního napětí je:
        →{ _G*1000} × 10 ³")
```

```
1pl = 200 MPa

1el = 50 MPa

2pl = 100 MPa


2el = 150 MPa

1 = 0.005

2 = 0.0075
```

Dosaženo předepsaného maximálního napětí: 250 MPa Celková deformace při dosažení předepsaného maximálního napětí je: 12.5×10^{3}

```
[132]: from IPython.display import display, Image display(Image(filename="Plasticita_1D_Priklad_3_stav_G.png", width=400))
```




1.2.8 Vykreslení pracovního diagramu

```
[133]: # Písmena odpovídající jednotlivým bodům
      labels = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G']
       # převod deformací na promile:
      for i in range(len(strain values)):
           strain_values[i] *= 1000
       # Vykreslení pracovního diagramu
      plt.figure(figsize=(8, 6))
      plt.plot(strain_values, stress_values, '-o', color='blue')
       # Přidání popisků k bodům
      for x, y, label in zip(strain_values, stress_values, labels):
          plt.text(x, y, label, fontsize=15, ha='right', va='bottom', color='black')
      # Nastavení os
      plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.8) # Vodorovná osa
      plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.8) # Svislá osa
      plt.gca().spines['top'].set_visible(False) # Skrytí horního rámečku
      plt.gca().spines['right'].set_visible(False) # Skrytí pravého rámečku
      plt.gca().spines['bottom'].set_position('zero') # Posunutí spodní osy na střed
      plt.gca().spines['left'].set_position('zero') # Posunutí levé osy na střed
      # Přidání explicitních značek na osy
      plt.xticks(sorted(set(strain_values)), fontsize=12)
      plt.yticks(sorted(set(stress_values)), fontsize=12)
```

```
# Nastavení popisů os
plt.xlabel('$\\epsilon$ [%]', fontsize=14, loc='right')
plt.ylabel('$\\sigma$ [MPa]', fontsize=14, rotation=0, labelpad=-50, loc='top')

# Mřížka pro lepší přehlednost
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

# Zobrazení grafu
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
[133]:
```