软件培训之家


www.peixun.net

CCR和BCC

在线视频+DVD播放+现场培训 专注软件学习(www.peixun.net)




1.CCR模型图解






2.BCC模型图解






3.CRS和VRS









投入角度: $CCR TE_D = PQ/PD$ $BCC TE_D = PR/PD$



4.初始CCR模型:分式规划

$$\max_{\mathbf{u},\mathbf{v}} (\mathbf{u}'\mathbf{q}_i/\mathbf{v}'\mathbf{x}_i),$$

$$\mathbf{st}^1 \quad \mathbf{u}'\mathbf{q}_i/\mathbf{v}'\mathbf{x}_j \leq 1, \quad j=1,2,...,I,$$

$$\mathbf{u}, \mathbf{v} \geq \mathbf{0}.$$



$$\min_{\theta,\lambda} \theta$$
, \mathbf{c} st $-\mathbf{q}_i + \mathbf{Q}\lambda \geq \mathbf{0}$, 包络模型:最为常用 $\theta \mathbf{x}_i - \mathbf{X}\lambda \geq \mathbf{0}$, $\lambda \geq \mathbf{0}$,





4.BCC模型:包络形式

$$\min_{\theta,\lambda} \theta,$$
st
$$-\mathbf{q}_i + \mathbf{Q}\lambda \ge \mathbf{0},$$

$$\theta \mathbf{x}_i - \mathbf{X}\lambda \ge \mathbf{0},$$

$$\mathbf{I}\mathbf{1}'\lambda = 1$$

$$\lambda \ge \mathbf{0},$$

投入角度

注意: 投入角度的技术效率TE=θ



BCC产出角度

CCR产出角度

$$\max_{\phi,\lambda} \phi,$$
st $-\phi \mathbf{q}_i + \mathbf{Q}\lambda \ge 0,$

$$\mathbf{x}_i - \mathbf{X}\lambda \ge 0,$$


$$\mathbf{11'}\lambda = 1$$

$$\lambda \ge 0,$$

max
$$\phi$$
, ϕ ,
st $-\phi \mathbf{q}_i + \mathbf{Q}\lambda \ge 0$,
 $\mathbf{x}_i - \mathbf{X}\lambda \ge 0$,
 $\mathbf{11} \lambda - 1$
 $\lambda \ge \mathbf{0}$,

注意: 产出角度的技术效率TE=1/φ

5.规模效率



投入角度: CCR TE_D=PQ/PD

BCC TE_D=PR/PD

SE_D=PQ/PR=CCR TE/BCC TE

在线视频+DVD播放+现场培训 专注软件学习(www.peixun.net)

