DEA超效率模型 Super efficiency DEA model

在线视频+DVD播放+现场培训 专注软件学习(www.peixun.net)



1.超效率的基本概念

DMU使用DEA方法进行技术效率评价时, 当存在多于1个的DMU呈现有效状态(TE=1) 时,进一步鉴别这些有效DMU间的效率大 小问题就是超效率问题。





2.超效率DEA度量的基本思路(排除机制)

首先,从生产可能性集(PPS)中删除被评价的有效DMU 然后,度量DMU到PPS的距离即是超效率。 因此,可以根据距离来排列有效DMU,且 超效率》=1。






3.一个例子

	DATA			CCR	SBM	Super-SBM
DMU	X1	x2	Υ			
Α	4	3	1	0.8571	0.8333	
В	7	3	1	0.6316	0.6191	
С	8	1	1	1	1	1.125
D	4	2	1	1	1	1.25
E	2	4	1	1	1	1.5
F	10	1	1	1	0.9	

以有效单元E为例说明




原生产可能性集P



在线视频+DVD播放+现场培训 专注软件学习(www.peixun.net)



排除E的生产可能性集P'



我们的工作就是计算E到新生产可能性集P'的距离,即EG的距离



距离求解

设新的生产可能性集为 $(x_1', x_2', y') \in P'$ 定义E点到 $(x_1', x_2', y') \in P'$ 的距离为:

$$(x_1'/x_{1E} + x_2'/x_{2E})/2$$

其中分母2表示投入变量个数。求解规划:

 $\min (x_1'/x_{1E} + x_2'/x_{2E})/2$ subject to $x_1' \ge x_{1E}, x_2' \ge x_{2E}, y' = y_E, (x_1', x_2', y') \in P'$ 得到最优解 $x_1' = 4, x_2' = 4, \text{ and } y' = 1$



则EG点的距离为(4/4+4/2)/2=1.5 类似地求解C、D点的距离分别为1.125和 1.25。即可为超效率的值。





4.径向超效率和非径向超效率 径向超效率:在计算松弛(slacks)时仍 然同比例地缩减投入或扩大产出。

非径向超效率:主要指SBM超效率,即 在计算效率时同时最大可能地考虑了松 弛问题。





5.径向和非径向超效率种类

Super-CCR-I Super-CCC-O Super-SBM-I-C Super-SBM-O-C Super-SBM-C

I/O: 投入产出角度 C/V: CRS和VRS Super-BCC-I Super-BCC-O Super-SBM-I-V Super-SBM-O-V Super-SBM-V

CRS下的超效率模型 共5种组合 VRS下的超效率模型 共5种组合





6.径向和非径向超效率可行解问题

Super-CCR-I Super-CCQ-O Super-SBM-I-C Super-SBM-O-C Super-SBM-C CRS下的超 效率模型 一般都有 可行解 Super-BCC-I Super-BCC-O Super-SBM-I-V Super-SBM-O-V Super-SBM-V 可能无解 可能无解 可能无解 可能无解 可能无解 可能无解

CRS下的超效率模型

VRS下的超效率模型

VRS下的超效率模型可能存 在无解情况



