# 混合效率DEA模型 Hybrid Efficiency DEA Model

在线视频+DVD播放+现场培训 专注软件学习(www.peixun.net)



## 1.混合效率的由来

- □ 我们知道,度量效率(或改进投入产出投入)有两种基本的办法: 径向和非径向;
- □ 有这种可能: 在同一个DEA模型中,针对投入和产出变量,可以区分不同的处理或改善办法,即对某些投入/产出实行 径向度量或改进,而对其他一些投入/产出实施非径向度量或改善。
- □ 如果一个DEA模型中同时实行了径向和非径向度量,由此 DEA模型计算的效率称作混合效率。





# 2.模型的构造

- 口 设有X和Y投入产出矩阵,X是  $(m \times n)$ ,Y是  $(s \times n)$ ,表示m个投入变量,s个产出变量,n个DMU。把X分成两个部分 m=m1+m2,即径向投入和非径向投入  $X = \begin{pmatrix} X^R \\ X^{NR} \end{pmatrix}$
- □ 同样地,把Y也分成两个部分<sup>s=s1+s2</sup>,即径向产出和非径向产出

$$Y = \begin{pmatrix} Y^R \\ Y^{NR} \end{pmatrix}$$

**山**被评价的DMU,可写成DMU  $(x_o, y_o) = (x_o^R, x_o^{NR}, y_o^R, y_o^{NR})$ 

# 2.模型的构造

#### 仿照SBM的效率构造如下式

(Hybrid) 
$$\rho^* = \min \frac{1 - \frac{m1}{m}(1 - \theta) - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m2} s_i^{NR-} / x_{io}^{NR}}{1 + \frac{s1}{s} (\phi - 1) + \frac{1}{s} \sum_{r=1}^{s2} s_r^{NR+} / y_{ro}^{NR}}$$

subject to

$$\begin{aligned} &\theta x_o^R \geq X^R \lambda \\ &x_o^{NR} = X^{NR} \lambda - s^{NR-1} \\ &\phi y_o^R \leq Y^R \lambda \\ &y_o^{NR} = Y^{NR} \lambda - s^{NR+1} \\ &\theta \leq 1, \phi \geq 1, \lambda \geq 0, s^{NR-1} \geq 0, s^{NR+1} \geq 0. \end{aligned}$$

当且仅当下式成立时,混合 DMU是有效的

$$\rho^* = 1, i.e., \theta^* = 1, \phi^* = 1, s^{NR-*} = 0, s^{NR+*} = 0$$



## 2.模型的构造

对于无效的DMU,根据混合效率模型,其改进

的目标值为

$$\begin{array}{c}
-R \\
x_o \leftarrow \theta^* x_o^R \\
-NR \\
x_o \leftarrow x_o^{NR} - s^{NR-*} \\
-R \\
y_o \leftarrow \phi^* y_o^R \\
-NR \\
y_o \leftarrow y_o^{NR} + s^{NR+*}
\end{array}$$

# 3.混合效率指数的分解

根据混合效率的最优解, 可把混合效率指数分解成以下四个 部分

Radial input inefficiency: 
$$\alpha_1 = \frac{m1}{m}(1 - \theta^*)$$

Non - radial input inefficiency:  $\alpha_2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m^2} s_i^{NR-*} / x_{io}^{NR}$ 

Radial output inefficiency: 
$$\beta_1 = \frac{s1}{s}(\phi^* - 1)$$

Non - radial output inefficiency:  $\beta_2 = \frac{1}{s} \sum_{r} s_r^{NR+*} / y_{ro}^{NR}$  非径向产出无效率

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$$
 投入无效率  
:  $\beta = \beta_1 + \beta_2$  产出无效率

径向投入无效率

非径向投入无效率

径向产出无效率

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$$
 投入无效率  
:  $\beta = \beta_1 + \beta_2$  产出无效率

# 3.混合效率指数的分解 效率指数可表达成

$$\rho^* = \frac{1 - \alpha}{1 + \beta} = \frac{1 - \alpha_1 - \alpha_2}{1 + \beta_1 + \beta_2}$$

# 本部分涉及的模型

Hybrid-C Hybrid-V

非角度的混合效 率模型**2**种 Hybrid-I-C Hybrid-I-V Hybrid-O-C Hybrid-O-V

角度的混合效率 模型**4**种





