# 网络DEA模型 Network DEA Model

在线视频+DVD播放+现场培训 专注软件学习(www.peixun.net)



#### 1.基本概念


- ◆传统DEA方法,模型结构都是单层结构,并且通常把系统内部作为一个"黑箱",即投入经过这一"黑箱"转变为产出,而具体过程不需要精确地表述,这一假设曾是DEA的优势。
- ◆但随着DEA的发展,对效率评价中深入DMU内部寻找低效的所在就变得极为迫切,因此需要打开这个黑箱。
- ◆网络DEA是指"黑箱"是由一系列的子单元构成,这些子单元之间进行着一系列的投入和产出活动,因此会对系统整体效率产生重要影响。网络DEA的实质是将决策单元复杂业务流程分解,方便考察每一个环节对效率的影响。
- ◆生产过程中的中间产品就格外重要,它可能是前一阶段的投入也可能 是后一阶段的产出。



#### 2.应用环境举例

- ◆如在环境经济中,企业使用一定的资源(如能源、资本和劳动)投入 生产过程,会产生相应的经济效益(如GDP、工业增加值、收入等)。
- ◆ 同时,这个过程也不可能全部转化为期望产出,也会产生污染
- ◆ 要想保持环境质量与工业发展的双赢,社会或企业又必须投入一定的资源治理污染或减轻污染程度,实现可持续发展目标。
- ◆ 治理污染会得到相应的有用物品,又能增加社会和生态效益。
- ◆ 因此, 此过程即是一个典型的网络模型。
- ◆事实上,上讲中,非期望产出模型是把好产出与污染物作为同时产出物而看待,这虽然可以勉强接受,但违反了生产的过程。
- ◆可参见下图










- ◆第一阶段(生产系统):投入指标为固定资产、劳动力、 能源消费,产出指标为工业增加值、工业三废。
- ◆第二阶段(环境治理系统):投入指标为工业污染治理投资、工业三废,产出指标为三废综合利用产值。
- ◆这即是典型的网络DEA结构。







在线视频+Dvレ瘤放+现场培训 专注软件学习(www.peixun.net)



- ◆每一个节点有,也可能没有自己直接的投入或产 出变量
- ◆至少有一个节点通过中间投入变量把其他节点联 系起来。
- ◆网络DEA能够提供每个节点的效率,也能提供整体的效率估计。





- ◆把各节点连接起来,有4种不同的选择.
- ◆ (1)desirable (good) links: (LG) ,网络DEA把它作为产出。
- ◆ (2)undesirable (bad) links (LB)比如损失、坏账以及滞销商品等,网络DEA把它作为投入。
- ◆ (3) Discretionary (free) link (LF):其对应的接点的DMU能够自由处置,不受约束,不会直接对效率评估造成影响,但会通过非直接的方式影响效率
- ◆ (4) Non-discretionary (fixed) link(LN):意味着超出了DMU的控制, 其值是固定的,不变的,与观察值相同。通过连续性条件对效率产 生间接影响。



#### 3.网络DEA模型

- ◆DEA Solver提供的是不同于其他软件的求解模型,即它提供的是SBM的网络DEA模型。求解思路与径向相同,只不过模型具体求解办法不同。
- ◆具体模型形式可参见相关资料(比其他模型复杂),这里 仅列出基本形式。
- ◆角度的和非角度两类SBM网络模型



## 4.角度SBM网络模型

目标函数,投入角度

 $\theta_o^* = \min \sum_{k=1}^K w^k \left[ 1 - \frac{1}{m_k} \left( \sum_{i=1}^{m_k} \frac{S_{io}^{k-}}{X_{io}^k} \right) \right]$ 

定义各节点的效率为

$$\theta_{k} = 1 - \frac{1}{m_{k}} \left( \sum_{i=1}^{m_{k}} \frac{S_{io}^{k-}}{X_{io}^{k}} \right)$$

整体的效率为: 各节点效率的加权算术平均

$$\theta_o^* = \sum_{k=1}^K w^k \theta_k$$



各节点的权重

## 4.角度SBM网络模型

目标函数,产出角度

$$1/\tau_o^* = \max \sum_{k=1}^K w^k \left[ 1 + \frac{1}{r_k} \left( \sum_{r=1}^{r_k} \frac{s_{ro}^{k+}}{y_{ro}^k} \right) \right]$$

各节点效率

$$\tau_{k} = \frac{1}{1 + \frac{1}{r_{k}} \left( \sum_{r=1}^{r_{k}} \frac{s_{ro}^{k+}}{y_{ro}^{k}} \right)}$$

 $au^*$  整体效率,不是各节点效率的加权算术平均,而是加权调和平均,通常

$$\tau_o^* \leq \sum_{k=1}^K w^k \tau_k$$



# 5.非角度SBM网络模型

#### 非角度SBM网络模型目标函数

$$\rho_{o}^{*} = \min \frac{\sum_{k=1}^{K} w^{k} \left[ 1 - \frac{1}{m_{k}} \left( \sum_{i=1}^{m_{k}} \frac{S_{io}^{k-}}{X_{io}^{k}} \right) \right]}{\sum_{k=1}^{K} w^{k} \left[ 1 + \frac{1}{r_{k}} \left( \sum_{r=1}^{r_{k}} \frac{S_{ro}^{k+}}{Y_{ro}^{k}} \right) \right]}$$

各节点效率

$$\rho_{k} = \frac{1 - \frac{1}{m_{k}} \left( \sum_{i=1}^{m_{k}} \frac{S_{io}^{k-}}{X_{io}^{k}} \right)}{1 + \frac{1}{r_{k}} \left( \sum_{r=1}^{r_{k}} \frac{S_{ro}^{k+}}{Y_{ro}^{k}} \right)}$$

整体效率只是简单相加,不是加权算术平均,也不是调和平均

# 4. SBM网络模型种类

角度类型

非角度类型

NetworkSBM-I-C-NetworkSBM-I-V-

NetworkSBM-O-C

NetworkSBM-O-V

NetworkSBM-C

NetworkSBM-V-

