Systemy operacyjne

Wykład 9: Pamięć wirtualna

Po co nam pamięć wirtualna?

Ilość pamięci wirtualnej zużywanej przez wszystkie procesy?

```
ps -A -o vsz | awk '{s+=$1} END {print s/1024}'
```

llość faktycznie zużywanej pamięci fizycznej → vmstat -h

- programy nie potrzebują całego swojego kodu w pamięci (rzadko korzystamy z całej funkcjonalności, w tym kodu obsługi błędów)
- i wszystkich swoich danych
 (przydział tablic dla przypadków pesymistycznych)
- prawie cały kod możemy współdzielić
 (sekcja text programów jest tylko do odczytu → biblioteki współdzielone)
- dane też da się współdzielić, tak długo jak ich nie zmieniamy (dzięki temu można implementować efektywnie fork)

Przestrzenie adresowe i stronicowanie

Procesy posługują się adresami wirtualnymi i żyją w wirtualnej przestrzeni adresowej. Podobnie jest z jądrem, przy czym ono zarządza również zasobami w fizycznej przestrzeni adresowej.

Procesor przy każdym dostępie do pamięci wykonuje **translację adresów** z wirtualnych na fizyczne z użyciem zintegrowanej **jednostki zarządzania pamięcią**.


W **stronicowaniu** cała przestrzeń adresowa jest podzielona na **strony**. Są to bloki pamięci ustalonego rozmiaru 2^k , które zaczynają się zawsze pod adresem podzielnym przez 2^k . Strony leżą w **pamięci wirtualnej**, a **ramki stron** w **pamięci fizycznej**.

Stronicowanie i translacja adresów

Opis wirtualnej przestrzeni adresowej dla procesora znajduje się w tabeli stron. Na podstawie adresu wirtualnego stron procesor wyznacza wirtualny numer strony, a następnie przechodzi


tablicę stron szukając wpisu strony, z której wyciąga numer ramki strony. Mniej znaczące bity adresu wirtualnego nie podlegają translacji.

Wpisy stron przechowują dodatkowe informacje.



Tablica stron

Tablice stron mogą być różnie zorganizowane: wielopoziomowa (Intel, ARM), odwrócona (PowerPC), wirtualna płaska (MIPS). Chcemy by opis przestrzeni adresowej był jak najefektywniejszy!



Wpisy tablicy stron

Wpisy tablicy stron oprócz fizycznego numeru strony zawierają:


- bity uprawnień → czy procesor może odczytywać, zapisywać, wykonywać zawartość strony?
- bit obecności → czy strona ma przypisaną ramkę?
- bit trybu pracy procesora → czy procesor będąc w trybie użytkownika albo nadzorcy może korzystać ze strony?
- bity polityki buforowania → czy i jak procesor może przechowywać zawartość strony w pamięci podręcznej? (disable cache, write-through, copy-back, etc.)
- bity monitorowania dostępu → czy ostatnio procesor czytał tą stronę (referenced) albo modyfikował (modified)?
 (będą nam potrzebne do implementacji polityk zastępowania stron)

Translation Lookaside Buffer

By translacja adresów przebiegała szybko procesory używają **TLB** – b. szybkiej pamięci podręcznej przechowującej wpisy stron.

Chybienie w TLB wymaga zajrzenia do tablicy stron.

Zasięg TLB to rozmiar pamięci, którą możemy zaadresować bez generowania chybienia.



Slajdy z CSAPP3e (18)

Unix: wywołania systemowe (1)

sysconf(_SC_PAGESIZE)	Podaje rozmiar strony, to samo co getpagesize().	
mmap(addr, length, prot, flags, fd, offset)	Odwzoruj length bajtów zasobu fd od pozycji offset lub pamięci anonimowej pod addr . Uprawnienia obszaru to prot .	
munmap(addr, length)	Usuń fragment lub całość odwzorowania.	
mprotect(addr, length, prot)	Zmień uprawnienia wybranego obszaru.	
msync(addr, length, flags)	Synchronizuj odwzorowanie z obiektem. flags ∈ {MS_ASYNC, MS_SYNC, MS_INVALIDATE}	

- **lenght** i **offset** podzielne przez rozmiar strony
- addr jest wskazówką dla mmap chyba, że MAP_FIXED ∈ flags
- prot złożeniem flag PROT_EXEC, PROT_READ, PROT_WRITE
- mapowanie może być prywatne (MAP_SHARED) lub dzielone (MAP_PRIVATE)
- pamięć anonimową przydzielamy flagą MAP_ANONYMOUS
- obszar może automatycznie rosnąć w dół MAP_STACK
- MS_INVALIDATE unieważnia zawartość pozostałych odwzorowań zasobu

Unix: wywołania systemowe (2)

mlock(addr, length)	Przypnij strony do pamięci RAM.
munlock(addr, length)	Odepnij strony od pamięci RAM.
mincore(addr, length, vec)	Sprawdź czy strony są w <u>rdzeniu</u> (pradawne określenie RAM).
madvise(addr, length, advice)	Poinformuj system o zamiarach w stosunku do obszaru. flags ∈ {MADV_NORMAL, MADV_RANDOM, MADV_SEQUENTIAL, MADV_WILLNEED, MADV_DONTNEED}

- vec to adres miejsca na wektor bitów per strona
- przypięte strony → zabraniamy wymiany do pamięci drugorzędnej
- MADV_SEQUENTIAL → strony będą sprowadzane sekwencyjne, możesz włączyć gorliwe sprowadzanie (ang. read-ahead)
- MADV_WILLNEED → niedługo będę potrzebować,
 możesz asynchroniczne sprowadzić do pamięci RAM
- dużo flag *Linux-specific*, np. MADV_MERGEABLE (przydatne dla monitorów maszyn wirtualnych)

Zbiór roboczy i zbiór rezydentny

Zbiór roboczy to zbiór stron, których proces potrzebował w chwili t do działania w ciągu Δ ostatnich tyknięć wirtualnego zegara.

Zbiór rezydentny to zbiór wszystkich stron procesu rezydujących w pamięci operacyjnej w chwili t wirtualnego zegara procesu.

System operacyjny zarządza zbiorem rezydentnym i stara się przybliżać nim zbiór roboczy \rightarrow chcemy by W(t, Δ) \subseteq R(t)!

Znów będziemy polegać na **lokalności odwołań**, bo wiemy, że programy wykazują pewne wzorce w dostępach do pamięci!

Pomniejszy i poważny błąd strony

pomniejszy błąd strony (ang. *minor page fault*) → strona w pamięci operacyjnej, ale złe uprawnienia bądź nie podczepiona

poważny błąd strony (ang. *major page fault*) → strona w pamięci drugorzędnej, wymaga potencjalnie długiej operacji czytania, czas przełączyć się na inny proces

częstość błędów stron (ang. page fault frequency) → błędy stron można zliczać i analizować; można szybko stwierdzić czy rozmiar zbioru rezydentnego jest dopasowany do potrzeb procesu

ps -A -o pid,rss,vsz,min_flt,maj_flt,command



Zarządzanie cache'm vs. pamięcią wirtualną

Jest wiele podobieństw i słusznie! Realizujemy te same cele, ale między innymi **poziomami hierarchii pamięci** tylko, że tym razem robimy to programowo, a nie sprzętowo!

blok → strona

metadane bloku → wpis tablicy stron

pamięć asocjacyjna → tablica stron

zastępowanie bloków → polityka zastępowania stron

cache miss → major page fault

pojemność pamięci podręcznej → rozmiar pamięci RAM

pobranie bloku z RAM → pobranie strony z dysku

polityka write-back → buforowanie stron

Polityka sprowadzania

polityka sprowadzania (ang. *fetch*) → uruchamiamy nowy program, najpierw musimy go wczytać... ale czy będziemy potrzebować całego jego kodu i wszystkich danych w pamięci operacyjnej od razu?

- leniwie → stronicowanie na żądanie (ang. demand paging)
 (błąd strony → ładujemy; a jeśli błędów jest dużo na krótkim odcinku czasu?)
- gorliwie → stronicowanie wstępne (ang. prepaging)
 (zauważamy, że sprowadzenie całej ścieżki z dysku lub jednego bloku nie różni się czasem → czytanie z wyprzedzeniem (ang. read-ahead))

Może dać programiście jakieś narzędzie do wyrażania intencji?

Polityka sprzątania

polityka sprzątania (ang. *clean*) → możemy wyznaczyć podzbiór ramek stron, z których programy nie korzystają od dłuższego czasu, ale są zmodyfikowane i wymagają uspójnienia z pamięcią drugorzędną. Kiedy je wyczyścić?

- leniwie → czyszczenie na żądanie (ang. demand cleaning)
 (jak musimy ponownie użyć danej strony to dopiero ją uspójniamy)
- gorliwie → czyszczenie wstępne (ang. precleaning)
 (zbieramy strony w grupy i wyrzucamy na dysk, może już nie będą potrzebne)

Lepsze podejście? Buforowanie stron, o którym będzie później.

Polityki przydziału

polityka przydziału (ang. *placement*) → sprowadzamy strony z pamięci drugorzędnej do RAM, czy to pod jakim adresem je umieścimy może mieć wpływ na wydajność programów? Tak!


- systemy z niejednorodnym dostępem do pamięci (ang. Non-Uniform Memory Architecture)
 (procesor ma "dalej" do pewnych fragmentów pamięci fizycznej)
- kolorowanie stron (ang. page colouring)
 (ułożenie danych w RAM może wpływać na liczbę chybień w pamięć cache)
- duże strony (ang. huge pages)
 (zwiększanie zasięgu TLB → mniej chybień w pamięciożernych programach)

Polityka zastępowania

polityka zastępowania (ang. replacement) → chcemy zmniejszyć zbiór roboczy programu, potrzebujemy wyznaczyć ramki stron, których proces nie będzie już potrzebować. Będziemy wybierać strony ofiary (ang. victim), a następnie wyrzucać je lub uspójniać z pamięcią drugorzędną. Oczywiście nie znamy przyszłości (idealny algorytm OPT) więc będzie trzeba sobie radzić inaczej.

- możemy badać czy proces odnosił się do stron w przeszłości (wsparcie sprzętowe → bity monitorowania dostępu referenced / modified)
- ... i kojarzyć te informacje z wirtualnym czasomierzem procesu
- ... problem w tym, że będziemy popełniać błędy.

Podstawowe polityki zastępowania: OPT, LRU, FIFO



F → błąd strony zapoczątkowujący wybór ofiary do zastąpienia

Not Recently Used

Co każde tyknięcie wirtualnego zegara, np. 20ms, przeglądamy zbiór rezydentny procesu i na podstawie bitów monitorowania dostępu przypisujemy ramki do jednej z klas:

- 1. **referenced** = 0, **modified** = 0 (ostatnio nieużywane)
- 2. **referenced** = 1, **modified** = 0 (ostatnio używane)
- 3. **referenced** = 0, **modified** = 1 (ostatnio nieużywane, brudne)
- 4. **referenced** = 1, **modified** = 1 (ostatnio używane, brudne)

Szukamy ofiar do zastąpienia? Oczywiście nie chcemy stron z klasy 2 i 4. Najłatwiej wziąć strony z klasy 1. Strony z klasy 3 / 4 po wyczyszczeniu przechodzą do klasy 1 / 2.

Algorytm drugiej szansy i buforowanie stron

Algorytm FIFO nie patrzy na bit **referenced** wyrzucanej strony. Mógł być ustawiony na $1 \rightarrow$ więc nie chcemy jej usuwać. Dajmy jej drugą szansę \rightarrow wrzućmy ją do **bufora stron** zamiast czyścić.

demon stronicowania (ang. paging daemon) wątek jądra (kswapd w Linuksie) przegląda regularnie bufory stron i:

- za mało wolnych ramek → zacznij usuwać strony
- strona długo brudna (10s?) i dysk się nudzi → uspójnij
- strona czysta i nie używana bardzo długo → zapomnij
- strona czysta i bez właściciela → zapomnij

Q: Czemu w buforze stron mogą być ramki nienależące do żadnego procesu?

A: Przyspieszenie ładowania często wykorzystywanych programów.

Algorytm zegarowy (CLOCK)


Ramię zegara wskazuje na stronę kandydata na **ofiarę** do zastąpienia.

Występuje błąd strony:


- 1. referenced=0 → usuwamy stronę
- referenced=1 → wyczyść bit, idź do następnej strony, powtórz od (1)

Wszystkie strony miały R=1? Algorytm degeneruje się do FIFO po okrążeniu!

Rozszerzenie: Można dodać drugie ramię, które będzie wyznaczać strony do wyczyszczenia.



(a) State of buffer just prior to a page replacement



(b) State of buffer just after the next page replacement

Najrzadziej używana strona

Żeby zrobić dokładnie **LRU** (ang. Least Recently Used) trzeba wsparcia ze strony sprzętu. Do wpisów tablicy stron dodajemy licznik C odwołań (32-bit?, więcej?). Każdy dostęp \rightarrow +1.

Obsługa błędu strony → bierzemy strony zbioru rezydentnego, sortujemy po C i wybieramy najmniejszy.

Wady: Sprzęt musi aktualizować liczniki. Większa tablica stron. $O(n \log n)$ na sortowanie przy każdym błędzie strony. Co jeśli liczniki się przepełniają?

Wsparcie sprzętowe nie istnieje. Koszt dokładnego algorytmu zbyt duży. Czy nie możemy jakoś przybliżać LRU?

Postarzanie stron (ang. ageing)

	R bits for pages 0-5, clock tick 0	R bits for pages 0-5, clock tick 1	R bits for pages 0-5, clock tick 2	R bits for pages 0-5, clock tick 3	R bits for pages 0-5, clock tick 4
	1 0 1 0 1 1	[1 1 0 0 1 0	[1]1 0 1 0 1	[1 0 0 0 1 0	0 1 1 0 0 0
Page		 			
0	10000000	11000000	11100000	11110000	01111000
1	00000000	10000000	11000000	01100000	10110000
2	10000000	01000000	00100000	00010000	10001000
3	00000000	00000000	10000000	01000000	00100000
4	10000000	11000000	01100000	10110000	01011000
5	10000000	01000000	10100000	01010000	00101000

Stronom zbioru rezydentnego dajemy rejestr przesuwny. Bity dostępu wsuwamy od lewej co cykl wirtualnego zegara. Usuwamy stronę o najmniejszej wartości.

Modelowanie zbioru roboczego

Chcemy zastępować te strony zbioru rezydentnego, które nie są częścią zbioru roboczego. Sprzęt tego nie umożliwia!

Q: Jak wyznaczyć przybliżoną zawartość zbioru roboczego?


A: Niech zbiór roboczy to ramki używane w ciągu ostatnich τ milisekund.

Planista będzie mierzył na ile taktów uruchomiliśmy proces zanim znów znalazł się w jądrze → bieżący czas wirtualny procesu.

Ze stronami zbioru rezydentnego kojarzymy **czas ostatniego użycia** (ang. *timestamp*). Co tyknięcie zegara przeglądamy strony:


- ref = 0 i age > τ \rightarrow usuwamy stronę
- ref = 1 → ref ← 0 i ustawiamy znacznik na obecny czas.

WSClock (1)



Szybki i stosowany w praktyce algorytm modelujący zbiór roboczy. Bieżący czas wirtualny 2204. Bit modified ukryto. Niech τ = 250.

WSClock (2)



Wskazana strona jest czysta i stara → usuwamy! Jeśli była brudna planujemy zapis na dysk i lecimy dalej – czy ograniczyć liczbę współbieżnych zapisów? Jeśli zbiór roboczy zbyt mały → należy go powiększyć. Możemy regulować wartość τ!

Zarządzanie rozmiarem zbioru rezydentnego

Czy procesowi przydzielić **stałą** (ang. *fixed-allocation*) czy **zmienną liczbę ramek** (ang. *variable-allocation*)?

- Procesy mają różne potrzeby, które można badać mierząc PFF!
- A gdyby tak chcieć sprawiedliwie traktować grupy procesów?
- Czy błędy stron wątków zliczać osobno czy na koszt procesu?

zakres zastępowania stron (ang. *replacement scope*) → rozpatrywać wybór ofiar osobno w każdym procesie czy globalnie?


Zliczanie PFF trzeba zrobić mądrze... w trakcie życia procesu naturalnie istnieją pewne momenty, w który potrzebuje więcej stron.

Zarządzanie obciążeniem i wieloprogramowość

szamotanie (ang. thrashing) → zbiory rezydentne wszystkich procesów są zbyt małe i system nie ma wolnych ramek, zatem spędza dużo czasu na **wymianie stron** (ang. swapping).

Jak wybrnąć z szamotania?

- wyrzucić procesy o niskim priorytecie z RAM
- zamrozić proces z najszybciej rosnącym zbiorem rezydentnym
- wybrać proces ofiarę i ją zabić (<u>Linux OOM killer</u>)



Przypinanie stron (pinned / wired / locked pages)

Po co zabraniać usuwania stron procesów z pamięci operacyjnej?

- chcemy zapewnić, że proces zawsze może się wykonywać (menadżer zadań do zabicia pamięciożernego procesu)
- proces musi szybko reagować na zdarzenia (system dostarcza pewnych gwarancji czasu rzeczywistego)

A co ze stronami jądra?

- nie możemy usunąć stron, na których leżą struktury danych (proces nie był używany od godziny → jego PCB musi być w RAM)
- transferujemy dane z użyciem DMA do dysku / karty sieciowej (urządzenia używają adresów fizycznych! nie możemy ani usunąć tych stron z RAM ani wykonywać ich relokacji → locked pages)

Pamięć drugorzędna

Strony zapisujemy w **obszarze wymiany** (ang. *swap area*).


Ciągły plik lub dowolne urządzenie blokowe → partycja dyskowa, dysk USB, pamięć karty graficznej, <u>zRAM</u>!

Służy do zachowania stanu systemu i procesów przy **hibernacji** na dysk!

Q: Co jeśli w pamięci były dane wrażliwe

→ hasła, klucze prywatne?

A: Obszar wymiany trzeba szyfrować!



Pytania?