刘成---QQ:674668211

3.3 Text

一个展示文本的 React 组件

Text 支持嵌套和样式,未来版本的样式可以从父 Text 继承过来。

属性

numberOfLines [number]

当文本过长时裁剪文本。包括折叠产生的换行在内,总的行数不会超过这个属性的限制。

通常和 ellipsizeMode 一起使用。

onLayout PropTypes.func

```
加载完之后回调, 可以用下面的代码改变:
```

```
{nativeEvent: { layout: {x, y, width, height}}}
```

style style

View#style... 查看左侧导航的"View"的属性

color color

fontSize number

 $\textbf{fontWeight} \quad \text{enum('normal', 'bold', '100', '200', '300', '400', '500', '600', '700', '800', '900') } \\$

指定字体的粗细,其中大多数字体都支持'normal'和'bold',并不是所有字体的粗细用数字

都有变化、选最接近的那个数字就行。

```
lineHeight number

textAlign enum('auto', 'left', 'right', 'center', 'justify')
```

'justify'只在 ios 上生效,而 left 只在 android 上生效

android textAlignVertical enum('auto', 'top', 'bottom', 'center')

描述

容器

<Text>元素在布局上不同于其他组件,在<Text>内部的元素使用文本布局,不使用 flexbox 布局,这

就是说<Text>内部的元素不再是矩形,可能会在行末折叠。

```
<Text>
    <Text>First part and </Text>
    <Text>second part </Text>
</Text>

// Text 容器: Text 会换行的, 这个容器相当于是一行
// |First part |
// |and second |
// |part |
相反:
    <View>
        <Text>First part and </Text>
```

```
<Text>second part </Text>
</View>

// View 容器:每个文本是一行

// |First part |

// |and |

// |second part |
```

样式继承限制

所有的文字都要包裹在<Text>组件内,文字不能直接放在在<View>内,在 Web 上,给整个 document 设

置字体和大小是可以的,但在 React VR 上我们要求更严些,不能这么设置。

```
// BAD:在<View>里面包裹文字会报错的
<View>
    Some text
</View>
// GOOD
<View>
    <Text>
    Some text
    </Text>
</View>
```

你不能给整个子组件设置一个默认的字体,为了保持应用里面的字体和字体大小一致,你需要创建

一个 MyAppText 组件来包裹它们,你也可以继承这个组件做些如 MyAppHeaderText 样的特殊的组件。

<View>

<MyAppText>Text styled with the default font for the entire
application</myAppText>

<MyAppHeaderText>Text styled as a header</MyAppHeaderText>

使用的文本和尺寸一致的组件,就是创建这个有相关样式的组件 MyA

ppText, MyAppHeaderText 可以

这样定义:

这样组成 MyAppText 能保证我们从最上层的组件拿到样式,也让我们能增加或者复写它们。

React VR 目前还不支持 React Native 那样继承给文本子树的样式。