刘成---QQ:674668211

1.9 三维坐标、变换

大多数 React 的 UI 组件是根据 layout 布局自动放置的,这些 layou ts 以向右为 X 正方向,Y 向下,在其

他的语言中左上角(0,0),右下角(宽,高)。

在 3D 坐标中这些方向就要变化了,也就有了自己的坐标系


React VR 用的是 the OpenGL® 3D 坐标系

下面介绍 3D 坐标系:

- · UI组件可以放置在2D平面内, 但是<view>可以转换并放在3D空间内;
- · 个别组件可以相对于度组件转换、移动、旋转;
- · 每一个单独的组件都可以放在3D空间的绝对位置上.

React VR 用的是右手 OpenGL 坐标系统:右手大拇指指向一个轴的正方向,其他手指弯曲的方向就

是正旋的方向。



第一个 React VR 中文网

不像在 React 里面的, Y 轴向上为正, React 是向下为正。

Z 轴指向用户,默认用户站在远点的位置,也就是说朝着 Z 轴负方向望去。要是把物体放在负距离的

位置上如-3米,如果开始时是可以看到的。下面有一个而例子,通过 transform 属性做的转换,后面

再详细讨论转换这个话题。

单位

距离、长度单位都是米

旋转角度单位是度

变换

变化可以在 3D 空间内放置各式各样的组件,React VR 把 React 的转换样式扩展到 3D 空间,下面是

我们的一个 mesh 例子的代码:

```
lit: true}}
/>
```

转换在 style 内是以数组的形式存在的,而且执行的顺序是从最后一个到第一个,倒叙执行的:

```
style={{
  transform: [
    {rotateZ : this.state.rotation},
    {translate: [0, 2, 0]}
    { scale : 0.1 },
    ],
}
```

上面例子中, scale 先执行, 其次是 translate, 最后是 Z 轴旋转; 最终的结果是沿着 Y 轴移动了 2 米,

然后绕着Z轴旋转

下面的例子就和上面的完全不一样了:

```
style={{
  transform: [
    {translate: [0, 2, 0]}
    {rotateZ : this.state.rotation},
    { scale : 0.1 },
    ],
}
```

这个是先绕着自己的原点旋转,然后在移动2米。

Transform 属性

Transform 属性是由一系列的键值对组成的:

```
第一个 React VR 中文网
```

第一个 React VR 中文网

刘成---QQ:674668211

刘成---QQ:674668211

```
transform: [
           {TRANSFORM_COMMAND: TRANSFORM_VALUE},
        1
 TRANSFORM COMMAND 可以是下面的一个:
 matrix : 是 16 位数的一个数组
translation[1,0,0,0, 0,1,0,0, 0,0,1,0, Tx,Ty,Tz,1]
• scale[Sx,0,0,0, 0, Sy,0,0, 0,0,Sz,0, 0,0,0,1]
· rotation通过R值 [R00,R01,R01,0, R10,R11,R12,0, R20,R21,R22,0,
0,0,0,1]
 matrix 是最灵活的改变 transforms 的方式,也让开发者用自己的 js
 模块接入 React 组件。
 举个例子,下面的作用就是先所有轴都缩放 0.01,然后在旋转[3,2,
 11,代码如下:
 style={{
  transform: [
    {matrix: [0.01, 0, 0, 0, 0.01, 0, 0, 0, 0, 0.01, 0, 3, 2,
 0, 1]}
  ],
 }}
 rotatex: 绕着 X 轴旋转一定角度,默认的单位是度,如果要用弧
 度. 需要加上 rad 单位. 如-0.5rad。
 style={{
  transform: [
    {rotateX: 10}
```

```
第一个 React VR 中文网
                                  刘成---QQ:674668211
 ],
}}
rotatey: 绕着 Y 轴旋转一定角度,默认的单位是度,如果要用弧
度, 需要加上 rad 单位, 如-0.5 rad。
style={{
 transform: [
  {rotateY: 10}
 ],
}}
rotatez: 绕着 Z 轴旋转一定角度,默认的单位是度,如果要用弧
度, 需要加上 rad 单位, 如-0.5rad。
style={{
 transform: [
  {rotateZ: 10}
 ],
}}
scale: 它的值可以是一个数字或者一个数组, 如果是数字, xyz 的
值都会缩放。
style={{
 transform: [
  {scale: 10}
 ],
}}
 如果是数组,则长宽高会按不同的比例缩放
style={{
 transform: [
```

刘成---QQ:674668211

第一个 React VR 中文网

```
{scale: [0.01, 0.02, 0.03]}
 ],
}}
translate: 它的值是一个数组,单位是米,会沿着 xyz 的轴移动不
同的距离。
style={{
 transform: [
  {translate: 10}
 ],
}}
translateX: 只沿着 X 轴移动多少米。
style={{
 transform: [
  {translateX: 1}
 ],
}}
translateY: 只沿着Y轴移动多少米。
style={{
 transform: [
  {translateY: 1}
 ],
}}
translateZ: 只沿着 Z 轴移动多少米。
style={{
 transform: [
   {translateZ: 1}
 ],
    第一个 React VR 中文网
                                       刘成---QQ:674668211
```

刘成---QQ:674668211

第一个 React VR 中文网

}}