Domob iOS SDK 4.x Unity 环境使用手册

1 摘要

- 1. Unity 版本为多盟为支持 Unity3D 开发者添加广告而制作。
- 2. 开发者按照流程即可显示广告。广告类型包括 banner 广告和插屏广告。

2 从多盟官网获取 Publisher ID & Placement ID

如果想要在 App 中使用多盟的广告,首先需要获得一个 Publisher ID 和相应的 PlacementID。 请登陆多盟官网(<u>http://www.domob.cn/help/index.htm#tab1</u>),获取更多如何创建新用户以及 新建应用的信息。

当新建应用并拥有一个PublisherID之后,添加广告位后即可获得广告位ID,如下图所示,详情请查看http://www.domob.cn/news/announcement/20130503/503.htm。


3 添加资源文件及生成 XCODE 工程

资源包文件:




其中 Assets 下的 Editor 以及 Plugins 为开发者需要添加的文件。DomobUnityDemo 为提供给开发者的 Unity3DDemo。DomobAdSDKBundle 为生成 xcode 工程后需要添加的资源。开发者集成流程:

1) 将 Assets 文件夹下的目录复制到 Unity3D 工程下对应的目录下()。Demo 工程目录结构如下:



- a) 编写使用 SDK 时需要的业务逻辑代码。示例代码见 Demo 工程中的 DemoCs 目录中的 C#文件。
- 3) 构建并生成导出为 XCode 项目同时请注意红框标注地针对自己项目的更改。

1



将 framework 整合到 Frameworks 文件夹后,手动添加 Domob 文件夹(直接单击右键 Add Files To.. 就可以看到工程里的 Domob 文件夹)和 DomobAdSDKBundle(在提供的资源中找寻)



若要 SDK 正常工作,请确保项目中添加了下面这些 Framework,如下图: (敬请开发者注意:为保证程序的稳定性请严格按照图示修改 Required 与 Optional)

▼ Link Binary With Libraries (24 items)

Name	Status
Security.framework	Optional 🕏
CoreTelephony.framework	Optional 🕏
MessageUI.framework	Optional 🛊
CFNetwork.framework	Optional 🕏
MobileCoreServices.framework	Optional 🛊
ibz.dylib	Optional 🕏
CoreMedia.framework	Optional 🕏
MediaPlayer.framework	Optional 🛊
QuartzCore.framework	Optional 🕏
CoreText.framework	Optional 🕏
AdSupport.framework	Optional 🕏
CoreLocation.framework	Optional 🕏
StoreKit.framework	Optional 🛊
PassKit.framework	Optional 🛊
Social.framework	Optional 🕏
EventKit.framework	Optional 🛊
AVFoundation.framework	Optional 🛊
AudioToolbox.framework	Optional 🛊
ibsqlite3.dylib	Optional 🛊
Foundation.framework	Required 🕏
UIKit.framework	Required 🛊
CoreGraphics.framework	Required 🛊
SystemConfiguration.framework	Required 🕏
libDomobAdSDK.a	Required 🕏
+ - Drag to reorder framework	S

若要 SDK 正常工作, 还需要在项目的 Build Settings → Linking → Other Linker Flags 添加 - Objc - all_load, 如图:

▶ Other Linker Flags -Objc -all_load

操作完成。

4 广告使用

开发者可使用的方法已经在Assets—Plugins—iOS—Domob—Scripts—DMUnityManager.cs 做了声明,摘录如下

//初始化banner,参数分别为起始位置的x,y 宽高的w,h 在Domob网站申请的publisherid,placementid,用做代理的delegateObject,用于标记这个banner的关键字public static extern void DomobAddBannerADView (float x,float y,float w,float h,string publisherid,string placementid,string delegateObject,string key);

```
//初始化自动刷新banner,参数分别为起始位置的x,y 宽高的w,h 在Domob网站申请的
publisherid, placementid,用做代理的delegateObject,用于标记这个banner的关键字,是否
自动刷新的BOOL变量
public static extern void DomobAddBannerADViewWithAutoRefresh (float
x, float y, float w, float h, string publisherid, string placementid, string
delegateObject, string key,bool autoRefresh);
//删除banner
public static extern void DomobRemoveBannerADView (string key);
//初始化插屏广告,参数为Domob官网申请的publisherid,placement,用做代理的
delegateObject,标识这个插屏的关键字。
public static extern void DomobInterstitialsAdInitialize (string
publisherid,string placementid,string delegateObject, string key);
//初始化插屏广告,参数为Domob官网申请的publisherid,placement,用做代理的
delegateObject,标识这个插屏的关键字。插屏的宽高(插屏只支持两个尺寸 300*250 600*500)
public static extern void DomobInterstitialsAdInitializeWithSize (string
publisherid,string placementid,string delegateObject, string key ,float
w,float h);
//展示插屏广告
public static extern void DomobPresentInterstitialsAd (string key);
//删除插屏广告
public static extern void DomobRemoveInterstitialsAd (string key);
```

具体方法使用方式敬请参考 Demo 文件的 DemoCs 下的 DomobUnityDemo.cs 文件。

1