- 1.实验要求
- 2.实验过程
 - assignment 1.1 复现example1
 - 实验原理
 - 实验结果
 - assignment 1.2 使用CHS读取磁盘
 - 实验原理
 - 代码实现
 - 实验结果
 - assignment 2
 - 实验原理
 - 实验过程
 - assignment 3
 - 实验原理
 - 代码实现
 - boot.inc
 - mbr.asm
 - bootloader.asm
 - excode.asm
 - gdbinit与makefile
 - 实验结果
- 3.总结
- 4.参考文献

本科生实验报告

实验课程:操作系统原理

实验名称:lab3 从实模式到保护模式

专业名称:计算机科学与技术(人工智能与大数据方向)

学生姓名:刘卓逸

学生学号:21307303

实验地点:东校园实验中心大楼D503

实验成绩:

报告时间:2023年4月7日

1.实验要求

- DDL: 2023年4月6号 23:59
- 提交的内容: 将**2+1(**选做**)**个assignment的代码和实验报告放到压缩包中, 命名为"**lab3-**姓名**-**学号",并交到课程邮箱上 os sysu lab@163.com
- 材料的Example的代码放置在 src目录下。
- 1. 实验不限语言, C/C++/Rust都可以。
- 2. 实验不限平台, Windows、Linux和MacOS等都可以。
- 3. 实验不限CPU, ARM/Intel/Risc-V都可以。

2.实验过程

assignment 1.1 复现example1

实验原理

完全按照实验手册的操作步骤,将输出改为了姓名+学号,不过多赘述

bootloader_tag db 'run bootloader by liuzhy21307303'

实验结果

```
liuzhy@liuzhy-ubuntuos: ~/lab3
liuzhy@liuzhy-ubuntuos:~/lab3$ nasm -f bin bootloader.asm -o bootloade
liuzhy@liuzhy-ubuntuos:~/lab3$ dd if=bootloader.bin of=hd.img bs=512 c
ount=5 seek=1 conv=notrunc
记录了0+1 的读入
记录了0+1 的写出
70字节已复制, 0.00136659 s, 51.2 kB/s
liuzhy@liuzhy-ubuntuos:~/lab3$ dd if=mbr.bin of=hd.img bs=512 count=1
seek=0 conv=notrunc
记录了1+0的读入
记录了1+0 的写出
512字节已复制, 0.000173831 s, 2.9 MB/s
liuzhy@liuzhy-ubuntuos:~/lab3$ qemu-system-i386 -hda hd.img -serial nu
ll -parallel stdio
WARNING: Image format was not specified for 'hd.img' and probing guess
ed raw.
         Automatically detecting the format is dangerous for raw image
s, write operations on block 0 will be restricted.
         Specify the 'raw' format explicitly to remove the restriction
                                                               QEMU
Machine View
PXE (https://ipxe.org) 00:03.0 CA00 PCI2.10 PnP PMM+07F8B590+07ECB590 CA00
Booting from Hard Disk...
```

assignment 1.2 使用CHS读取磁盘

实验原理

使用int13h终端的0x2功能进行CHS模式读取

```
入口参数:ah=02H
al=扇区数
ch=柱面C
cl=扇区S
dh=磁头H
dl=驱动器
```

已知LBA=cx:ax,按照以下公式求出柱面C/磁头H/扇区S,并分别储存在ch,cl,dh寄存器中

$$C = LBA/(PH \times PS) + CsH = LBA/PS - (C - Cs) \times PH + HsS = LBA - (C - Cs) \times PH \times PS - (H - Hs) \times Ps + Ss$$

其中在默认情况下Cs=0,Hs=0,Ss=1,驱动器号为0x80,且特别指出实验条件下PS=63,PH=18,

```
org 0x7c00
[bits 16]
xor ax, ax ; eax = 0
; 初始化段寄存器, 段地址全部设为0
mov ds, ax
mov ss, ax
mov es, ax
mov fs, ax
mov gs, ax
;初始化栈指针
mov sp, 0x7c00
                      ;逻辑扇区号第0~15位
mov ax, 1
                      ;逻辑扇区号第16~31位
mov cx, 0
mov bx, 0x7e00
                      ; bootloader的加载地址
call asm_read_hard_disk ; 读取硬盘
jmp 0x0000:0x7e00 ; 跳转到bootloader
jmp $ ; 死循环
asm read hard disk:
;ch 柱面C / cl 扇区S / dh 磁头H / dl 驱动器
;CS=0 HS=0 SS=1 PS=63 PH=18
       and eax, 0x0000ffff
       and ecx, 0x00001fff
       ;mov ch, 0x00 ; 计算柱面号 1/(63*18)+0=0
       push eax
       push ecx
           mov edx, 0
           mov ecx, 18*63
           idiv ecx
       pop ecx
       mov ch,al
       pop eax
       ;mov dh, 0x00 ; 计算磁头 1/63-(0-0)*18+0=0
       push eax
       push ecx
           mov edx, 0
           mov ecx, 63
           idiv ecx
       pop ecx
       push ecx
           shr ecx, 8
           sub ecx, 0
           imul ecx, ecx, 18
           sub eax, ecx
       pop ecx
       add eax, 0
       mov dh, al
       pop eax
```

;mov cl, 0x02 ; 计算扇区 1-(0-0)*63*18+(0-0)*63+1=2

```
push eax
        push ecx
                shr ecx, 8
                imul ecx, ecx, 63*18
                sub eax, ecx
        pop ecx
        push edx
                shr edx, 8
                imul edx, edx, 63
                sub eax, edx
        pop edx
        add eax,1
        mov cl, al
        pop eax
        mov dl, 0x80 ; 硬盘
        mov ah, 0x02 ; 中断功能:读扇区
        mov al, 0x05 ; 读5个扇区
        int 13H
ret
times 510 - ($ - $$) db 0
db 0x55, 0xaa
```

实验结果

```
.iuzhy@liuzhy-ubuntuos:~/lab3$ dd if=mbr.bin of=hd.img bs=512 count=1 s
eek=0 conv=notrunc
记录了1+0的读入
记录了1+0 的写出
512字节已复制, 0.000193193 s, 2.7 MB/s
.iuzhy@liuzhy-ubuntuos:~/lab3$ qemu-system-i386 -hda hd.img -serial nul
 -parallel stdio
WARNING: Image format was not specified for 'hd.img' and probing guesse
        Automatically detecting the format is dangerous for raw images
 write operations on block 0 will be restricted.
                      QEMU - Press Ctrl+Alt+G to release grab
                                                                 Machine View
un bootloader bu liuzhu21307303
iPXE (https://ipxe.org) 00:03.0 CA00 PCI2.10 PnP PMM+07F8B590+07ECB590 CA00
Booting from Hard Disk...
```

assignment 2

实验原理

参照lab1,运用GDB的远程调试功能进行调试

实验过程

阅读实验手册,按照实验手册编写文件,汇编,运行

```
liuzhy@liuzhy-ubuntuos: ~/lab3/assignment2
nasm: fatal: unable to open input file `mbr.asm' No such file or direct
liuzhy@liuzhy-ubuntuos:~/lab3/assignment2$ nasm -f bin mbr.asm -o mbr.b
nasm: fatal: unable to open input file `mbr.asm' No such file or direct
in
liuzhy@liuzhy-ubuntuos:~/lab3/assignment2$ dd if=mbr.bin of=hd.img bs=5
12 count=1 seek=0 conv=notrunc
记录了 1+0 的读入
记录了1+0 的写出
512字节已复制, 0.000197937 s, 2.6 MB/s
                                <del>/assignment2</del>$ qemu-system-i386 -hda hd.img
 -serial null -parallel stdio
WARNING: Image format was not specified for 'hd.img' and probing guesse
         Automatically detecting the format is dangerous for raw images
  write operations on block 0 will be restricted.
         Specify the 'raw' format explicitly to remove the
                        QEMU - Press Ctrl+Alt+G to release grab
Machine View
run bootloaderon 1.15.0-1)
enter protect mode
iPXE (https://ipxe.org) 00:03.0 CA00 PCI2.10 PnP PMM+07F8B590+07ECB590 CA00
Booting from Hard Disk...
```

然后再最后的运行指令后加上-s的参数

```
qemu-system-i386 -hda hd.img -serial null -parallel stdio -s
```

打开终端, 依次输入

```
gdb
target remote:1234
info registers
```

顺利看到寄存器的状态

```
liuzhy@liuzhy-ubuntuos: ~
liuzhy@liuzhy-ubuntuos:~$ gdb
Copyright (C) 2022 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu"
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
(gdb) target remote:1234
Remote debugging using :1234
warning: No executable has been specified and target does not support
determining executable automatically. Try using the "file" command.
(gdb) info registers
eax
               0x365
                                    869
ecx
               0×0
               0x80
               0xc4
                                    196
ebx
                                    0x7c00
ebp
               0×0
                                    0 \times 0
                                    32510
esi
edi
               0x7ed6
                                    0x7ed6
eip
                                    [ IOPL=0 ]
eflags
               0x20
SS
ds
               0x8
les
               0x8
               0x18
fs base
gs_base
               0xb8000
                                    753664
k gs base
               0×0
                                    [ ET PE ]
               0×0
                                    [ PDBR=0 PCID=0 ]
cr4
               0 \times 0
                                  c to continue without paging
```

assignment 3

实验原理

原本想法是这样的:

把Lab2-Assignment 4代码的核心片段拷贝至bootloader.asm的末尾, 打上excode标记, 在bootloader完成后的死循环即jmp \$处修改为jmp excode

但是这谁都会啊,而且这是直接修改了bootloader,所以我觉得这是与实验目的相悖的 所以真正原理是这样: 将Lab2-Assignment 4的代码(excode)作为第三个数据块写入硬盘, 在还是实模式即mbr.asm中就把该代码块载入内存, bootloader指定的地址为0x7e00,excode指定地址为0x8200 在bootloader结束即即jmp \$前jump至0x8200

代码实现

boot.inc

增加excode的片段

;常量定义区
;Excode
; 自定义扇区数
EXCODE_SECTOR_COUNT_equ_5
; 自定义起始扇区
EXCODE START SECTOR equ 6
; 自定义被加载到地址
EXCODE_START_ADDRESS equ 0x8200
;Loader
; 加载器扇区数
LOADER_SECTOR_COUNT equ 5
; 加载器起始扇区
LOADER_START_SECTOR equ 1
,加载器被加载地址
LOADER_START_ADDRESS equ 0x7e00
;GDT
; GDT起始位置
GDT_START_ADDRESS equ 0x8800
;Selector
;平坦模式数据段选择子
DATA_SELECTOR equ 0x8
;平坦模式栈段选择子
STACK_SELECTOR equ 0x10
;平坦模式视频段选择子
VIDEO_SELECTOR equ 0x18
VIDEO_NUM equ 0x18
;平坦模式代码段选择子
CODE_SELECTOR equ 0x20

mbr.asm

增加将excode导入内存的部分

```
%include "boot.inc"
[bits 16]
```

```
;初始化栈指针
mov sp, 0x7c00
mov ax, LOADER_START_SECTOR
mov cx, LOADER_SECTOR_COUNT
mov bx, LOADER_START_ADDRESS
load_bootloader:
   push ax
   push bx
    call asm_read_hard_disk ; 读取硬盘
   add sp, 4
   inc ax
   add bx, 512
   loop load_bootloader
mov ax, EXCODE_START_SECTOR
mov cx, EXCODE_SECTOR_COUNT
mov bx, EXCODE_START_ADDRESS
load_excode:
                                      ;读excode
   push ax
   push bx
   call asm_read_hard_disk
   add sp, 4
   inc ax
   add bx, 512
   loop load_excode
                  ; 跳转到bootloader
jmp 0x0000:0x7e00
jmp $ ; 死循环
; asm_read_hard_disk(memory,block)
;加载逻辑扇区号为block的扇区到内存地址memory
asm_read_hard_disk:
   push bp
   mov bp, sp
   push ax
    push bx
   push cx
    push dx
   mov ax, [bp + 2 * 3]; 逻辑扇区低16位
   mov dx, 0x1f3
   out dx, al ; LBA地址7~0
   inc dx
                ; 0x1f4
   mov al, ah
   out dx, al ; LBA地址15~8
   xor ax, ax
   inc dx ; 0x1f5
   out dx, al ; LBA地址23~16 = 0
   inc dx
                ; 0x1f6
   mov al, ah
   and al, 0x0f
   or al, 0xe0 ; LBA地址27~24 = 0
   out dx, al
   mov dx, 0x1f2
   mov al, 1
```

```
out dx, al ;读取1个扇区
 mov dx, 0x1f7 ; 0x1f7
 mov al, 0x20
               ;读命令
 out dx,al
 ;等待处理其他操作
.waits:
             ; dx = 0x1f7
 in al, dx
 and al,0x88
 cmp al,0x08
 jnz .waits
 ;读取512字节到地址ds:bx
 mov bx, [bp + 2 * 2]
 mov cx, 256 ; 每次读取一个字, 2个字节, 因此读取256次即可
 mov dx, 0x1f0
.readw:
 in ax, dx
 mov [bx], ax
 add bx, 2
 loop .readw
 pop dx
 рор сх
 pop bx
 pop ax
 pop bx
 ret
```

bootloader.asm

删去bootloader开头的org 0x7e00,不知为啥保留这句就无法使用给出的makefile的build指令

增加跳转至0x8200的jmp指令

```
%include "boot.inc"
[bits 16]
mov ax, 0xb800
mov gs, ax
mov ah, 0x03 ;青色
mov ecx, bootloader_tag_end - bootloader_tag
xor ebx, ebx
mov esi, bootloader_tag
output_bootloader_tag:
   mov al, [esi]
   mov word[gs:bx], ax
   inc esi
    add ebx,2
    loop output_bootloader_tag
;空描述符
mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x00],0x00
mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x04],0x00
;创建描述符,这是一个数据段,对应0~4GB的线性地址空间
mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x08],0x0000ffff ; 基地址为0,段界限为0xFFFFF
```

```
mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x0c],0x00cf9200 ; 粒度为4KB,存储器段描述符
;建立保护模式下的堆栈段描述符
                                             ;基地址为0x00000000,界限0x0
mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x10],0x00000000
mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x14],0x00409600
                                             ; 粒度为1个字节
;建立保护模式下的显存描述符
                                             ;基地址为0x000B8000,界限0x07FFF
mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x18],0x80007fff
mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x1c],0x0040920b
                                             ; 粒度为字节
; 创建保护模式下平坦模式代码段描述符
mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x20],0x0000ffff ; 基地址为0,段界限为0xFFFFF mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x24],0x00cf9800 ; 粒度为4kb,代码段描述符
;初始化描述符表寄存器GDTR
mov word [pgdt], 39 ;描述符表的界限
lgdt [pgdt]
                                 ;南桥芯片内的端口
in al,0x92
or al,0000_0010B
out 0x92,al
                                 ;打开A20
cli
                                 ;中断机制尚未工作
mov eax, cr0
or eax,1
mov cr0,eax
                                 ;设置PE位
;以下进入保护模式
jmp dword CODE SELECTOR:protect mode begin
;16位的描述符选择子: 32位偏移
;清流水线并串行化处理器
[bits 32]
protect_mode_begin:
                                        ;加载数据段(0..4GB)选择子
mov eax, DATA SELECTOR
mov ds, eax
mov es, eax
mov eax, STACK SELECTOR
mov ss, eax
mov eax, VIDEO_SELECTOR
mov gs, eax
mov ecx, protect_mode_tag_end - protect_mode_tag
mov ebx, 80 * 2
mov esi, protect_mode_tag
mov ah, 0x3
output_protect_mode_tag:
   mov al, [esi]
   mov word[gs:ebx], ax
   add ebx, 2
    inc esi
    loop output_protect_mode_tag
jmp dword CODE SELECTOR:0x8200 ;跳转至excode
jmp $
pgdt dw 0
    dd GDT_START_ADDRESS
bootloader_tag db 'run bootloader'
bootloader_tag_end:
```

```
protect_mode_tag db 'enter protect mode'
protect_mode_tag_end:
```

excode.asm

与Lab2-Assignment 4的源代码相比,删除了初始化指针的部分,在开头有[bits 32]

```
%include "boot.inc"
[bits 32]
excode_begin:
;清屏
mov ah, 0x07 ; 黑底白字
mov al, ''
mov ebx, 0
loop1:
        cmp ebx, 3200
        jge endloop1
        mov word[gs:2*ebx], ax
        add ebx, 1
        jmp loop1
endloop1:
;输出学号
mov ah, 0x70 ;白底黑字
mov al, '2'
mov [gs:72], ax
mov al, '1'
mov [gs:74], ax
mov al, '3'
mov [gs:76], ax
mov al, '0'; line 30
mov [gs:78], ax
mov al, '7'
mov [gs:80], ax
mov al, '3'
mov [gs:82], ax
mov al, '0'
mov [gs:84], ax
mov al, '3'
mov [gs:86], ax
;输出
mov bl, 2
mov bh, 2
mov cl, 1
mov ch, 1
loop:
        push bx
        mov dh, 0
        mov dl, bh
        imul dx, dx, 80
        mov bh, 0
        add dx, bx
        pop bx
        mov [gs:2*edx], ax
```

```
add bl, cl
        cmp bl, 0
        jle branch1
        cmp bl, 79
        jge branch1
        jmp end1
        branch1:
                mov edx, 0
                sub dl, cl
                mov cl, dl
        end1:
        add bh, ch
        cmp bh, 2
        jle branch2
        cmp bh, 24
        jge branch2
        jmp end2
        branch2:
                mov edx, 0
                sub dl, ch
                mov ch, dl
        end2:
        add ah, 1
        add al, 1
        cmp al, 58
        jl end3
                mov al, 48
        end3:
        mov edx,0
        loop3:
                cmp edx, 32767
                jg endloop3
                pushad
                         mov ah, 03h
                         mov bx, 0
                popad
                add edx, 1
                jmp loop3
        endloop3:
jmp loop
```

gdbinit与makefile

依葫芦画瓢地加上excode的部分,因为mbr和bootloader分别占1个和5个块,所以excode从第6个块开始写seek=6

```
target remote:1234
set disassembly-flavor intel
add-symbol-file mbr.symbol 0x7c00
```


```
add-symbol-file bootloader.symbol 0x7c00
add-symbol-file excode.symbol 0x7c00
```

```
run:
        @qemu-system-i386 -hda hd.img -serial null -parallel stdio
debug:
        @qemu-system-i386 -s -S -hda hd.img -serial null -parallel stdio &
        @sleep 1
        @gnome-terminal -e "gdb -q -x gdbinit "
build:
        @nasm -g -f elf32 mbr.asm -o mbr.o
        @ld -o mbr.symbol -melf_i386 -N mbr.o -Ttext 0x7c00
        @ld -o mbr.bin -melf_i386 -N mbr.o -Ttext 0x7c00 --oformat binary
        @nasm -g -f elf32 bootloader.asm -o bootloader.o
        @ld -o bootloader.symbol -melf_i386 -N bootloader.o -Ttext 0x7e00
       @ld -o bootloader.bin -melf i386 -N bootloader.o -Ttext 0x7e00 --oformat
binary
        @nasm -g -f elf32 excode.asm -o excode.o
        @ld -o excode.symbol -melf_i386 -N excode.o -Ttext 0x7e00
        @ld -o excode.bin -melf_i386 -N excode.o -Ttext 0x7e00 --oformat binary
        @dd if=mbr.bin of=hd.img bs=512 count=1 seek=0 conv=notrunc
        @dd if=bootloader.bin of=hd.img bs=512 count=5 seek=1 conv=notrunc
        @dd if=excode.bin of=hd.img bs=512 count=5 seek=6 conv=notrunc
clean:
        @rm -fr *.bin *.o *.symbol
```

实验结果

make build
make run

顺利在保护模式下执行了Lab2-Assignment 4的代码



3.总结

通过这次的实验,我深入理解了硬盘读写的原理,探究了从实模式过渡到保护模式的过程。我还加深了对BIOS中断和段保护机制的理解。借助实验过程和实验指导,我加深了GDB调试的使用经验。

4.参考文献

LBA向CHS模式的转换。[https://blog.csdn.net/G_Spider/article/details/6906184]

int 13h中断。[https://blog.csdn.net/brainkick/article/details/7583727]