【CPT205W03 变换管线和几何变换


Transformation Pipeline

Pipeline: sequence of steps

变换管线是必须先应用于对象的一系列变换/转换 (the series of transformations(alterations)) ,然后才能在屏幕上正确地显示对象。

变换可认为由数个处理阶段组成,省略其中某些阶段会导致显示的不正确,如若跳过projection 投影阶段,物体将失去透视,看起来没有深度。

一旦对象通过管线,就可以显示为线框 (wire-frame item) 或实体 (solid item) 。



MC: 模型坐标系 (model coordinate)

• Modelling transformation: 模型变换

将对象放入虚拟世界中设定的位置

WC: 世界坐标系

• Viewing Transformation: 视图变换

我们只关心摄像机可见的视野;从虚拟世界中的不同位置(摄像机位置)查看对象,得到物体与摄像机的相对位置

VC: 视界坐标系

• Projection Transformation:投影变换

查看对象的深度;在视图变换之后,我们得到了所有可视范围内的物体相对摄像机的相对位置坐标(x,y,z),根据需求进行正交投影或透视投影,投影至标准二维平面([-1,1]^2)上(这里的深度z并没有丢掉,为了之后的遮挡关系检测)

PC: 投影坐标系

• Normalization Transformation and Clipping: 正则化变换和剪裁

(裁剪坐标系-》透视分割-》规范化设备坐标系(NDC space))

临时将"感兴趣窗口"定义的体积加上前后剪切平面映射到一个单位立方体中。在这种情况下,某些其他操作更容易执行。





Fig. 7.13 from Fundamentals of Computer Graphics, 4th Edition:sdn.neWFyan

NC:正则化坐标

• Viewport Transformation: 视口转换

将处于标准平面映射到屏幕分辨率范围之内,即[-1,1]^2[0,width]*[0,height],其中width和height指屏幕分辨率大小

DC: 设备坐标




计算机图形学二: 视图变换(坐标系转化,正交投影,透视投影,视口变换) - 孙小磊的文章 - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/144329075

当对象从文件中加载并准备好进行处理时开始。当对象准备好显示在计算机屏幕上时完成。

几何变换的类型

Types of geometric transformation



https://blog.csdn.net/qq_40595787/article/details/121555358

#2D平移 translation

若P(x,y)是原位置, $T < t_x, t_y >$ 是平移的方向,P'(x',y')是变换后的位置:

$$P' = P + T
ightarrow egin{bmatrix} x' \ y' \end{bmatrix} = egin{bmatrix} x \ y \end{bmatrix} + egin{bmatrix} t_x \ t_y \end{bmatrix}$$

等效于使用齐次矩阵(homogeneous co-ordinates):

$$egin{bmatrix} x' \ y' \ 1 \end{bmatrix} = egin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \ 0 & 1 & t_y \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot egin{bmatrix} x \ y \ 1 \end{bmatrix}$$

(这样所有的几何变换都可用矩阵相乘表示,而不是相加或相乘)

■2D旋转 rotation

• 绕原点旋转:

$$P' = R \cdot P
ightarrow egin{bmatrix} x' \ y' \end{bmatrix} = egin{bmatrix} cos heta & -sin heta \ sin heta & cos heta \end{bmatrix} \cdot egin{bmatrix} x \ y \end{bmatrix}$$

类似之前PCA旋转的想法。

等效于使用齐次矩阵:

$$egin{bmatrix} x' \ y' \ 1 \end{bmatrix} = egin{bmatrix} cos heta & -sin heta & 0 \ sin heta & cos heta & 0 \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot egin{bmatrix} x \ y \ 1 \end{bmatrix}$$


绕定点旋转:

将定点(与对象)移至原点,旋转对象,将定点移回原位。

$$M = T(p_f)R(\theta)T(-p_f)$$

||2D缩放 scaling

$$P' = S \cdot P o egin{bmatrix} x' \ y' \end{bmatrix} = egin{bmatrix} s_x & 0 \ 0 & s_y \end{bmatrix} \cdot egin{bmatrix} x \ y \end{bmatrix}$$




注意,这种方式的缩放,对象的大小和位置都产生变化(按原点缩放)

等效于齐次矩阵:

$$egin{bmatrix} x' \ y' \ 1 \end{bmatrix} = egin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \ 0 & s_y & 0 \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot egin{bmatrix} x \ y \ 1 \end{bmatrix}$$


#2D反射 reflection

一种缩放的特殊情况,缩放因子 (scale factors) 为负。



#2D切变 shearing

可以用于游戏中扭曲整个场景,以创建迷幻效果或以其他方式扭曲模型的外观。



等效于齐次矩阵:

$$\begin{bmatrix} x'\\y'\\1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \cot\theta & 0\\0 & 1 & 0\\0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x\\y\\1 \end{bmatrix}$$

2D复合变换

使用齐次矩阵(homogeneous co-ordinates):

$$egin{bmatrix} x' \ y' \ 1 \end{bmatrix} = egin{bmatrix} rs_{xx} & rs_{xy} & trs_x \ rs_{yx} & rs_{yy} & trs_y \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot egin{bmatrix} x \ y \ 1 \end{bmatrix}$$

其中rs是旋转-缩放项,包括旋转角度和缩放因子;trs是平移项,包含平移距离,pivot-point,fixed-point co-ordinates,旋转角度,缩放参数。

3D变换

平移&缩放

平移和缩放操作可直接从2D方法扩展

旋转

2D的旋转是关于任意点旋转,但3D的旋转是关于任意轴旋转。这并不简单,我们将其拆解为分别关于xyz轴做3次旋转:

 $R(q) = R_z(q_z)R_y(q_y)R_x(q_x)$ 其中每个 q_n 都称为欧拉角(Eular angle)

*注意,交换旋转运算的顺序会导致不同的旋转结果

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$
 (About z-axis)


$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$
 (About y-axis)

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$
 (About *x*-axis)

平移、缩放、旋转、反射和切变都是仿射变换,因为变换后的点 P'(x', y', z') 是原始点 P(x, y, z) 的线性组合。

实例化 Instancing

在建模中,我们将实例转换应用于顶点来缩放 (scale) ,转向 (orient) ,移动 (locate) 。



OpenGL矩阵

在 OpenGL 中,矩阵是状态(state)的一部分。

https://docs.gl/gl3/glFrustum 见Matrix State栏目

当前变换矩阵 (CTM)

从概念上讲,有一个4x4齐次坐标矩阵,即当前变换矩阵(CTM),它是状态的一部分,应用于沿管线传递的所有顶点。

CTM在用户程序中定义并加载到转换单元 (transformation unit) 中。

CTM可以通过加载新的CTM (例如identity matrix) 或右乘 (postmultiplication) 来改变。

OpenGL在管道中有一个模型视图和一个投影矩阵,它们连接在一起形成CTM。

CTM可以通过首先设置正确的矩阵模式来操纵每个模式。

∦CTM操作

• 切换矩阵模式 glMatrixMode — specify which matrix is the current matrix

1 void glMatrixMode(GLenummode);

指定几何查看、投影、纹理或颜色转换的当前矩阵

mode 可以采用以下四个值之一:

• GL_MODELVIEW Applies subsequent matrix operations to the modelview matrix stack.

将后续矩阵运算应用于 modelview 矩阵堆栈。

• **GL_PROJECTION** Applies subsequent matrix operations to the projection matrix stack.

将后续矩阵运算应用于投影矩阵堆栈。

- GL_TEXTURE Applies subsequent matrix operations to the texture matrix stack.
 将后续矩阵操作应用于纹理矩阵堆栈。
- GL_COLOR Applies subsequent matrix operations to the color matrix stack.

将后续矩阵操作应用于颜色矩阵堆栈。

• 加载4x4单位矩阵 glLoadIdentity — replace the current matrix with the identity matrix

```
1 void glLoadIdentity(void);
```

将当前矩阵后乘以指定的矩阵 glMultMatrix — multiply the current matrix with the specified matrix

```
1 void glMultMatrixf(const GLfloat *m);
```

 $c = c \cdot m$

为栅格操作(raster operations) 指定2D缩放参数 glPixelZoom — specify the pixel zoom factors

xfactor, yfactor

Specify the x and y zoom factors for pixel write operations.

任意矩阵 Arbitrary Matrices

░法1: Load函数加载

void glLoadMatrixf(const GLfloat *m);

注:通常有单精度f和双精度d版函数(glLoadMatrixd),笔记中默认仅写单精度版。

指定指向 16 个连续值的指针,这些值用作 4×4 列主序(column-major)矩阵的元素。

CTM不是一个矩阵,而是一个矩阵堆栈 (matrix stack), current在栈顶。

• 当我们想保存转换矩阵以备后用时:

遍历层次数据结构。

避免在执行显示列表时更改状态

3.1版本之前的OpenGL为每种类型的矩阵维护堆栈(glPushMatrix(),glPopMatrix()),但现在只有一个CTM。

∦法2: 使用查询函数 (query function)

- glGetIntegerv
- glGetFloatv
- glGetBooleanv
- glGetDoublev
- glisEnabled

```
1 // 切换矩阵
2 double m[16];
3 glGetFloatv(GL_MODELVIEW, m);
```

OpenGL的变换函数

平移 glTranslate — multiply the current matrix by a translation matrix

x, y, z

Specify the x, y, and z coordinates of a translation vector.

• 旋转 glRotate — multiply the current matrix by a rotation matrix

angle

Specifies the angle of rotation, in degrees.

x, y, z

Specify the x, y, and z coordinates of a vector, respectively.

缩放 glScale — multiply the current matrix by a general scaling matrix

```
1 void glScalef( GLfloat x,
2 GLfloat y,
3 GLfloat z);
```

x, y, z

Specify scale factors along the x, y, and z axes, respectively.

示例: 对点(1,2,3)按z轴旋转30度

```
1 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
2 glLoadIdentity();
3 glTranslatef(1.0, 2.0, 3.0);
4 glRotatef(30.0, 0.0, 0.0, 1.0);
5 glTranslatef(-1.0, -2.0, -3.0);
```