

Data Communications and Networking Fourth Edition

Forouzan

第8章

交换

图8.1 交换网络(由一系列互连的交换机节点构成)




图8.2 交换网络分类法

p分组交换网的趋向是结合数据报网和虚电路网: 网络根据数据报寻址的思想对第一个分组进行路由选择, 然后为同一个源端和目的端的所有其余的分组建立一个虚电路网;

p报文交换:每个交换机存储整个报文,并转发到下一个交换机,属于传输层及以上层次的概念,不讨论。




8-1 电路交换网络

- p电路交换网络是由物理链路连接的一组交换机组成的; p两个站点间的连接由一条或多条链路组成的专用路径 来实现,然而每次连接仅使用每条链路上的一条专用 通道:
- p通常每条链路用FDM或TDM划分成n个通道。



电路交换网络由物理链路连接的一组交换机组成,每条链路被分成了n个通道。

图8.3 一个普通的电路交换网(n=3)



电路交换三个阶段

- p连接建立: 在每条链路上预定一个电路(通道),并将这些电路或通道联合起来指定一条专用路径;
- p数据传输: 当建立了这些连接的电路或通道的专用路径后,数据传输才可以进行:
- p拆除: 所有数据传送完以后,拆除这些电路并释放资源。

p需要注意:

- Ø电路交换是在物理层;
- Ø通信开始前,站点必须对通信时间所用的资源给以预留,如通道、交换机的缓冲器、交换机处理时间和交换机输入/输出端口,在整个数据传输期间必须保留专用直到拆除阶段;
- Ø两个站点间数据传输不打包,源站点发送连续的数据流;
- Ø数据传输期间没有寻址,交换机基于它们占有的频带或时隙发 送数据




在电路交换中,建立阶段必须预留资源,以作为整个数据传输间的专用资源直到拆除阶段。



作为一个简单的例子,让我们考察在一个小范围内连接八台电话机的电路交换网络,其通信通过4kHz的语音通道。假定每条链路用FDM连接最大语音通道是两个,每条链路带宽为8kHz,图8.4表示了电话机1连接到电话机7,电话机2连接到电话机5,电话机3连接到电话机8和电话机4连接到电话机6的情况。当然,当新连接发生时,情况会有变化。交换机控制这些链接。


图8.4 例8.1所用的电路交换网





作为另一个例子,考虑某个私人公司两个远程办公室 计算机的连接,办公室从通信服务提供商租用T-1专用 线连接这些计算机。在这个网络中,有两台4*8(4输 入8输出)交换机。每台交换机中4个输出端与输入端 重叠以允许同一办公室的计算机之间通信,另外4个输 出端允许两个办公室间通信。图8.5表示了这个情况。


图8.5 例8.2所用的电路交换网



电路交换网的效率

p因为资源在整个连接期间都被占用,这些资源不能被其他连接所用,所以电路交换网的效率较低,不如其他两类网络的效率

图 8.6 电路交换网中的延迟(很小,交换机延迟可忽略不计)





传统电话网物理层的交换采用电路交换的方法。

8-2 数据报 (Datagram) 网络

- p在数据通信中需要从一个端系统发送报文到另一个端系统;
- p如果经过分组交换网传送报文,则报文必须划分为一些固定长度的分组或可变长的分组,分组长度由网络和控制协议决定;
- p在分组交换网中,不存在资源预留,资源按需分配; p在数据报网络中,每个分组独立处理,与其他分组 无关,即使某个分组是多分组传输的一个部分,网络 处理它好像它是单独存在的一样,这种方法的分组称 为数据报;
- p数据报交换通常在网络层进行。

图8.7 有4个交换机(路由器)的数据报网

- p数据报网有时也称为无连接网络;
- p术语无连接的意思是交换机(分组交换机,实为路由器)不保存有关连接状态的信息,不需要建立连接阶段,也不需要拆除阶段;
- p每个分组不管源端和目的端由交换机(路由器)同样处理。





图8.8 数据报网中的路由表


- p每个交换机(即路由器)都有一个基于目的地址的路由表;
- p路由表是动态的,周期性地修改,表中记录目的地址和相应的转发端口;
- p每个分组有一个头部,它包含分组的目的地址;
- p当交换机接收到分组时,检查目的地址,查阅路由表找到对应的输出端口,通过它将转发出去; p目的地址在分组传送期间保持不变。



数据报网的效率

- p数据报网的效率比电路交换网高;
- p仅当有传输的分组时,才分配资源,如果源端发送一个分组,在另一个分组可发送前,存在很少时间延迟。

图 8.9 数据报网中的延迟(比虚电路长,交换机-路由器处有等待)






因特网在网络层用数据报方法对分组进行交 换。

8-3 虚电路网络

- p虚电路网络是结合电路交换网络和数据报网络的产物, 它具有两者的某些特征:
 - Ø1.在数据传输阶段,如同电路交换网络一样有建立阶段与拆除阶段(与电路交换区别?);
 - Ø2.同数据报网络一样,按需分配资源;
 - Ø3.同数据报网络一样,数据被划为分组,每一分组的头部含有地址,它具有本地的权限(定义下一个交换机和传送分组的通道应该是什么)而不是端到端的权限:
 - Ø4.同电路交换网络一样,所有分组沿着连接期间建立的路径传送:
 - Ø5.虚电路网络通常在数据链路层实现,而电路交换网络是在物理层实现,数据报网络在网络层实现。

图8.10 虚电路网络




虚电路网络编址

p两类编址:全局的和本地的(虚电路标识符)

Ø全局编址:一个广域网范围内或者国际范围内的唯一地址,但虚电路网络中的全局地址仅用于建立虚电路标识符; Ø虚电路标识符VCI:一个仅在交换机范围内的小数字,由

两个交换机之间的帧来使用;当一帧到达一个交换机时,它有一个VCI,当它离开时,有另一个VCI;每个交换机都可以使用自己唯一的VCI集,因此 VCI 不必是一个大的数字。



三个阶段

- p建立连接阶段:源端和目的端使用各自的全局地址来帮助交换机为连接建立表项;
- p拆除连接阶段:源端和目的端通知交换机删除相应的表项;
- p数据传输: 发生在这两个阶段之间。

图8.12 虚电路网络中交换机和表(查表并输出)





图8.13 源端到目的端的数据传输(每个交换机都更改VCI并路由该帧)



建立连接阶段

p在建立阶段,一个交换机为虚电路生成一个入口; p假定源A需要生成到B的虚电路,需要两个步骤:建 立请求和确认。

图8.14 虚电路交换网中的连接请求

p一个连接请求的帧从源端发送到目的端;

p交换机为这个虚电路在表中建立一个表项,但它只能填四列中的三列,它仍然不知道输出VCI,这将在确认步骤中找到





图8.15 虚电路交换网中的建立确认

p目的端给交换机3发送一个确认帧,携带有全局源端地址和目的端地址,因此交换机知道该完成交换表中的哪个表项;同时还携带有目的端选择的作为从A来的帧的输入VCI号,更新交换机3中对应表项的输出VCI;并反方向逐跳更新(将上一交换机的输入VCI填入自己的输出VCI);

p源端使用交换机1分配的输入VCI,作为准备发送给目的端B的数据



拆除连接阶段


p当源端向目的端发送完所有的帧后,再发送一个称为拆除请求的特殊帧,目的端用一个拆除确认帧来响应; p所有的交换机从各自的表中删除相应的表项。



在虚电路交换中,属于相同源端和目的端的所有分组都按同一路径传送;但资源按需分配,分组到达目的端可能有不同延迟。

图8.16 虚电路网络延迟

p总延迟=3×传输时间+3×传播时间+建立阶段延迟+ 拆除阶段延迟(未计入交换机处理时间)





在交换广域网中,数据链路层通常采用虚电路技术实现(如帧中继和ATM)。

8-4 交换机结构

p在电路交换网和分组交换网中,使用交换机; p电路交换机采用两个技术:空分交换机和时分交换机; p分组交换机由四个部分组成:输入端口(input port)、输出端口(output port)、路由处理器 (routing processor)和交换结构(switching fabric)。

图8.17 3输入4输出的纵横制空分交换机

- p每个交叉点使用微电子开关(晶体管);
- p需要节点(交叉点)数量大,效率不高,很多交叉点处于闲置状态





图8.18 多级空分交换机

- p将多台纵横制交换机按多级(通常是3级)结构组合在一起; p设计三级交换机,按照下列步骤:
 - Ø1. 将N条输入线划分为组,每组为n条输入线;对每组用一个n×k纵模交换机,其中k是中间级纵横交换机的个数;第一级有N/n个纵横交换机,每个具有n×k个交叉点;
 - Ø2. 在中间级,使用k个(N/n)×(N/n)纵横交换机;
 - Ø3. 在第三级,使用N/n个k×n纵横交换机。





在一个三级交换机中,总的交叉点个数是 $2k\times N + k\times (N/n)^2$ 比单级交换机的交叉点个数 (N^2) 小了许多



设计一个 200×200 交换机(N = 200),其中k=4,n=20。

解:

在第一级有N/n=10个20×4纵横交换机,第二级有4个10×10纵横交换机,在第三级有10个4×20纵横交换机,总的交叉点个数是2kN+k×(N/n)²=2000,它是单级纵横交换机交叉点个数(200×200=40,000)的百分之五。

•

多级交换机有阻塞问题,会出现输入无法连接到输出的情形。

按照 Clos 准则确定交叉点的最小个数:

$$n = (N/2)^{1/2}$$

$$k > = 2n - 1$$

总的交叉点个数≥4N[(2N)1/2-1]




用 Clos 准则和最小交叉点个数重新设计前面三级 200×200交换机。

解:

设 $n=(200/2)^{1/2}$,即n=10;计算取k=2n-1=19。 在第一级有200/10=20个 10×19 交叉点的纵横交换机,第二级有19个 10×10 交叉点的纵横交换机,第三级有20个 19×10 交叉点的纵横交换机,总的交叉点个数是 $20(10\times19)+19(10\times10)+20(19\times10)=9500$ 。

图8.19 时分交换机(TDM技术)之时隙互换(TSI)



时分交换与空分交换机结合

- p空分交换的优势在于它是瞬态的,缺点在于空分交换的有效性,即拥塞忍受程度是由交叉点数量决定的;
- p时分交换的优点在于它不需要交叉点,缺点是在使用 TSI时,对每个连接的处理会产生延迟,每个时隙必须 存储在RAM中,然后被检索和传递;
- p第三种可选方法是将空分和时分技术组合起来,以充分利用两者的优点;将两种方法组合产生的交换,可以在物理上(交叉点的个数)和时间上(延迟时间)进行优化。

图8.20 时间-空间-时间交换机




图8.21 分组交换机组成部分




图8.22 输入端口

- p输入端口执行分组交换机的物理层和数据链路层的功能;
- p将接收信号转换成位,将帧分解成分组,进行差错检测与纠错,准备由网络层路由分组;
- p除物理层处理器和数据链路层处理器之外,在分组转向交换结构前,输入端口有缓冲器(队列)保存分组。





图8.23 输出端口

- p输出端口执行的功能与输入端口相同,但顺序相反;
- p首先对输出分组进行排队,然后将分组组装成帧;
- p最后,利用物理层功能将帧转换成信号在线路上发送。



路由处理器

- p路由处理器执行网络层的功能;
- p利用目的地址查找路由表,寻找下一跳的地址和输出端口号,通过它发送分组:
- p最新的分组交换机中,为了加速与方便该过程,将路由处理器的功能移到输入端口。

交换结构

- p交换机中最艰难的任务是从输入队列将分组传送到输出队列;
- p该动作的速度影响输入/输出队列的长度和分组总传输延迟;
- p分组交换机是专门的机制,有各种各样的交换结构, 比如前面介绍的纵横交换机结构等。

图8.24 Banyan交换机(了解)

p每一级有微交换并基于表示为二进制串的输出端口发送分组;

p对于n个输入和n个输出,将有log2n级,每级有n/2个微交换;

p第一级基于二进制串最高位发送分组,第二级基于次最高位发






图8.25 Banyan交换机路由实例(了解)



a. Input 1 sending a cell to output 6 (110)



b. Input 5 sending a cell to output 2 (010)

图8.26 Batcher-banyan交换机-通过排序解决冲突(了解)

