# Лабораторная работа №2

# Настройка сетей LAN и VLAN в программном обеспечении Cisco Packet Tracer

**Цель работы:** Научиться с помошью LAN и VLAN создавать сети различной логической структуры , а также конфигурировать магистральные порты и маршрутизацию между разными LAN и VLAN .

#### Теоретическая часть:

**LAN** означает **Локальная сеть** — это группа сетевых устройств, которые обеспечивают связь между подключенными устройствами

**VLAN** означает **Виртуальную локальную сеть**, которая используется для повышения производительности локальных сетей.

Основное различие между LAN (локальная сеть) и VLAN (виртуальная локальная сеть) состоит в том, что LAN работает в одном широковещательном домене, с другой стороны, VLAN работает в нескольких широковещательных доменах, а в локальной сети пакет объявляется каждому устройству, пока в виртуальных локальных сетях передаются пакеты в определенный широковещательный домен




Figure of VLAN

VLAN A


**Cisco Packet Tracer** — это мощная программа моделирования сетей, которая позволяет системным администраторам экспериментировать с поведением сети и оценивать

VLAN B

возможные сценарии развития событий. Этот инструмент дополняет физическое оборудование, позволяя создавать сети с практически неограниченным количеством устройств, и помогает получить практические навыки конфигурирования, поиска и устранения проблем и обнаружения устройств.

# Практическая часть:


Окно программы и его структура представлены ниже.




Открыть Packet Tracer и создать на рабочем поле:

- а. 16 компьютеров
- b. Сервер
- с. 3 коммутатора Cisco 2960
- d. Маршрутизатор Cisco 1941
- e. Poyrep Cisco WRT300N

Итого: 22 устройства




У четырёх компьютеров в третьем отделе заменить LAN разъём на Wi-Fi антенну. Для этого открываем устройство, выключаем его, вынимаем старый модуль, меняем его на Wi-Fi (WMP300N) антенну. Включаем компьютер.




Каждому компьютеру в первом и втором отделе, а также серверу присвоим значения по формуле: N0.0.0.n, где N — номер отдела, а n — номер устройства (например, 10.0.0.2 — второй компьютер на первом этаже). Сервер, так как он третье устройство на втором этаже будет иметь адрес 20.0.0.3.

| Маску      | подсети                 | выставим | на       | 255.255.255.0. |
|------------|-------------------------|----------|----------|----------------|
| Default    | Gateway                 |          | выставим | N0.0.0.254.    |
| DNS Server | выставляем на 20.0.0.3. |          |          |                |


Пример правильно настроенного ПК в первом отделе:




Пример правильно настроенного ПК во втором отделе:



На сервере выставим такие настройки:



Выставим IP по формуле 30.0.0.10n, где n — номер ПК. Пример правильно настроенного ПК в третьем отделе:



Продолжим настройку ПК. Первый IP -30.0.0.101, а последний -30.0.0.110

# Настройка роутера.

Выставим настройки:

IP - 30.0.0.253

Маска - 255.255.255.0

Start IP Address - 30.0.0.1

Maximum number of Users – 20

Static DNS 1 - 20.0.0.3


Network Name - Cisco2107


SSID Broadcast - Disabled


Security Mode - WPA2-Personal

Passphrase - junior17

Скриншоты всех настраиваемых вкладок роутера:








Настройка беспроводных ПК. Задаём имя сети **Cisco2107** и WPA2-Personal пароль – **junior17** 

Пример настроек одного из ПК:



#### Подключаем кабели и соединяем отделы.

Соединяем ПК витой парой.

Во всех коммутаторах подключаем кабели к FastEthernet по часовой стрелке. В маршрутизаторе подключимся к гигабитному разъёму, предварительно его включив. Настраиваем VLAN на всех коммутаторах. Для этого открываем коммутатор в первом отделе. Переходим в интерфейс командной строки и вводим команды:

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 10

#### Switch(config-vlan)#name Office1

Switch(config-vlan)#end

Рассмотрим все команды.

- 1. En enable. Расширенный доступ к конфигурации
- 2. Conf t Configuration terminal. Открывает терминал настройки
- 3. Vlan 10 создаёт виртуальную сеть с индексом 10
- 4. Name Office1 задаётся имя VLAN. Имя Office1.
- 5. End завершения настройки.

Открываем коммутатор во втором отделе и прописываем следующие команды:

#### Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name Office1

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name Office2

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 30

Switch(config-vlan)#name Office3

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#end

Открываем коммутатор в третьем отделе и прописываем следующие команды:

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 30

Switch(config-vlan)#name Office3

Switch(config-vlan)#end

Выставляем на пером коммутаторе VLAN 10 на все порты, к которым есть подключение (Fa0/1-Fa0/5).

На втором коммутаторе нужно выставить порт, к которому подключен коммутатор из первого отдела VLAN-10, из третьего VLAN-30, а 2 ПК и сервер второго отдела VLAN-20. То есть Fa0/1-VLAN-10, Fa0/2-Fa0/4-VLAN-20, Fa0/5-VLAN-30. Fa0/6, соединяющий коммутатор и маршрутизатор выставляем в Trunk режим.

На третьем коммутаторе нужно выставить на все порты VLAN 30 (Fa0/1-Fa0/8). Затем, производим настроим маршрутизатора для работы с VLAN.

Также, переходим во вкладку CLI и прописывает там команды:

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int gig 0/0.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip address 10.0.0.254 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#int gig 0/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 20.0.0.254 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#int gig 0/0.30

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

Router(config-subif)#ip address 30.0.0.254 255.255.255.0

Router(config-subif)#end

### Теперь разберём команды:

- 1. int gig 0/0.10. Команда подключает виртуальный интерфейс для работы с разными VLAN. Цифра после точки номер VLAN.
- 2. Encapsulation dot1Q 10. Команда настройки VLAN в sub. Номер после dot1Q номер VLAN.
- 3. ip address 10.0.0.254 255.255.255.0. IP адрес выхода пакетов информации.

Теперь протестируем сеть командой ping. Возьмём любой компьютер в каждом отделе и пропингуем все отделы (в третьем отделе проверим и проводную сеть и беспроводную).

#### Первый отдел

#### Второй отдел

# Третий отдел (кабель)

```
Physical Cords Contain Proposing Attributes

Sementic Transe PC Command line 1:0

Civipida 30.0.0.128 visits B bytes of data:

Reply from 50.0.128 visits B bytes of data:

Reply from 50.0.138 visits B bytes of data:

Reply from 50.0.108 visits B
```

Третий отдел (Wi-Fi)

Добавляем административный VLAN (40 — Management).


Настройка сервера.

Включаем DNS.


Name — www.cisco.com.

Address – 20.0.0.3.

Проверим возможность выхода на сайт из любого отдела. Вводим URL имя в браузере и нажимаем Go



# В итоге работа выполнена так:



# Задание:

• В качестве проверки отправить пакет из каждого, либо узла до места назначения. Если он пройдет, то сеть настроена и построена правильна.

# Контрольные вопросы:

- 1. Различие между LAN и VLAN?
- 2. Что такое Cisco Packet Tracer?
- 3. В чём заключаются преимущества маршрутизации между VLAN с использованием транкового канала или конфигурации ROS?
- 4. Какие существуют режимы работы в консоли Cisco Packet Tracer? Охарактеризуйте их.