Ein-/Ausgabe

Praktikum "C-Programmierung"



Eugen Betke, Nathanael Hübbe, <u>Michael Kuhn</u>, Jakob Lüttgau, Jannek Squar 2020-01-13

Wissenschaftliches Rechnen Fachbereich Informatik Universität Hamburg Ein-/Ausgabe

Einführung

Beispiele

Zusammenfassung

- Ein-/Ausgabe wichtig in realen Programmen
 - Konfigurationsdaten etc. m

 üssen eingelesen werden
 - Berechnungsergebnisse etc. müssen geschrieben werden
- Bisher nur Bildschirmausgabe mithilfe von printf
 - Funktioniert intern analog zur heute betrachteten Ein-/Ausgabe
- Es gibt unterschiedliche Abstraktionsebenen
 - Ein-/Ausgabe mit Dateideskriptoren (heute betrachtet)
 - · Gepufferte Ein-/Ausgabe
 - Implizite Ein-/Ausgabe bzw. Memory Mapping

```
open
```

3

4

5 6

Beispiele

```
int main(void) {
    int fd;
    fd = open("myfile", O_RDWR | O_CREAT, 0644);
    assert(fd != -1);
    close(fd);
    return 0;
}
```

Ein-/Ausgabe

- Mit open können Dateien erstellt und geöffnet werden
 - Alternativ kann creat benutzt werden
 - Es wird ein Dateideskriptor zurückgegeben
- Die Flags geben an, wie die Datei geöffnet werden soll (siehe man open)
- Der Modus ist nur bei O CREAT und O TMPFILE relevant

```
write v0

1 int main(void) {
```

```
int fd;
ssize_t nb;
fd = open("myfile", O_RDWR | O_CREAT, 0644);
nb = write(fd, &fd, sizeof(fd));
assert(nb == sizeof(fd));
close(fd);
return 0;
}
```

- Mit write können Daten in die Datei geschrieben werden
- Eine Datei besteht aus einem Bytestrom, Format ist beliebig
 Es werden nicht notwendigerweise alle Daten auf einmal geschrieben
 - District hower area in a result and weit and the area of a result and a result and

5 / 16

Rückgabewert muss überprüft und write u. U. erneut aufgerufen werden

Michael Kuhn

Ein-/Ausgabe

```
read v0
```

Beispiele

```
int main(void) {
       int fd. dummv = 0:
       ssize t nb;
       fd = open("myfile", O_RDWR | O_CREAT, 0644);
       nb = read(fd. &dummy. sizeof(fd));
 5
6
       assert(nb == sizeof(fd)):
       printf("Inhalt: %d\n", dummy);
       close(fd):
8
       return 0:
9
10
```

Funktioniert analog zu write, es wird ein Bytestrom gelesen

Es werden wieder nicht netwondigerweise alle Daten gelesen

Ein-/Ausgabe

• Es werden wieder nicht notwendigerweise alle Daten gelesen

· Mit read können Daten aus einer Datei gelesen werden

Michael Kuhn

```
read v1
```

Beispiele

```
int main(void) {
        int fd. dummv = 0:
        ssize t nb;
        fd = open("myfile", O RDWR | O CREAT, 0644);
4
        nb = read(fd, &dummy, sizeof(fd));
        assert(nb == sizeof(fd));
6
        nb = read(fd. &dummy. sizeof(fd));
8
        assert(nb == 0):
        close(fd):
9
10
        return 0:
11

    Jede Lese- oder Schreiboperation verändert den Dateizeiger
```

- Dateizeiger ist dem Dateideskriptor zugeordnet
 Ein Rückgabewert von 0 zeigt das Dateiende an
- Michael Kuhn

 Ein-/Ausgabe

```
1 int main(void) {
```

```
int fd, dummy = 0:
       ssize t nb:
       fd = open("myfile", O RDWR | O CREAT, 0644);
4
5
       nb = read(fd. &dummy. sizeof(fd));
       assert(nb == sizeof(fd)):
6
       lseek(fd. 0. SEEK SET):
       nb = read(fd. &dummv. sizeof(fd));
8
       assert(nb == sizeof(fd)):
10
       close(fd);
11
       return 0:
12
```

• Mit lseek kann innerhalb der Datei positioniert werden

Absolut (SEEK_SET), relativ (SEEK_CUR) oder relativ zum Ende (SEEK_END)

Michael Kuhn

Ein-/Ausgabe

8 / 16

```
pread
```

Michael Kuhn

int main(void) {

int fd, dummy = 0;

Beispiele

9 / 16

```
ssize t nb;
4
       fd = open("myfile", O RDWR | O CREAT, 0644);
5
       nb = pread(fd, &dummy, sizeof(fd), 0);
       assert(nb == sizeof(fd)):
6
       nb = pread(fd, &dummy, sizeof(fd), 0);
       assert(nb == sizeof(fd)):
8
       close(fd):
10
       return 0:
11

    pread und pwrite erlauben Angabe von Offsets
```

• So kann Dateideskriptor von mehreren Threads gleichzeitig benutzt werden

Ein-/Ausgabe

· Der Dateizeiger wird dabei nicht verändert

```
int main(void) {
       write(STDOUT FILENO, "Hallo Welt!\n", 13);
3
       return 0;
4
```

- Ein-/Ausgabe im Terminal findet auch über Dateideskriptoren statt
- Standardeingabe, -ausgabe und -fehlerausgabe sind standardmäßig geöffnet • Belegen üblicherweise die Dateideskriptoren 0 bis 2
 - Zugriff über STDIN FILENO, STDOUT FILENO und STDERR FILENO

```
int main(void) {
    int ret;

struct stat st;
    ret = stat("myfile", &st);

assert(ret == 0);
    printf("Groesse: %lu\n", st.st_size);

return 0;
}
```

Mit stat können Informationen über Dateien abgerufen werden
U. a. die Berechtigungen, der Besitzer, die Größe und diverse Zeitstempel

int main(void) {

```
int fd, ret; struct stat st; ssize_t nb;
       fd = open("myfile", O RDWR | O CREAT, 0644);
       lseek(fd, 1000000, SEEK SET);
4
       assert(write(fd, &fd, sizeof(fd)) == sizeof(fd));
       assert(fstat(fd. &st) == 0);
6
       printf("Groesse: %lu\n", st.st size);
       printf("Echte Groesse: %lu\n", st.st blocks * 512);
8
9
       close(fd):
10
       return 0:
11
```

• Leere Bereiche liefern Oen zurück

Sparse-Dateien belegen nicht den gesamten Platz

Michael Kuhn Ein-/Ausgabe

```
fsync
                                                                               Beispiele
   int main(void) {
        char dummv[999996]:
        int fd:
        ssize_t nb;
```

```
    Nach write befinden sich Daten noch nicht auf dem Speichergerät

    Üblicherweise in einem Cache des Betriebssystems
```

fd = open("myfile", O RDWR | O CREAT, 0644);

assert(nb == sizeof(dummv)):

fsync(fd);

close(fd):

return 0:

nb = pwrite(fd, dummy, sizeof(dummy), sizeof(fd));

3

4

5

6

8

9 10

11

· Cache kann mit O DIRECT umgangen werden

Michael Kuhn Ein-/Ausgabe 13 / 16

- Außerdem noch gepufferte Ein-/Ausgabe
 - fopen, fread, fwrite, fclose etc.

· Dafür nicht alle Kombinationen möglich

- Durch Pufferung u. U. explizites fflush notwendig
- Benutzung etwas komfortabler, da keine Flags notwendig sind
 - Modus wird als String angegeben, z. B. "r" zum Lesen

```
mmap
```

Beispiele

```
struct foo { int fd1; char bar[999996]; int fd2; };
   int main(void) {
       int fd:
4
       fd = open("myfile", O RDWR | O CREAT, 0644);
5
       struct foo* map = mmap(NULL, sizeof(struct foo),
6
                               PROT READ | PROT WRITE. MAP SHARED. fd. 0):
       printf("Inhalt: %d %d\n", map->fd1, map->fd2);
       munmap(map, sizeof(struct foo));
8
       close(fd):
10
       return 0:
11
```

- Mit mmap kann eine Datei in den Arbeitsspeicher eingeblendet werden
- Änderungen wie bei normalen Speicherbereichen, z. B. mit memcpy
- Lesen und Schreiben wird vom Betriebssystem übernommen

15 / 16

Michael Kuhn Ein-/Ausgabe

- Ein-/Ausgabe ist ein wichtiges Thema in echten Anwendungen
 - Überprüfen der Rückgabewerte hier besonders wichtig
- Es stehen unterschiedliche Abstraktionsebenen zur Verfügung
 Ein-/Ausgabe mit Dateideskriptoren
 - Gepufferte Ein-/Ausgabe
 - Implizite Ein-/Ausgabe bzw. Memory Mapping