Notes sur une introduction aux Threads

Master 1^{iere} année, Bruno Jacob, IC2

1 Introduction

Les processus sont des entités a priori indépendantes. Chaque processus dispose de ses données et de sa pile d'exécution et exécute un code non modifiable qui peut être partagé. Si l'on veut que des processus puissent communiquer ou partager des informations, alors il faut le demander explicitement au système d'exploitation par les outils que nous avons vus précédemment (tubes, files de messages et segments de mémoires partagées). Cet isolement des processus se répercute dans le coût de l'opération de changement de contexte qui nécessite des sauvegardes/restaurations de nombreuses informations.

Pour accélérer les changements de contexte entre ces applications et favoriser leurs partages de données, la notion de processus a été raffinée au concept de *threads* encore appelés processus légers (*light-weighted process*) ou fils d'exécution.

Ces notes sont une introduction à l'utilisation des processus légers.

1.1 Le concept d'activité (threads)

Si on reprend la notion de processus telle qu'on la retrouve dans les systèmes tels qu'UNIX, elle recouvre à la fois le concept de machine virtuelle fournissant des ressources (une unité d'encapsulation de ressources) et celui de programme en train de s'y exécuter (fil de contrôle). Le concept de processus classique est ainsi éclaté en deux:

- le concept de processus (appelé également acteur ou tâche selon les sytèmes) qui correspond à la machine virtuelle. Il contient et définit par exemple les ressources suivantes extraites d'un processus UNIX classique:
 - un espace d'adressage (régions de programme et de données),
 - un propriétaire et un groupe propriétaire,

- des descripteurs de fichiers,
- un répertoire de travail,
- des handlers de signaux;
- le concept d'activité (thread) qui définit le contexte d'une exécution d'un programme par un processus (sur les données fournies également par ce processus). Les ressources propres à une thread seront donc celles permettant de faire progresser l'exécution d'un programme. On pourra y retrouver:
 - les registres (ou leur copie),
 - les attributs d'ordonnancement (état, classe et priorité par exemple),
 - des signaux masqués et des signaux pendants,
 - une pile.

Une thread appartient à un processus et toutes les threads d'un même processus partagent les ressources de celui-ci. En particulier, elles travaillent sur les mêmes régions de données et programme. Donc

- une même adresse logique correspondra dans chaque thread à la même donnée physique
- les threads peuvent accéder à toutes les fonctions du programme. Elles peuvent donc exécuter des fonctions différentes ou éventuellement la même
- la fermeture d'un descripteur de fichier par l'une des threads d'un processus interdira l'utilisation de ce descripteur dans toutes les threads du processus.
- Les variables
 - **globales** peuvent être partagées par les threads
 - locales aux fonctions, et en particulier par la fonction main ne peuvent être partagées puisque qu'elles appartiennent à la pile

Le concept de processus classique correspond dans ce nouveau schéma à une procédure de démarrage contenant exactement une thread.

```
{int r; main(argc, argv); exit(r);}
```

Certains systèmes imposent qu'il y ait toujours au moins une thread dans un processus, d'autres non (par exemple Chorus).

1.2 Avantages

Les avantages des threads se situent principalement dans la conception des programmes parallèles et le gain de rapidité de ces programmes.

1.2.1 Programmation parallèle

Le concept de thread est adapté à l'implémentation de différentes techniques utilisées dans le domaine de la programmation parallèle:

- la modularité: applications dans lesquelles il est possible d'identifier des composants distincts et leurs interactions afin de produire le service ou les résultats recherchés. Dans ce cas, plutôt que d'implémenter l'application comme une seule grosse entité, on implémente indépendamment les différents composants. Le concept de thread fournit un moyen simple pour partager les informations entre les composants et des mécanismes pour synchroniser leur exécution;
- les modèles de logiciels:
 - le modèle client/serveur (maître /esclave); si on considère par exemple un serveur Internet développé au dessus de TCP en utilisant l'interface des sockets, la technique usuelle consistait à charger un nouveau processus (créé par fork) de gérer une nouvelle connection. Si pour la gestion de cette connection, des données sont partagées avec des processus gérant d'autres connections, il est nécessaire de solliciter le système (soit pour communiquer, soit pour attacher de la mémoire partagée). Utiliser des threads pour gérer les connections permet de communiquer naturellement et de réaliser le maximum d'opérations en mode utilisateur.
 - le modèle producteur/consommateur dont le mécanisme de tube (pipe) est une illustration;
 - diviser pour mieux régner où le travail est réparti entre différentes entités indépendantes.

1.2.2 Gain de performances

De manière évidente, sur une machine multiprocesseurs, où un véritable parallélisme d'exécution est possible, la modularité des applications et/ou l'utilisation d'un des modèles d'application présenté précédemment améliore les performances. Sur des machines monoprocesseur, l'utilisation de threads conduit également à des gains de performances et une meilleure utilisation des

ressources. En effet, créer une nouvelle thread est notablement moins coûteux que créer un processus ne serait-ce que par le fait que l'espace d'adressage ne fait pas partie des attributs d'une activité (mais du processus qui l'héberge). Il en va de même du changement de contexte entre threads d'un même processus qui ne sollicite pas le gestionnaire de mémoire.

1.3 Inconvénients

Un inconvénient, ou une précaution à prendre, dans l'utilisation des *threads* est qu'il est nécessaire de n'utiliser dans les applications que des fonctions qui permettent la réentrance, c'est-à-dire utilisables simultanément par plusieurs threads (et donc dites *Multi Threading Safe*).

1.4 Kernel threads vs User threads

Ce sont deux approches vraiment différentes pour gérer les threads:

1.4.1 Users threads

Cette approche d'implémentation des threads est appelée l'approche M-1 (Many-to-One).

Avec les threads en mode utilisateur (user threads), l'état de la thread est maintenu en espace utilisateur. Aucune ressource du noyau n'est allouée à une thread. Un certain nombre d'opérations peuvent ainsi être réalisées indépendamment du système. Cela accélère évidemment le changement de contexte. En contrepartie, si le noyau ne contient lui-même qu'une seule thread, une opération bloquant une thread d'un processus (par exemple une lecture bloquante), toutes les threads du processus seront bloquées. Cette approche a été la première proposée dans les systèmes Unix de conception classique au travers de bibliothèques (en particulier les Posix threads, Pthreads en abrégé). Les informations concernant les threads appartenant à un processus sont gérées dans l'espace d'adressage du processus.

Cette approche est évidemment celle adoptée par les systèmes ne supportant pas le multithreading au niveau noyau.

La figure Fig. 1 montre ce type d'implémentation, on voit que chaque processus possède sa propre table de threads

Avantages:

• Ils ont gérés "logiciellement" par une bibliothèque, ils peuvent donc s'exécuter indépendamment du système d'exploitation.




Figure 1: Un paquetage de threads au niveau utilisateur

- Chaque processus dispose de son propre algorithme d'ordonnancement des threads
- Les threads évoluent plus rapidement dans l'espace utilisateur que dans le noyau car la gestion de la mémoire (pour les tables et les piles des threads) est plus lourde dans le noyau

Inconvénients:

- Aucun parallélisme n'est possible entre les threads utilisateurs d'une même thread noyau.
- Un appel système bloquant d'un thread (un read au clavier par exemple) bloque tout le processus, donc tous les threads. Pour pallier à ce problème, il faudrait réécrire les primitives des appels système pour les rendre non boquants (positionnement du bit O_NONBLOCK avec fcntl dans les attributs du fichier à lire) et scruter l'arrivée de données (par un select en BSD ou un poll en System V),
- Ce problème est aggravé par le fait que les programmeurs développent généralement les threads dans les applications où ceux ci bloquent souvent (serveur Web multithread).

1.4.2 Kernel threads

Cette approche d'implémentation est aussi appelée *l'approche 1-1 (One-to-One)*.

Avec les threads en mode superviseur (kernel threads, ou threads noyau) les threads sont des entités du système: le système possède un descripteur de chacune de ces threads et l'ordonnanceur du système travaille au niveau de ces entités. Dans le cas d'une architecture multiprocesseurs, cela permet une utilisation fine de ces différents processeurs. Les systèmes fournissant les threads en mode superviseur offrent une interface spécifique pour les manipuler.

La figure Fig. 2 montre ce type d'implémentation, Cette approche est celle de NT, OS2 et Chorus par exemple.




Figure 2: Un paquetage de threads au niveau noyau

Avantage : les threads sont traitées individuellement par le noyau (le blocage d'une thread d'un processus ne bloquera pas toutes les threads du processus)

Inconvénient:

- la création et la destruction d'un thread est beaucoup plus lourde que dans l'espace utilisateur.
- la gestion des appels systèmes est beaucoup plus complexe ; si ces opérations sont nombreuses, cela entraine une surchage importante.

1.4.3 Threads hybrides

Cette approche d'implémentation est aussi appelée *l'approche M-M (Many-to-Many)*.

Différentes threads utilisateurs sont multiplexées sur un nombre (inférieur ou égal) de threads noyaux. Dans ce modèle, chaque thread noyau possède un ensemble donné de threads utilisateurs qui l'utilisent tour à tour.

Il est possible dans ce système d'associer de manière permanente une thread utilisateur à une thread noyau ou non. La figure Fig. 3 montre ce type d'implémentation. C'est la solution adoptée dans Solaris.




Figure 3: Multiplexage des threads utilisateurs et noyaux

2 Threads de Solaris

Dans la terminologie Solaris:

- thread noyau = LWP (Lightweight Processes)
- thread utilisateur = user thread

Le système attribue un ou plusieurs LWP à chaque processus. Il répartit alors chaque thread utilisateur créé sur les LWP (unbound thread). L'utilisateur à également la possibilité de modifier ce comportement par défaut en attachant explicitement un thread utilisateur à un LWP du noyau (bound thread) comme le montre la figure Fig. 4 .

3 Fonctions de gestion des threads

L'implémentation des threads est très dépendante du langage et du système utilisés. Afin de masquer les spécificités sous-jacentes des systèmes et que vos programmes soient les plus portables possible, nous allons présenter ici




Figure 4: Threads utilisateurs et noyaux dans Solaris

les fonctions de gestion des threads de la norme POSIX (*Portable Operating System Interface*) appelés aussi les *pthreads*.

3.1 Généralités

3.1.1 Noms de fonctions

La norme POSIX a retenu pour les noms de fonctions le format suivant:

avec

- *objet*: type d'objet sur lequel s'applique la fonction. Les objets peuvent être:
 - cond désigne le type variable de condition
 - mutex désigne le type sémaphore d'exclusion mutuelle (ou mutex)
- opération opération à réaliser sur l'objet (par exemple create, exit,...)
- np indique que la fonction est non portable, qu'il s'agit de fonctions dépendantes de la machine et/ou du système utilisés.

Le format pour les types est le suivant :

pthread_objet_t

3.1.2 Identification

Une activité/pthread est identifiée par une variable de type pthread_t(un unsigned int dans Unix sur Solaris);

Une activité peut obtenir son identifiant par la fonction

```
pthread_t pthread_self(void);
```

3.1.3 Approche M-M

L'interface Posix prend en compte l'approche M-M en ajoutant un attribut spécifique à chaque pthread créée qui indique si on doit lui associer un thread noyau ou non. Cet attribut est appelé attribut de contention dont les valeurs possibles sont

- PTHREAD_SCOPE_SYSTEM : chaque thread utilisateur est associé à un seul thread noyau
 - Dans Solaris, cela correspond à un bound thread
 - Dans Linux, ce n'est pas une option, un thread utilisateur est obligatoirement associé à un thread noyau

Donc, les processus et les threads sont en égale concurrence pour l'allocation du processeur

- PTHREAD_SCOPE_PROCESS: tous les threads utilisateurs sont répartis parmis l'ensemble (pool) des threads noyaux attribués à ce processus. C'est la méthode de création par défaut dans la norme POSIX.
 - Dans Solaris, cela correspond au unbound thread
 - Dans Linux, cette option de POSIX n'est pas implémentée

Les threads possédant cet attribut de contention partagent donc un pool de threads noyau. Il est alors nécessaire de spécifier dans le processus qui créer les threads (typiquement dans la thread principale du processus) le degré de concurrence souhaité entre tous les threads au moyen de la fonction pthread_setconcurrency

3.1.4 Valeurs de retour

La majorité des fonctions de la bibliothèque des pthreads renvoie un entier

 $\bullet = 0 \text{ si OK}$

- $\bullet \neq 0$ sinon. Dans ce cas err
no est mis à jour et ses valeurs peuvent être :
 - ENOMEM : plus de place pour créer une autre thread
 - EINVAL: mauvais argument dans l'appel des fonctions
 - EPERM : permission non accordée
 - EBUSY : destruction d'un objet en train d'être utilisé, test de verrouillage
 - EFAULT : mauvais pointeur

3.1.5 Compilation

Création programme-objet

```
#include <pthread.h>
```

Édition de liens

1. Faire le lien avec bibliothèque pthread.

```
gcc -mthreads file... - lpthread [ library... ]
```

- 2. Définir _REENTRANT soit
 - dans le code source en ajoutant

```
#define REENTRANT
```

• à la compilation en ajoutant à l'option

```
gcc ... –D_REENTRANT
```

3.2 Création

Créer une nouvelle activité (d'identifiant thread) pour exécuter la fonction fonction appelée avec les paramètres contenus à l'adresse arg (qui peut correspondre à l'adresse d'une structure contenant plusieurs paramètres). Si attr est à NULL alors le thread adopte le comportement par défaut. Si on veut modifier ce comportement, on peut modifier les champs de attr de la manière suivante:

- 1. Récuperer les valeurs des champs par défaut avec pthread_attr_init
- 2. Modifier ces valeurs avec les méthodes de cette structure (les fonctions get/set_attr_*)

Fonction de création/destruction des attributs de thread:

```
int pthread_attr_init(pthread_attr_t *attr);
int pthread_attr_destroy(pthread_attr_t *attr);
```

Les valeurs par défaut sont les suivantes:

Nom des champs	Valeur par défaut	Description
contentionscope	PTHREAD_SCOPE_PROCESS	concurrence de ressources dans le processus
detachstate	PTHREAD_CREATE_JOINABLE	les autres threads peuvent consulter
		le code retour
stackaddr	NULL	pile allouée par le système
stacksize	NULL	taille de la pile de 1 ou 2 megaoctets
priority	0	priorité de la thread
policy	SCHED_OTHER	ordonnancement défini par le système
inheritsched	PTHREAD_EXPLICIT_SCHED	l'ordonnacement et les paramètres
		du thread ne sont pas hérités
		de son père mais définis explicitement
guardsize	PAGESIZE	taille du secteur pour la pile

Les méthodes permettant de consulter et de modifier ces champs sont les suivantes:

```
pthread_attr_setschedpolicy(pthread_attr_t *attr, int ordre);
pthread_attr_setscope(pthread_attr_t *attr, int concurrence);
pthread_attr_setstackaddr(pthread_attr_t *attr, void *addrpile));
pthread_attr_setstacksize(pthread_attr_t *attr, size_t taille);
```

3.3 Terminaison

```
void pthread_exit(void *cr); /* adresse du code retour ou NULL */
```

Termine l'activité appelante en fournissant le code de retour pointé par cr. Si l'activité se termine sans appel à pthread_exit alors pthread_exit(NULL) est implicitemet exécuté.

3.4 Attente terminaison

Attend la terminaison de l'activité indiquée et récupère le code retour.

4 Exemples

4.1 Utilisation des pthreads seules

Nous reprenons ici l'exemple du compteur dans le cours sur les sémaphores, partagé par plusieurs activités.

4.1.1 Code source

Le partage de la variable cpt est réalisé simplement en la déclarant en variable globale, espace d'adressage commun à toutes les threads de ce processus.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>

unsigned long int cpt ;

static
void fonc()
{
   int m = 0;
```

```
while (m < 10000000)
           m++;
           cpt++;
     printf("m = %d cpt = %lu \n", m, cpt);
     pthread_exit(NULL);
}
int
main()
{
     int i ;
     pthread\_attr\_t \ attr \ ;
     pthread_t thread_id[2];
     /*----*/
     /* -- init */
     cpt = 0;
     /* Creation de 2 fils processus legers */
     pthread_attr_init(&attr);
     pthread_attr_setscope(&attr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM);
     pthread_setconcurrency(2)
     pthread\_create\left(\ \&thread\_id\left[0\right],\ \&attr\ ,\ \left(\mathbf{void}\ *\right)fonc\ ,\ \left(\mathbf{void}\ *\right)NULL\ \right)\ ;
     pthread_create(&thread_id[1], &attr , (void *)fonc , (void *)NULL);
      /* Attente terminaison des fils */
     for(i=0 ; i<2 ; i++)
           pthread_join(thread_id[i],NULL);
     /* -- affichage ressource critique */
     printf("Valeur finale de cpt : %lu\n", cpt);
     exit(0);
}
```

4.1.2 Exécution

• Une première exécution donne

```
m = 10000000 cpt = 4742250
m = 10000000 cpt = 5583090
Valeur finale de cpt : 5583090
```

• pour la deuxième:

```
m = 10000000 cpt = 4732333
m = 10000000 cpt = 5190726
Valeur finale de cpt : 5190726
```

On voit que l'on retombe sur le même problème d'accès à une ressource critique. Les pthreads ne gèrent pas cela, il faut le faire explicitement.

4.2 Utilisation threads + sémaphores

Ici, on utilise les sémaphores UNIX pour gérer l'accès à la variable partagée ctp

4.2.1 Code source

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
/* Ressource critique */
unsigned long int cpt;
/* Semaphore */
int semid ;
\mathbf{struct} \text{ sembuf op\_P} = \left\{0 \ , \ -1 \ , \ 0 \ \right\} \ ;
struct sembuf op_V = \{0, 1, 0\};
static
void fonc()
     int m = 0;
     while (m < 1000000)
          m++;
           /* Entree section critique */
           semop(semid, \&op_P, 1);
           /* Utilisation ressource critique */
           cpt++;
           /* Sortie section critique */
           semop(semid, &op_V, 1);
     printf("m = %d *p_cpt = %lu\n", m, cpt);
     pthread_exit(NULL);
```

```
}
int
main()
{
     int i ;
     pthread_attr_t attr ;
     pthread_t thread_id[2];
     int valinit = 1 ;
     /*----*/
     /* Init. ressource critique */
     cpt = 0;
     /* Init. semaphore */
     semid = semget( IPC_PRIVATE , 1 , IPC_CREAT | IPC_EXCL | 0666 ) ;
     perror("Pb semctl ");
     /* Creation de 2 fils processus legers */
     pthread_attr_init(&attr) ;
     pthread_attr_setscope(&attr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM);
     pthread_setconcurrency(2);
     pthread\_create( \&thread\_id[0], \&attr , (void *) fonc , (void *) NULL ) ;
     pthread_create( &thread_id[1], &attr , (void *)fonc , (void *)NULL ) ;
     /* Attente terminaison des fils */
     for(i=0 ; i<2 ; i++)
          pthread_join(thread_id[i],NULL);
     /* -- affichage ressource critique */
     printf("Valeur finale de cpt : %lu\n", cpt);
     /* Destruction semaphore */
     semctl( semid , 0 , IPC_RMID , 0 );
     exit(0);
}
4.2.2
     Exécution
Une exécution de cette solution donne un résultat correct:
m = 1000000 *p_cpt = 1600644
m = 1000000 *p_cpt = 2000000
Valeur finale de cpt : 2000000
Avec un temps:
            8.8
real
```

user 3.5 sys 9.2

5 Sémaphores mutex

Les *mutex* sont sont les sémaphores d'exclusion mutuelle: c'est à dire qu'un seul processus à la fois peut exécuter une section de code critique. Dans le cas général il s'agit donc d'un ensemble d'un seul sémaphore qui est initialisé à la valeur 1.

La bibliothèque des threads POSIX fournit aussi un mécanisme de sémaphore mutex (appelé aussi *mécanisme de verrouillage*) pour controler les accès aux variables globales partagées par toutes les activités.

5.1 Création

La création d'un mutex de pthread peut se faire par l'appel de la fonction int pthread_mutex_init (pthread_mutex_t *mutex, const pthread_mutexattr_t *attr);

Si attr est NULL alors les attributs par défaut sont utilisés. Dans ce cas cela équivaut à l'affectation

pthread_mutex_t mutex= PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER

5.2 Entrée

L'entrée dans la section critique, ou la décrémentation de la valeur du sémaphore, ou encore le verrouillage de cette zone est réalisée par

int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);

- si M = 1 alors M = M 1 et le thread continue son excécution (il peut entrer en section critique)
- $\bullet\,$ si M=0 alors M ne change pas et le thread est bloqué jusqu'à ce que M=1

5.3 Sortie

La sortie de la section critique, ou l'incrémentation de la valeur du sémaphore, ou encore le déverrouillage de cette zone est réalisée par

int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);

5.4 Test

Le thread courant peut tester si il est possible d'entrer en section critique avant de le faire effectivement. L'intérêt est que, si ce n'est pas possible, l'activité n'est pas bloquée. Donc si un thread teste un mutex M

- si M = 1 alors M = M 1 et le thread continue son excécution (il peut entrer en section critique)
- si M=0 alors M ne change pas et le thread n'est pas bloqué mais il reçoit une valeur de retour correspondant à une erreur.

```
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);
```

5.5 Destruction

La destruction du sémaphore mutex est réalisée par

```
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);
```

5.6 Remarque

On peut paramétrer les mutex de manière à ce qu'ils deviennent des sémaphores plus généraux en utilisant le paramètre attr de pthread_mutex_init

6 Exemple d'utilisation pthreads et mutex

On reprend l'exemple du compteur partagé par plusieurs threads. L'accès à cette variable peut être gérée par un sémaphore d'exclusion mutuelle. On peut donc utiliser le mutex de la bibliothèque des pthreads.

6.1 Code source

Le mutex est lui aussi en variable globale pour qu'il puisse être connu de toutes les threads.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
```

```
/* Ressource critique */
unsigned long int cpt;
/* Mutex */
pthread\_mutex\_t \ mutex \ = PTHREAD\_MUTEX\_INITIALIZER \ ;
static
void fonc()
     int m = 0;
     while (m < 1000000)
     {
          m++:
          /* Entree section critique */
          pthread_mutex_lock(&mutex);
          /* Utilisation ressource critique */
          cpt++;
          /* Sortie section critique */
          pthread_mutex_unlock(&mutex);
     printf("m = %d *p_cpt = %lu \n", m, cpt);
     pthread_exit(NULL);
}
int
main()
{
     int i ;
     pthread_attr_t attr ;
     pthread_t thread_id[2];
     /*----*/
     /* Init. ressource critique */
     cpt = 0;
     /* Creation de 2 fils processus legers */
     pthread_attr_init(&attr);
     pthread_attr_setscope(&attr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM);
     pthread_setconcurrency(2);
     pthread\_create(\ \&thread\_id\ [0]\ ,\ \&attr\ ,\ (\mathbf{void}\ *) fonc\ ,\ (\mathbf{void}\ *) NULL\ )\ ;
     pthread\_create( \&thread\_id[1], \&attr , (void *) fonc , (void *) NULL ) ;
     /* Attente terminaison des fils */
     for ( i=0 ; i<2 ; i++ )
          pthread_join(thread_id[i],NULL);
     /* -- affichage ressource critique */
     printf("Valeur finale de cpt : %lu\n", cpt);
```

```
/* Destruction mutex */
pthread_mutex_destroy(&mutex);

exit(0);
}
```

6.2 Exécution

L'exécution de ce code donne

On voit ici que, dans le cas de la réalisation d'un sémaphore d'exclusion mutuelle, les objets mutex de la bibliothèque des pthreads sont plus performants que les sémaphores généraux du système.