Data Structures & Conditional Variables

Data Structures & Conditional Variables

- Data Structures
 - 1. counter
 - 2. Linked List
 - 3. Queue
 - 4. Hash table
 - 5. 小结
- 二、Conditional Variables
 - 0. spin
 - 1. Conditional Variables
 - 2. 实现producer-consumer
 - 3. Signal和wait之间的语义

Mesa

Hoare

4. 需要broadcast

Data Structures

1. counter

- counter++需要保护,用锁。
- poor performance: 拿锁放锁的时间比counter++多

Scalable Counting: 可拓展的计数器

- 用很多local counter和一个global
- 高并发的write: write的时候各自写自己的
- 定期将local更新到global
- read
 - 。 等一等, 读个精确的
 - 。 立马读个不精确的
- 阈值的设置sloppiness (平衡扩展性和精确性)

2. Linked List

Attention: 在所有出口记得放锁

• 简单来说:来个global lock

• 并行度不高

Scaling Linked List:可扩展的

- 在每个node上面放个锁:允许一个list上有多个thread
- hand over hand locking:要把相关的node都锁上,比如插入时要抢到下一个结点的锁
- 遍历的时候很糟糕:每到一个node都要拿锁放锁

更多的并发不一定更快!

3. Queue

- 需要锁住head和tail: 保护入列、出列, 但是入和出两者之间不影响。
- 极端: queue为空的时候, head和tail一个地方。增加一个假节点guard

4. Hash table

Hash table+link list

使用上述的link list

5. 小结

用别人写好的数据结构

二、Conditional Variables

lock是保护critical code

conditional variable保护顺序:条件满足后才能执行

0. spin

```
1 | while (done == 0) // done要到内存里读,防止reg缓存导致访问结果不一致
2 | ; // spin
```

1. Conditional Variables

定义:

- 显式的队列: 可以一对一通知、按需通知、广播
- 等待、唤醒: wait(), signal()

```
1
   void thr_exit() {
 2
        Pthread_mutex_lock(&m);
        done = 1; //
 3
        Pthread_cond_signal(&c);
 4
 5
        Pthread_mutex_unlock(&m);
 6
 7
    void thr_join() {
        Pthread_mutex_lock(&m);
 8
 9
        while (done == 0)
10
            Pthread_cond_wait(&c, &m);
11
        Pthread_mutex_unlock(&m);
12
    }
13
    int main(int argc, char *argv[]) {
14
        printf("parent: begin\n");
15
16
        pthread_t p;
        Pthread_create(&p, NULL, child, NULL);
17
18
        thr_join();
        printf("parent: end\n");
19
```

```
20     return 0;
21     }
22
23     void *child(void *arg) {
          printf("child\n");
          thr_exit();
          return NULL;
27     }
```

- 如果没有done:
 - 。 调度是随机的:可能先通知了, main才进入到wait。
 - o 有done的话可以在睡觉前拦住(已通知的情况)
- 如果没有锁:
 - 。 在while的条件检查后,被context switch了

2. 实现producer-consumer

问题代码:

```
1 | cond_t cond; //─↑cv
 2
    mutex_t mutex;
 3
   void *producer(void *arg) {
4
 5
        int i;
        for (i = 0; i < loops; i++) {
 6
 7
            Pthread_mutex_lock(&mutex);
                                                      // p1
            if (count == 1)
                                                     // p2
 8
 9
                  Pthread_cond_wait(&cond, &mutex);
                                                     // p3
                                                     // p4
10
            put(i);
11
            Pthread_cond_signal(&cond);
                                                      // p5
12
            Pthread_mutex_unlock(&mutex);
                                                     // p6
13
        }
14
    }
15
16
    void *consumer(void *arg) {
17
        int i;
18
        for (i = 0; i < loops; i++) {
            Pthread_mutex_lock(&mutex);
                                                      // c1
19
20
            if (count == 0)
                                                     // c2
21
                  Pthread_cond_wait(&cond, &mutex); // c3
22
            int tmp = get();
                                                      // c4
23
            Pthread_cond_signal(&cond);
                                                      // c5
                                                      // c6
24
            Pthread_mutex_unlock(&mutex);
25
            printf("%d\n", tmp);
26
27 }
```

- 在1个consumer和1个producer下没问题
- p1~p3等待缓冲区有空位
- c1~c3等待缓冲区有东西

- 假设2个consumer和1个producer:
 - o Tc1已经在c3等待了
 - 。 生产者唤醒Tc1
 - 但是Tc2把抢先执行,把东西拿走了。
 - o Tc1再去get, 出错
- fix: 把line8, line20的if改成while, 醒来后再去check一次

但是依然有问题

- 只有一个cv,没有指定唤醒谁
 - 。 两个消费者都等在c3
 - o producer装好东西后,唤醒了Tc1,然后等在p3
 - 。 Tc1消费完了, 结果唤醒Tc2, 自己等在c3
 - Tc2看了一眼, 是空的, 等在c3
 - 。 大家都睡着了......
- fix: 两个cv,区分signal。指定producer要去叫consumer,consumer要去叫producer

```
1 cond_t empty, fill; // fix2
2
   mutex_t mutex;
 3
4
   void *producer(void *arg) {
        int i;
        for (i = 0; i < loops; i++) {
 6
 7
            Pthread_mutex_lock(&mutex);
 8
            while (count == 1) // fix1
 9
                  Pthread_cond_wait(&empty, &mutex);
10
            put(i);
            Pthread_cond_signal(&fill);
11
12
            Pthread_mutex_unlock(&mutex);
13
        }
14
   }
15
   void *consumer(void *arg) {
16
17
        int i;
        for (i = 0; i < loops; i++) {
18
19
            Pthread_mutex_lock(&mutex);
             while (count == 0)
20
21
                   Pthread_cond_wait(&fill, &mutex);
22
            int tmp = get();
23
            Pthread_cond_signal(&empty);
24
            Pthread_mutex_unlock(&mutex);
            printf("%d\n", tmp);
25
26
        }
27 }
```

如果是多个slot, 只要修改get和put函数

3. Signal和wait之间的语义

Mesa

叫醒后,状态可能变化了。(大部分都是Mesa)

叫你的时候, buffer满了, 但是醒来执行时, 可能已经空了

需要醒来后再去check。

Hoare

保证叫醒到执行,状态不变 (难实现)

4. 需要broadcast

在分配空间和使用空间的时候:

- 分配好了2MB, 要叫醒
- 叫醒了需要4MB的人,需要1MB的人还在睡
- 4MB的人醒来发现不够,又睡了

区分不出来到底叫谁(或者必要麻烦): Pthread_cond_broadcast()