Analysis Versus Design

$PIM \rightarrow PSM$

Analysis

- Focus on understanding the problem
- Idealized design
- Behavior
- System structure
- Functional requirements
- A small model

Design


- Focus on understanding the solution
- Operations and attributes
- Performance
- Close to real code
- Object lifecycles
- Nonfunctional requirements
- A large model

面向对象设计Object Oriented Design

- □ 在面向对象分析与架构设计的基础上,针对特定平台,进行不断的细化与优化.
 - 针对特定平台(编程语言、操作系统、数据库、框架、中间件、库等),进行 specialization
 - 应用面向对象设计的原则与模式进行优化


细化示例:细化UI类

- ☐ User interface (UI) boundary classes
 - What user interface development tools will be used?
 - How much of the interface can be created by the development tool?




优化示例: 优化Entity类

- Entity objects are often passive and persistent
- Performance requirements may force some re-factoring
- See the Identify Persistent Classes step




优化示例: 优化Control类


- What happens to Control Classes?
 - Are they really needed?
 - Should they be split?
- How do you decide?
 - Complexity
 - Change probability
 - Distribution and performance
 - Transaction management



优化示例: Partitioning




优化示例: 无环依赖



低耦合


From Design to Implementation

- □ 正向工程Forward engineering
- □ 逆向工程Reverse engineering
- □ 双向工程Round-trip engineering



Forward Engineering


- Forward engineering means the generation of code from UML diagrams
- Many of the tools can only do the static models:
 - They can generate class diagrams from code, but can't generate interaction diagrams.
 - For forward engineering, they can generate the basic (e.g., Java) class definition from a class diagram, but not the method bodies from interaction diagrams.
- Example:



```
public class A {
    private B instancesOfB[];
    public A() {
      {
        }
      }
}
```


Reverse Engineering

- □ Reverse engineering means generation of UML diagrams from code
- Example:



Round-Trip Engineering

- Round-trip engineering closes the loop
 - the tool supports generation in either direction and can synchronize between UML diagrams and code, ideally automatically and immediately as either is changed.
- Example:



大 纲



01-面向对象设计的方法


☀ 02-面向对象设计的原则

- 1. 单一职责原则SRP
- 2. 里氏替换原则LSP
- 3. 依赖倒置原则DIP
- 4. 接口隔离原则ISP
- 5. 开-闭原则OCP
- 6. 组合/聚合复用原则CARP

03-GoF 设计模式

1. SRP: The Single – Responsibility Principle


- □ 单一职责原则
 - 就一个类而言,应该只有一个导致其变更的原因
 - 在SRP中, "职责"是"变更的原因"
- □ 举例



- Rectangle 类有两个职责,违反了SRP
 - 1. 计算矩形面积的数学模型
 - 2. 将矩形在一个图形设备上描述出来

SRP: The Single – Responsibility Principle

Separating Coupled Responsibilities



- 多职责将导致脆弱性的臭味:一个类如果承担的职责过多,一个职责的变化可能会削弱或者抑止这个类完成其它职责的能力。
- 一个类承担的职责越多,它被复用的可能性越小。

2. LSP: The Liskov Substitution Principle

□ 里氏替换原则

- 子类型 (Subtype) 必须能够替换它们的基类型(Basetype)
- Barbara Liskov对原则的陈述: 若对每个类型S的对象o1,都存在一个类型T的对象o2,使得在所有针对T编写的程序P中,用o1替换o2后,程序P的行为功能不变,则S是T的子类型。

□ 举例:


- 在现实世界中,企鹅和鸟之间是"is-a" 关系。如果我们把企鹅设计成鸟的子类,就 违反了LSP原则,因此鸟会飞,但企鹅不会。
- □ 里氏替换原则为良好的继承定义了一个规范

3. DIP: The Dependency Inversion Principle


依赖倒置原则:

- 高层模块不应该依赖低层模块,它们都应该依赖抽象。
- □ 抽象不应该依赖于细节,细节应该依赖于抽象。

举例:



DIP: The Dependency Inversion Principle




- 依赖关系倒置 下层的实现,依赖于上层的 接口
- 接□所有权倒置客户拥有接□,而服务者则 从这些接□派生



要针对接口编程, 不要针对实现编程


4. ISP: The Interface Segregation Principle

- □ 接口隔离原则
 - 不应该强迫客户代码依赖于它们不用的方法
 - 一个类的不内聚的"胖接口"应该被分解成多组方法,每一组方法都服务于一组不同的客户程序。
- □ 举例




ISP: The Interface Segregation Principle

□ 举例




5. OCP: The Open-Closed Principle

- □ 开-闭原则:
 - 模块对扩展open (只需添加新代码,不修改现有代码)
 - 模块对修改closed (只需修改本代码,不修改客户代码)
- □ 模块可以是方法、类、子系统、应用等
- □ 开闭原则的关键:找到系统的可变因素,进行封装与抽象。



OCP: The Open-Closed Principle

举例2:



6. CARP: The Composite/Aggregate Reuse Principle

- □ 组合/聚合复用原则
 - 要尽量使用组合/聚合,尽量不要使用继承。
 - Favor composition of objects over inheritance as a reuse mechanism.
- □ 面向对象设计里,复用已有设计和实现的两种基本方法:
 - ■继承
 - 组合/聚合

继承复用

- 继承复用通过扩展一个已有对象的实现来得到新的功能,基类明显地捕获共同的属性和方法,而子类通过增加新的属性和方法来扩展超类的实现。继承是类型的复用。
- □ 继承复用的优点:
 - 新的实现较为容易,因为超类的大部分功能可通过继承关系自动进入子类;
 - 修改或扩展继承而来的实现较为容易。
- □ 继承复用的缺点:
 - 继承复用破坏封装,因为继承将超类的实现细节暴露给子类。"白箱"复用。
 - 如果超类的实现发生改变,那么子类的实现也不得不发生改变。
 - 从超类继承而来的实现是静态的,不可能在运行时间内发生改变,因此没有足够的 灵活性。

组合/聚合复用

- □ 由于组合/聚合可以将已有的对象纳入到新对象中,使之成为新对象的一部分,因此新的对象可以调用已有对象的功能
- □ 优点:
 - 新对象存取成分对象的唯一方法是通过成分对象的接口。
 - 成分对象的内部细节对新对象不可见。 "<mark>黑箱"复用</mark>。
 - 该复用支持封装。
 - 该复用所需的依赖较少。
 - 每一个新的类可将焦点集中在一个任务上。
 - 该复用可在运行时间内动态进行,新对象可动态引用于 成分对象类型相同的对象。

□ 缺点:


- 通过这种复用建造的系统会有较多的对象需要管理。
- 为了能将多个不同的对象作为组合块(composition block)来使用,必须仔细地对接口进行 定义。


Coad法则

- □ 要正确选择组合/复用和继承,必须透彻地理解里氏替换原则和Coad法则。
- □ Coad法则: 只有当以下Coad条件全部被满足时, 才应当使用继承关系:
 - 子类是超类的一个特殊种类,而不是超类的一个角色。区分"Has-A"和"Is-A"。 只有"Is-A"关系才符合继承关系,"Has-A"关系应当用聚合来描述。
 - 永远不会出现需要将子类换成另外一个类的子类的情况。如果不能肯定将来是否会 变成另外一个子类的话,就不要使用继承。
 - 子类具有扩展超类的责任,而不是具有置换掉(override)或注销掉(Nullify)超类的责任。如果一个子类需要大量的置换掉超类的行为,那么这个类就不应该是这个超类的子类。
 - 只有在分类学角度上有意义时,才可以使用继承。不要从工具类继承。

错误使用

- □ 错误地使用继承而不是组合/聚合的一个常见原因是错误的把 "Has-A" 当成了 "Is A"。
 - "Is A"代表一个类是另外一个类的一种;
 - "Has-A"代表一个类是另外一个类的一个角色,而不是另外一个类的特殊种类。





CARP原则小结

- □ 组合与继承都是重要的复用方法
- □ 在OO开发的早期,继承被过度地使用
- □ 随着时间的发展,人们发现优先使用组合可以获得复用性与简单性更佳的设计
- □ 可以通过继承,扩充 (enlarge) 可用的组合类集 (the set of composable classes)。
- □ 组合与继承可以一起工作
- □ 基本法则是:

优先使用对象组合,而非(类)继承

Summary:设计原则

设计原则名称	设计原则简介	重要性
单一职责原则(SRP)	类的职责要单一,不能将太多的职责放在一 个类中	****
开闭原则 (OCP)	软件实体对扩展是开放的,但对修改是关闭的,即 在不修改一个软件实体的基础上去扩展其功能	****
里氏代换原则(LSP)	在软件系统中,一个可以接受基类对象的地方必然 可以接受一个子类对象	****
依赖倒置原则(DIP)	要针对抽象层编程,而不要针对具体类编程	****
接口隔离原则(ISP)	使用多个专门的接口来取代一个统一的接口	****
组合复用原则(CRP)	在系统中应该尽量多使用组合和聚合关联关系,尽 量少使用甚至不使用继承关系	****