АССЕМБЛЕР


Введение в ассемблер и ассемблирование. Кооперация языка С и ассемблера целевой архитектуры

К. Владимиров, Intel, 2019

mail-to: konstantin.vladimirov@gmail.com

Немного о работе компьютеров

- Дедушкой любого компьютера является электронное арифметически-логическое устройство, то есть калькулятор
- Представим гипотетический целочисленный калькулятор PseudoMK, имеющий внутри четыре регистра A, B, C, D на 8 бит каждый
- Как закодировать команды PseudoMK, чтобы подавать их на вход в двоичном виде?



MOVI D, i	11111111	
ADD rx, rs	????????	
SUB rx, rs	????????	
MUL rx, rs	????????	
DIV rx, rs	????????	
IN rd	11111111	
OUT rs	????????	

Предлагаемая кодировка

- Предложена следующая кодировка
- Регистры A, B, C, D кодируются от 00 до 11
- Каждая команда кодируется опкодом от 0 до 6 и каждое из четырёх сочетаний операндов ещё двумя битами
- Прочитайте команды: 0х1F, 0хС3, 0х92, 0хВЕ
- Приведите пример некорректной команды
- Это не единственная возможная кодировка
- Понимаете ли вы почему здесь выбрана именно она?
- Можете ли вы предложить лучший вариант?

MOVI D, i	ØIIIIIII	
ADD rx, rs	1000RRRR	
SUB rx, rs	1001RRRR	
MUL rx, rs	1010RRRR	
DIV rx, rs	1011RRRR	
IN rd	110000RR	
OUT rs	110001RR	

Немного о работе компьютеров

• Теперь можно считать простые формулы

```
(x / 3 + 5) * y - 2

11000000 // IN A

00000011 // MOVI D, 3

10110011 // DIV A, D

00000101 // MOVI D, 5

10000011 // ADD A, D

11000001 // IN B

10100001 // MUL A, B

00000010 // MOVI D, 2

10010011 // SUB A, D
```

MOVI D, i	0IIIIIII	
ADD rx, rs	1000RRRR	
SUB rx, rs	1001 RRRR	
MUL rx, rs	1010RRRR	
DIV rx, rs	1011 RRRR	
IN rd	110000RR	
OUT rs	110001RR	

• Слева от // у нас перфокарта в виде машинных кодов. Справа язык ассемблера.

Одна из многих программ

• Если использовать 16-ричные числа вместо двоичных, каждая команда займёт два разряда. Вот типичная программа для PseudoMK в машинном коде

```
0x5f 0xc2 0xae 0xc1 0xb9 0x87 0xc3 0xc0 0xa2 0x81 0xc5 0xad 0x95 0x8b 0x8a 0x9e 0x83 0x4d 0x99 0xbe 0xc6 0x83 0x16 0x83 0xc3 0x8d 0xa9 0x94 0x83 0x64 0x83 0x4d 0xae 0xa0 0x8d 0x83 0xc3 0x99 0xc5 0x81 0x80 0x88 0x81 0x85 0x83 0x09 0x9f 0x8f 0x82 0xc2 0x0b 0x83 0x6a 0x83 0x10 0x83 0xc3 0xc4 0x8b 0xb8 0x82 0xc2 0xbe 0x83 0x6b 0xb3 0xc2 0x8a 0xc1 0xbc 0x99 0x8b 0x90 0x05 0xc1 0xc7 0x93 0xc3 0x97 0xc3 0xa7 0x05 0x83 0x03 0x81 0xc1 0xbc 0x9d 0xc6 0xc4 0xa1 0xa9 0x83 0x6c 0xc7 0x83 0x09 0xc4 0xb2 0xc7 0xc6 0x83 0x02 0xa5 0xc4 0xb7 0xb6 0xb4 0x8f 0xa3 0x9f 0xaa 0x96 0xc5 0xbe 0x83 0xc3 0x8e 0xc6 0x81 0xc1 0xc4 0x83 0x7d 0xb9 0xaa 0xc1 0xb7 0xbb 0xc4 0x81 0xc1 0xc6 0xad 0x83 0xc4 0xa8 0x5d 0xc7 0xc1 0xc5 0x87 0xab 0xb3 0x82 0xc2 0xc4 0x90 0xc5 0x86 0xa3 0x3b 0x83 0xc3 0xc4 0x85 0x8f 0xc6 0x84 0xc0 0xc4 0xc5 0xc7
```

Problem MK – эмулятор калькулятора

- Напишите на языке С эмулятор для этого микрокалькулятора. Вход: файл программы с последовательностью машинных команд и файл ввода с stdin
- Эмулятор должен при обработке каждой команды IN запрашивать ввод с входного потока и выдавать вывод при каждой команде OUT
- Пример:

```
001.enc: 0x70 0xc7 0xc1 0x87 0x27 0xc5 0x8d 0xc1 0x87 0x6f 0xc5 0xc7 001.in: 104 64
```

```
> problem_mk 001.enc < 001.in
112 216 63 111</pre>
```

Problem AS – кодировщик калькулятора

• Напишите на языке С кодек (encoder/decoder), то есть программу, берущую на вход последовательность ассемблерных инструкций рассмотренного микрокалькулятора и выдающую машинные коды или наоборот

```
> codec -d 00000011
> MOVDI D, 3
> codec -c "MOVDI D, 3"
> 00000011
```

• Кодировщик должен поддерживать аргументы позволяющие закодировать целый файл

```
> codec -c -f file.asm -o file.bin
```

Ассемблер х86: регистры

- Разумеется, современные микропроцессоры куда сложнее игрушечного калькулятора, рассмотренного ранее
- Регистры общего назначения в современном х86 64-битные но у них есть отдельные имена для нижних частей

```
rax / rsi / r8

eax / esi / r8d

ax / si / r8w

ah al / sil / r8b
```

Ассемблер х86: регистры

• Многие регистры имеют задокументированное специальное назначение

Имя	Специальное значение	
rax	аккумулятор	
rbx	указатель на данные в ds*	
rcx	счётчик цикла или операции	
rdx	указатель на I/O*	
rbp	указатель на фрейм	
rsp	указатель на стек	
rsi	операнд в строковых операциях	
rdi	результат в строковых операциях	

Имя	Специальное значение	
r8 - r15	просто регистры	
eflags	регистр флагов	
eip	указатель на инструкцию	
CS	сегмент кода	
SS	сегмент стека	
ds, es, fs, gs	сегменты данных	
cr0, dr0,	системная часть	
mm0, xmm0,	расширения	

^{*} в реальности такое назначение не прижилось

Обсуждение

- Реалистичные микропроцессоры обычно имеют кроме регистров память и инструкции для работы с ней
- Также они обычно поддерживают отдельные флаговые регистры и условные переходы в зависимости от состояния флаговых регистров
- Это делает ассемблерную программу похожей на сишную программу, активно использующую goto
- Вот и настало время поговорить о goto

Язык C: использование goto

```
• Нормальная программа
int fact(int x) {
  int acc = 1;
  if (x < 2)
    return x;
  while (x > 0) {
    acc = acc * x;
    x -= 1;
  return acc;
```

• Программа, близкая к ассемблеру int fact(int x) { int acc = x; x -= 1;if (x < 2) goto ret; loop: acc = acc * x;x -= 1;if (x > 0) goto loop; ret: return acc;

Структура ассемблерного файла (АТ&Т)

• Секции

• Например секция **text** это код

• Директивы

• Например директива globl это внешняя видимость

• Метки

• Используются для вызова функций (метка fact) и условных переходов

• Инструкции

- арифметика, логика и переходы
- \bullet см. [SDM] для полного списка

```
.text
       .globl fact
fact:
       .cfi startproc
      movl 4(%esp), %edx
      movl %edx, %eax
             $1, %edx // if (x == 1)
      cmpl
                        // goto L1;
      jle
            $1, %eax
      movl
L3:
      imull
             %edx, %eax
      subl
             $1, %edx
             L3
      jne
L1:
      ret
       .cfi endproc
```

Структура ассемблерного файла (Intel)

• Секции

• Например секция **text** это код

• Директивы

• Например директива globl это внешняя видимость

• Метки

• Используются для вызова функций (метка fact) и условных переходов

• Инструкции

- арифметика, логика и переходы
- ullet см. [SDM] для полного списка

```
.text
       .globl fact
fact:
       .cfi startproc
             edx, DWORD PTR [esp+4]
      mov
      mov eax, edx
            edx, 1  // if (x == 1)
      cmp
                        // goto L1;
             L1
      jle
            eax, 1
      mov
L3:
      imul
             eax, edx
             edx, 1
      sub
      jne
             L3
L1:
      ret
       .cfi endproc
```

Обсуждение

- Какой синтаксис вам больше нравится для edx = edx 1?
- 1. AT&T: subl \$1, %edx
- 2. Intel: sub edx, 1
- Какой синтаксис вам больше нравится для edx = MEM[esp+4]?
- 1. AT&T: movl 4(%esp), %edx
- 2. Intel: mov edx, DWORD PTR [esp+4]
- Если вам больше нравится интеловский синтаксис, подавайте -masm=intel для gcc и clang

Ассемблер х86: условные переходы

• Условный переход происходит как после явного сравнения

```
cmp edx, 1 // if (x <= 1)
jle L1 // goto L1;</pre>
```

• Так и после обычной арифметики

• Почти каждая арифметическая операция выставляет флаги

JE, JZ	if zero == if equal	ZF == 1
JB, JNAE	if less unsigned	CF == 1
JL, JNGE	if less signed	SF != OF
J0	if overflow	OF == 1
JS	if sign	SF == 1
JP, JPE	if parity	PF == 1
JGE, JNL	if not less signed	SF == OF
JLE, JNG	if not greater signed	ZF == 1 SF != PF
JBE, JNA	if not greater unsigned	CF == 1 ZF == 1
JCXZ	if cx iz zero	%CX == 0

Упражнение

• Что делает следующий код?

```
somefunc:
                                          // somefunc(x, y):
             eax, DWORD PTR [esp+4] // mov eax, x
      mov
             edx, DWORD PTR [esp+8] // mov edx, y
      mov
L3:
             ecx, edx
      mov
             eax, edx
      cmp
      jnb
             L2
             ecx, eax
      mov
             eax, edx
      mov
L2:
             edx, edx
      xor
      div
             ecx
      mov
             eax, ecx
             edx, edx
      test
      jne
             L3
                                            // return eax
      ret
```

Ассемблер х86: кодировка

• В дизассемблере вы можете видеть строчки с указанием кодировки

```
адрес кодировка инструкция операнды 4015c6: 83 ec 20 sub esp,0x20
```

• Как кодируется sub? Посмотрите файл subs.s с разными видами вычитаний

```
$ gcc -c -masm=intel subs.s
$ objdump -d -M intel subs.o > subs.dis
```

• Что вы можете сказать в результате эксперимента?

```
кодировка = опкод + операнды
```

• Попробуйте вычитать большие константы, как изменится опкод инструкции?

Таблица опкодов: http://sparksandflames.com/files/x86InstructionChart.html

Ассемблер х86: кодировка

- Продолжим исследование файла subs.o
- Теперь откроем сам файл любым hex-редактором (можно :%!xxd и далее :%!xxd -r в vim, но лучше WinHex, hiew, dhex, bless или любые иные)

```
00000090: eb04 83ea 0883 ec0c 83ef 1083 e814 83eb 000000a0: 1883 ea1c 83ec 2083 ef24 9090 2e66 696c
```

- Нет ли тут смутно знакомых последовательностей байт?
- И ключевой вопрос: что будет если мы прямо в исполняемом файле что нибудь поменяем? Например в дизассемблере программы fact видим:

```
      401609:
      83 7d 08 01
      cmp
      DWORD PTR [ebp+0x8],0x1

      40160d:
      7f 13
      jg
      401622 < fact+0x26>
```

• Если мы теперь прямо внутри исполняемой программы сменим jg на, скажем, jnge, это изменит логику программы?

Главная проблема редактирования кода

• В машинном коде все смещения посчитаны и проставлены

```
edx, DWORD PTR [esp+0x4]
                                        0: 8b 54 24 04
                                                                    edx, DWORD PTR [esp+0x4]
       mov
                                                             mov
              eax,edx
                                            89 d0
                                                                    eax,edx
       mov
                                                             mov
                                            83 fa 01
              edx,0x1
                                                                    edx,0x1
                                                             cmp
       cmp
       jle
                                           7e 0d
                                                             jle
                                                                    +13 bytes
              L1
                                            b8 01 00 00 00
              eax,0x1
                                                                    eax,0x1
                                                             mov
       mov
L3:
                                        10: 0f af c2
                                                             imul
       imul
              eax,edx
                                                                    eax,edx
       sub
              edx,0x1
                                        13: 83 ea 01
                                                                    edx,0x1
                                                             sub
                                        16: 75 f8
                                                                     -8 bytes
              L3
       jne
                                                             jne
L1:
       ret
                                        18: c3
                                                             ret
```

• Если вы измените размер инструкции или вставите новую, вам предстоит вручную менять смещения для всех затронутых переходов

Problem CM: crackme #0

- Используйте файлы crackme.elf для Linux и crackme.exe для Windows из файлов к семинару (см. zip-архив)
- Вам необходимо дизассемблировать файл, изучить его, после чего используя например vim в hex-режиме или любой другой hex-редактор, "сломать" его "защиту". Вывод при успешной модификации файла:
- > ./cm.out
- > Access granted!
- Legal disclaimer: УК РФ, статьи 272, 273, 274 явно запрещают нелегальный доступ к компьютерной информации, а также злонамеренную модификацию программного обеспечения. Это не относится к учебным примерам этого семинара, но вы должны иметь это в виду в обычной жизни

Глобальные данные

- Ассемблерные файлы разделены на секции (кода, данных и т.д.)
- Любые глобальные данные размещаются в секции данных

• Видно, что глобальная переменная на уровне ассемблера это метка

Вызов функций и АВІ

- На уровне ассемблера никаких функций не существует, только переходы
- Поэтому мы должны договориться куда складывать параметры

- В этом фрагменте из fact.gds видно, что передача в 32-битном режиме происходит через стек
- Инструкция call сохраняет на стек адрес возврата и делает переход

Конвенции вызова: https://en.wikipedia.org/wiki/X86_calling_conventions

Application binary interface

- Регламентирует как именно раскладываются по регистрам и стеку аргументы и как приходит возвращаемое значение
- Поэкспериментируйте с функцией

```
long long sumall(char a, short b, int c, long d, long long e) {
  asm("");
  return a + b + c + d + e;
}
```

• Вызовите её из main и посмотрите как легли в ассемблер аргументы

```
int res = sumall(50, 1500, 18800, (11 << 23), (111 << 46));
```

Problem KG: keygen #0

- Используйте файлы crackme.elf для Linux и crackme.exe для Windows из файлов к семинару (см. zip-архив)
- Вам необходимо исследовать логику работы но на этот раз не взломать изменением кода, а вычислить с какими параметрами запустить, чтобы доступ был выдан
- Это задание можно взять на дом, оно потребует анализа ABI для функции main

• Зная конвенции вызова можно написать программу частично на ассемблере

```
int main () {
   // mov   DWORD PTR [esp], 5
   // call _fact
   // mov   DWORD PTR [esp+4], eax
   // mov   DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:LC0
   // call _printf
   // mov   eax, 0
}
```

• Для этого мы просто используем расширение языка:

```
asm ("mov DWORD PTR [esp], 5" : out : in : clobber); // GCCasm mov DWORD PTR [esp], 5; // MSVS
```

• Зная конвенции вызова можно написать программу частично на ассемблере

```
int main () {
  asm("mov DWORD PTR [esp], 5");
  // call _fact
  // mov DWORD PTR [esp+4], eax
  // mov DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:LC0
  // call _printf
  // mov eax, 0
}
```

- Проблема: до компиляции мы не можем быть уверены добавить ли компилятор лидирующее подчёркивание
- Решение: синтаксис с явными констрейнтами

• Зная конвенции вызова можно написать программу частично на ассемблере

```
int main () {
  asm("mov DWORD PTR [esp], 5");
  asm("call %0"::"P0"(fact)); // instr : in : out : clobber
  asm("mov DWORD PTR [esp+4], eax");
  // mov DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:LC0
  // call _printf
  // mov eax, 0
}
```

- Проблема: между строчками компилятор волен что-нибудь вставить
- Чтобы решить эту проблему используется конкатенация литералов препроцессором

• Зная конвенции вызова можно написать программу частично на ассемблере

```
int main () {
   asm("mov DWORD PTR [esp], 5\n"
        "call %0\n"
        "mov DWORD PTR [esp+4], eax\n"::"P0"(fact));
   // mov DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:LC0
   // call _printf
   // mov eax, 0
}
```

• Проблема: до компиляции мы не можем быть уверены куда компилятор назначит строковый литерал

• Мы явно выносим строку и используем аргумент в памяти и явное lea

```
const char *name = "Hello, world!\n"; // ok
int main () {
  asm("mov DWORD PTR [esp], 5\n"
        "call %P0\n"
        "mov DWORD PTR [esp+4], eax\n"
        "lea eax, %1\n"
        "mov DWORD PTR [esp], eax\n"
        "call %P2\n"::"i"(fact),"m"(name[0]),"i"(printf));
}
```

• Всё равно ничего не работает. Дело в том, что компилятор распределяет name в еах, но вызов функции внутри тихо портит (клобберит) именно еах.

```
• Используем клоббер-лист и в итоге всё срастается

const char *name = "Hello, world!\n"; // ok

int main () {
   asm("mov DWORD PTR [esp], 5\n"
        "call %P0\n"
        "mov DWORD PTR [esp+4], eax\n"
        "lea eax, %1\n"
        "mov DWORD PTR [esp], eax\n"
        "call %P2\n"::"i"(fact),"m"(name[0]),"i"(printf):"eax");
}
```

• Как видно из проведённого исследования хорошая вставка на ассемблере нетривиальна. Подробнее: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Extended-Asm.html

Обсуждение

- Ассемблерные вставки делают код более оптимальным?
- Увы, это не всегда так. Для достаточно сложной программы вручную обогнать оптимизирующий компилятор амбициозная задача
- Хуже того: при эволюции кода ассемблерные вставки навсегда застревают в прошлом и их приходится переписывать, а не перекомпилировать
- Плюс подумайте о поддержке для разных платформ. Ассемблер сильно отличается даже x86 от x86-64

Оптимизации компилятора

- Ключи оптимизации контролируют какой именно ассемблерный код получится у компилятора. Обычные уровни оптимизации
- -00 (по умолчанию) здесь компилятор старается сделать ассемблер наиболее точно воспроизводящий написанное программистом
- -01 (базовые оптимизации) применяются простые оптимизации
- -02 (продвинутые оптимизации) применяются все основные оптимизации
- -03 (агрессивные оптимизации) применяются дополнительные и небезопасные оптимизации, включая векторизацию
- -Os (оптимизировать размер) применяются оптимизации размера вместо быстродействия

Как правильно писать на ассемблере

- Утверждения ниже аннотированы вероятностью того, что они верны
- Не надо программировать на ассемблере (p = 0.8)
- Никогда не надо программировать на ассемблере (p = 0.16)
- Возможно вам всё-таки надо что-то написать на ассемблере (р = 0.04)
 - Напишите это на C, скомпилируйте и посмотрите на ассемблерный код. После этого скопируйте и при необходимости модифицируйте его (p = 0.032)
 - Если этого нельзя написать на С, вам не повезло (р = 0.008)
- Ну что же, кажется настало время немного попрограммировать на ассемблере...

Problem IA: подсмотреть регистры

- Распечатайте значения регистров eax, ebx, ecx, edx в начале функции main
- Обратите особое внимание, чтобы распечатать именно те значения, которые были в момент входа в main. Проверьте себя в gdb

```
> problem_ia
eax = 0x1
ebx = 0x1d2bb4
ecx = 0x759d6bba
edx = 0x1d1c10
```

- Есть соблазн вызвать функцию printf тоже из ассемблера, но это довольно сложно.
- Постарайтесь написать минимальную ассемблерную вставку

Problem LG – шпионская функция

- У вас есть бинарный файл и вам надо его модифицировать таким образом, чтобы вставить в начало функции interesting вызов функции spyme, причём тело этой функции вы сами должны вставить в бинарник
- Сейчас ограничьтесь распечаткой инкрементирующегося счётчика
- После модификации вывод должен быть такой:
- > problem_lg
 1 2 3 4 5 6 7 8
- Понятно, что так можно не только счётчик распечатывать, но и кредитки воровать. Но мы же честные люди (кроме того см. legal disclaimer к Problem CM)

Builtins

- Многие полезные вещи не имеют простого выражения в языке С
- Пример: подсчёт всех установленных битов в числе. На С сложно придумать что-то лучшее, чем цикл

```
unsigned mask = 1;
int cnt = 0;
for (;;) {
  if ((n & mask) == mask)
    cnt += 1;
  if (mask == (1u << 31))
    break;
  mask = mask << 1;
}</pre>
```

Builtins

- Многие полезные вещи не имеют простого выражения в языке С
- Пример: подсчёт всех установленных битов в числе. На С сложно придумать что-то лучшее, чем цикл
- Но весь этот цикл можно легко заменить на один интринсик

```
int cnt = __builtin_popcount(n);
```

- Идея в том, что компилятор явно умеет некоторые вещи лучше нас, но он не знает что программист имел в виду. Даже если цикл действительно делает подсчёт установленных бит, об этом сложно догадаться
- Билтин это способ сказать компилятору явно чего от него нужно. И тогда, например в ARM, он может просто использовать инструкцию cnt, которая делает это на аппаратном уровне

Сравнение ассемблера ARM

Использование __builtin_popcount

uxtw x0, w0 fmov d0, x0 cnt v0.8b, v0.8b addv b0, v0.8b umov w0, v0.b[0]

Просто цикл

```
mov w3, w0
mov w2, 32
mov w0, 0
mov w1, 1
```

.L4:

```
bics wzr, w1, w3
lsl w1, w1, 1
cinc w0, w0, eq
subs w2, w2, #1
bne .L4
```

Обсуждение

- А что компилятор сделает, если инструкции просто нет?
- Например в х86 нет простой возможности подсчитать установленные биты

Сравнение ассемблера х86

Использование __builtin_popcount

Просто цикл

```
mov eax, edi
                                          mov ecx, 32
shr eax
                                          xor eax, eax
and eax, 1431655765
                                          mov edx, 1
                                          jmp .L4
sub edi, eax
                                   .L6:
mov eax, edi
and eax, 858993459
                                          add edx, edx
shr edi, 2
                                   .L4:
and edi, 858993459
                                          mov esi, edx
add edi, eax
                                           and esi, edi
                                          cmp esi, edx
mov eax, edi
                                          sete sil
shr eax, 4
add eax, edi
                                          movzx esi, sil
and eax, 252645135
                                          add eax, esi
imul eax, eax, 16843009
                                          sub ecx, 1
shr eax, 24
                                          jne .L6
```

Ассемблер x86, march=nehalem*

Использование __builtin_popcount

popcnt eax, edi

Просто цикл

```
mov ecx, 32
       xor eax, eax
      mov edx, 1
       jmp .L4
.L6:
       add edx, edx
.L4:
      mov esi, edx
       and esi, edi
       cmp esi, edx
       sete sil
      movzx esi, sil
       add eax, esi
       sub ecx, 1
       jne .L6
```

*2008 год, Nehalem

Сопроцессор и плавающие числа


- Обработка плавающих чисел на заре x86 происходила в отдельном FPU
- Сейчас это давно не так, но ассемблер остался с тех времён

```
double
foo (double f1,
                  fld QWORD PTR [esp+4]
    double f2) {    fld st(0)
 double ftmp;
             fsubr DWORD PTR LC0
  f1 = 1.0 - f1;
                     fld QWORD PTR [esp+12]
  f1 = f2 * f1;
                     fmulp st(1), st
  ftmp = f1 / 3.0;
                     fxch st(1)
  f2 = f1 + ftmp;
                     fdiv DWORD PTR LC1
  return f2;
                     faddp st(1), st
```

st[0]
st[1]
st[2]
st[3]
st[4]
st[5]
st[6]
st[7]

Расширения регистров: MMX и SSE

- Сопроцессор с отдельным стеком это историческая редкость, конечно
- Для эффективной работы с плавающей точкой, расширение ММХ добавило в архитектуру восемь 64-битных регистров ММО-ММ7 отображающихся на старый стек сопроцессора, т.е. ММО это 64-битная часть st[0]
- На самом деле, чистый ММХ это такая древность, которая уже тоже не встречается
- Расширения SSE, SSE2, SSE3 добавили регистры xmm0-xmm15, отдельные от старого стека, размером в 128 бит



Новый ассемблер с xmm регистрами

```
• Было
• Исходник
                                          • Стало
       fld QWORD PTR [esp+4]
double
                                          movsd xmm2, QWORD PTR LC0
foo (double f1, fld st(0)
                                          subsd xmm2, xmm0
    double f2) { fsubr DWORD PTR LC0
                                          divsd xmm0, QWORD PTR LC1
 double ftmp; fld QWORD PTR [esp+12] mulsd xmm2, xmm1
 f1 = 1.0 - f1; fmulp st(1), st
                                addsd xmm0, xmm2
 f1 = f2 * f1; fxch st(1)
 ftmp = f1 / 3.0; fdiv DWORD PTR LC1
 f2 = f1 + ftmp; faddp st(1), st
 return f2;
```

• Важен также тот факт, что больше не надо думать о стеке сопроцессора

Problem RA – инверсный корень снова

- Реальный замер инверсного корня из Problem RI даёт на современных машинах неутешительные результаты
- Ваша задача: заменить всю функцию ассемблерной вставкой с использованием специальной инструкции PFRSQRT
- Обратите внимание: эта сравнительно новая инструкция работает только с xmm регистрами

Векторизация на SSE регистрах

• Наличие широких команд приводит к тому, что циклы выгодно векторизовать

```
.LBB0 1:
movdqa xmm0, xmmword ptr [rdx + 4*rax]
movdqa xmm1, xmmword ptr [rdx + 4*rax + 16]
movdqa xmm2, xmmword ptr [rdx + 4*rax + 32]
movdqa xmm3, xmmword ptr [rdx + 4*rax + 48]
paddd xmm0, xmmword ptr [r8 + 4*rax]
paddd xmm1, xmmword ptr [r8 + 4*rax + 16]
paddd xmm2, xmmword ptr [r8 + 4*rax + 32]
       xmm3, xmmword ptr [r8 + 4*rax + 48]
paddd
movdqa
       xmmword ptr [rcx + 4*rax], xmm0
movdqa
       xmmword ptr [rcx + 4*rax + 16], xmm1
movdqa
       xmmword ptr [rcx + 4*rax + 32], xmm2
movdqa
       xmmword ptr [rcx + 4*rax + 48], xmm3
add
       rax, 16
       rax, 256
cmp
       .LBB0 1
jne
```

```
int a[256], b[256], c[256];

void foo () {
  int i;
  // этот цикл может быть векторизован
  // и копировать массивы
  // блоками по 64 байта
  // используя xmm регистры
  for (i=0; i<256; i++){
    a[i] = b[i] + c[i];
  }
}</pre>
```

Расширения регистров: AVX

- Расширения AVX добавили уmm и zmm регистры, размером 256 и 512 байт соответственно и инструкции для работы с ними
- Фрагмент векторизации того же кода

```
vmovdqu ymm1, ymmword ptr [rip + b]
vmovdqu ymm2, ymmword ptr [rip + b+32]
vmovdqu ymm3, ymmword ptr [rip + b+64]
vmovdqu ymm8, ymmword ptr [rip + b+96]
vmovdqu ymm4, ymmword ptr [rip + c]
vmovdqu ymm5, ymmword ptr [rip + c+32]
vmovdqu ymm6, ymmword ptr [rip + c+64]
vmovdqu ymm9, ymmword ptr [rip + c+96]
```

zmm0	ymm0 xmm0			
		xmm1		
	ymm1			
zmm1				
zmm2	ymm2	xmm2		
zmm3	ymm3	xmm3		
zmm4	ymm4	xmm4		
		• • •		

Nehalem (2009), Westmere (2010): Intel Xeon	Sandy Bridge (2012): Intel Xeon Processor	Haswell (2014): Intel Xeon Processor	Knights Corner (2012): Intel Xeon Phi	Knights Landing (2016): Intel Xeon Phi	Skylake (2017): Intel Xeon Scalable Processor Family
Processors (legacy)	E3/E5 family	E3 v3/E5 v3/E7 v3 Family	Coprocessor x100 Family	Processor x200 Family	AVX-512VL
					AVX-512DQ
	Ivy Bridge (2013): Intel Xeon	Broadwell (2015): Intel Xeon		512-bit	AVX-512BW
Process E3 v2/I	Processor E3 v2/E5 v2/E7 v2	Processor E3 v4/E5 v4/E7 v4		AVX-512ER	512-bit
	Family	Family		AVX-512PF	
				AVX-512CD	AVX-512CD
			512-bit	AVX-512F	AVX-512F
		256-bit	IMCI		
	256-bit	AVX2		AVX2	AVX2
128-bit	AVX	AVX		AVX	AVX
SSE*	SSE*	SSE*		SSE*	SSE*

Домашняя работа HWV – векторизация

• Исследуйте применение векторизации в умножении вектора на матрицу

```
for (i = 0; i < XSZ; ++i) {
  int acc = 0;
  for (j = 0; j < YSZ; ++j)
    acc += vect[j] * matr[j][i];
  result[i] = acc;
}</pre>
```

- Может ли этот код быть эффективно векторизован?
- Исследуйте его быстродействие с разными уровнями оптимизациями и размерами векторов и матриц

Литература

- [C11] ISO/IEC "Information technology Programming languages C", 2011
- [K&R] Brian W. Kernighan, Dennis Ritchie The C programming language, 1988
- [SDM] Intel Software Developer Manual: intel-sdm
- [Linden] Peter van der Linden Expert C Programming: Deep C Secrets, 1994
- [YH] Юров В., Хорошенко С. Assembler: учебный курс, **1999**
- [ZB] С.В. Зубков Assembler. Язык неограниченных возможностей, 2007
- [Lomont] Chris Lomont Introduction to Intel® Advanced Vector Extensions, 2011
- [CAPS] Capabilities of Intel® AVX-512 in Intel® Xeon® Scalable Processors, 2017