Название Область применения История Модель платформы

Лекция 5. Введение в технологию OpenCL Параллельное программирование

17 декабря 2010 г.

Назначение OpenCL

Определение

OpenCL (Open Computing Language) — открытый стандарт параллельного программирования для гетерогенных платформ, включающих центральные, графические процессоры и другие дискретные вычислительные устройства.

Компоненты

- библиотечные функции (API) для управления параллельными вычислениями на устройствах со стороны центрального процессора;
- язык программирования для реализации вычислений;
- система времени выполнения для поддержки разработки.

Краткая история OpenCL

Год	Событие
18 ноября 2008 г.	OpenCL 1.0
14 июня 2010 г.	OpenCL 1.1

Таблица 1: Основные этапы развития OpenCL

Название Область применения История Модель платформы

Модель платформы OpenCL



Рис. 1: Модель платформы OpenCL

Название Область применения История Модель платформы

Иерархия памяти OpenCL





Рис. 2: Архитектура памяти OpenCL



Определения

Ядро (kernel) — функция, исполняемая устройством. Имеет в описании спецификацию __kernel.

Программа (*program*) — набор ядер, а также, возможно, вспомогательных функций вызываемых ими и константных данных

Приложение (application) — комбинация программ, работающих

на управляющем узле и вычислительных устройствах.

исполнения (исполнение ядра на устройстве, манипуляции с памятью и т. д.)

- Ядро (kernel) функция, исполняемая устройством. Имеет в описании спецификацию __kernel.
- Программа (*program*) набор ядер, а также, возможно, вспомогательных функций, вызываемых ими, и константных данных.
- Приложение (*application*) комбинация программ, работающих на управляющем узле и вычислительных устройствах
 - Команда (command) операция OpenCL, предназначенная для исполнения (исполнение ядра на устройстве, манипуляции с памятью и т. д.)

- Ядро (kernel) функция, исполняемая устройством. Имеет в описании спецификацию __kernel.
- Программа (*program*) набор ядер, а также, возможно, вспомогательных функций, вызываемых ими, и константных данных.
- Приложение (application) комбинация программ, работающих на управляющем узле и вычислительных устройствах.
 - Команда (command) операция OpenCL, предназначенная для исполнения (исполнение ядра на устройстве, манипуляции с памятью и т. д.)

- Ядро (kernel) функция, исполняемая устройством. Имеет в описании спецификацию __kernel.
- Программа (*program*) набор ядер, а также, возможно, вспомогательных функций, вызываемых ими, и константных данных.
- Приложение (application) комбинация программ, работающих на управляющем узле и вычислительных устройствах.
 - Команда (command) операция OpenCL, предназначенная для исполнения (исполнение ядра на устройстве, манипуляции с памятью и т. д.)

- Объект (object) абстрактное представление ресурса, управляемого OpenCL API (объект ядра, памяти и т. д.)
- Дескриптор (*handle*)— непрозрачный тип, ссылающийся на объект, выделяемый OpenCL. Любая операция с объектом выполняется через дескриптор.
- Очередь команд (*command-queue*) объект, содержащий команды для исполнения на устройстве.
- Объект ядра (*kernel object*) хранит отдельную функцию ядра программы вместе со значениями аргументов.

- Объект (object) абстрактное представление ресурса, управляемого OpenCL API (объект ядра, памяти и т. д.)
- Дескриптор (handle) непрозрачный тип, ссылающийся на объект, выделяемый OpenCL. Любая операция с объектом выполняется через дескриптор.
- Очередь команд (*command-queue*) объект, содержащий команды для исполнения на устройстве.
- Объект ядра (*kernel object*) хранит отдельную функцию ядра программы вместе со значениями аргументов.

- Объект (object) абстрактное представление ресурса, управляемого OpenCL API (объект ядра, памяти и т. д.)
- Дескриптор (handle) непрозрачный тип, ссылающийся на объект, выделяемый OpenCL. Любая операция с объектом выполняется через дескриптор.
- Очередь команд (*command-queue*) объект, содержащий команды для исполнения на устройстве.
- Объект ядра (*kernel object*) хранит отдельную функцию ядра программы вместе со значениями аргументов.

- Объект (object) абстрактное представление ресурса, управляемого ОрепСL API (объект ядра, памяти и т. д.)
- Дескриптор (handle) непрозрачный тип, ссылающийся на объект, выделяемый OpenCL. Любая операция с объектом выполняется через дескриптор.
- Очередь команд (*command-queue*) объект, содержащий команды для исполнения на устройстве.
- Объект ядра (kernel object) хранит отдельную функцию ядра программы вместе со значениями аргументов.

Объекты (окончание)

Определения

Объект события (event object) — хранит состояние команды. Предназначен для синхронизации.

Объект буфера (*buffer object*) — последовательный набор байт. Доступен из ядра через указатель и из управляющего узла при помощи вызовов API

Объект памяти (*memory object*) — ссылается на область глобальной памяти.

Объекты (окончание)

Определения

Объект события (event object) — хранит состояние команды. Предназначен для синхронизации.

Объект буфера (buffer object) — последовательный набор байт. Доступен из ядра через указатель и из управляющего узла при помощи вызовов API.

Объект памяти (memory object) — ссылается на область глобальной памяти

Объекты (окончание)

- Объект события (event object) хранит состояние команды. Предназначен для синхронизации.
- Объект буфера (buffer object) последовательный набор байт. Доступен из ядра через указатель и из управляющего узла при помощи вызовов API.
- Объект памяти (memory object) ссылается на область глобальной памяти.

Определения

Рабочий элемент (work-item) — набор параллельно исполняемых ядер на устройстве, вызванных при помощи команды.

Рабочая группа (work-group)— набор взаимодействующих рабочих элементов, исполняющихся на одном устройстве. Исполняют одно и то же ядро, разделяют локальную память и барьеры рабочей группы.

Обрабатывающий элемент (processing element) — виртуальный скалярный процессор. Рабочий элемент может выполняться на одном или нескольких обрабатывающих элементах.

Вычислительный узел (*compute unit*) — исполняет одну рабочую группу.

Устройство может состоять из одного или нескольких
вычислительных элементов.

- Рабочий элемент (work-item) набор параллельно исполняемых ядер на устройстве, вызванных при помощи команды.
- Рабочая группа (work-group) набор взаимодействующих рабочих элементов, исполняющихся на одном устройстве. Исполняют одно и то же ядро, разделяют локальную память и барьеры рабочей группы.
- Обрабатывающий элемент (processing element) виртуальный скалярный процессор. Рабочий элемент может выполняться на одном или нескольких обрабатывающих элементах.
- Вычислительный узел (compute unit)— исполняет одну рабочую группу.

 Устройство может состоять из одного или нескольких
 вычислительных элементов.

- Рабочий элемент (work-item) набор параллельно исполняемых ядер на устройстве, вызванных при помощи команды.
- Рабочая группа (work-group) набор взаимодействующих рабочих элементов, исполняющихся на одном устройстве. Исполняют одно и то же ядро, разделяют локальную память и барьеры рабочей группы.
- Обрабатывающий элемент (processing element) виртуальный скалярный процессор. Рабочий элемент может выполняться на одном или нескольких обрабатывающих элементах.
- Вычислительный узел (compute unit) исполняет одну рабочую группу.

 Устройство может состоять из одного или нескольких
 вычислительных элементов.

- Рабочий элемент (work-item) набор параллельно исполняемых ядер на устройстве, вызванных при помощи команды.
- Рабочая группа (work-group) набор взаимодействующих рабочих элементов, исполняющихся на одном устройстве. Исполняют одно и то же ядро, разделяют локальную память и барьеры рабочей группы.
- Обрабатывающий элемент (processing element) виртуальный скалярный процессор. Рабочий элемент может выполняться на одном или нескольких обрабатывающих элементах.
- Вычислительный узел (compute unit) исполняет одну рабочую группу. Устройство может состоять из одного или нескольких вычислительных элементов.

Контекст

Определения

Контекст (context) — среда, в которой выполняются ядра, а также область определения синхронизации и управления памятью. Включает:

- набор устройств;
- память, доступную устройствам;
- свойства памяти;
- одну или несколько очередей команд.

Объект программы (*program object*) — включает:

- ссылку на связанный контекст:
- исходный текст или двоичное представление
- последний удачно собранный код, список устройств, для
- a unification to the control of the
 - 40.40.45.45. 5 .000.

Контекст

Определения

Контекст (context) — среда, в которой выполняются ядра, а также область определения синхронизации и управления памятью. Включает:

- набор устройств;
- память, доступную устройствам;
- свойства памяти;
- одну или несколько очередей команд.

Объект программы (program object) — включает:

- ссылку на связанный контекст;
- исходный текст или двоичное представление;
- последний удачно собранный код, список устройств, для которых он собран, настройки и журнал сборки;
- набор текущих связанных ядер.

Индексное пространство рабочих элементов




Рис. 3: Индексное пространство

Обозначения

 (G_x, G_y) : глобальные

размеры;

 (S_x, S_y) : локальные размеры

рабочей группы;

 (F_x, F_y) : глобальные

> рабочей смещения

группы;

 (g_x, g_y) : глобальный

идентификатор;

 (s_x, s_y) : локальный

идентификатор;



Индексное пространство рабочих элементов (окончание)

Соотношения

$$(g_x, g_y) = (F_x + s_x + w_x S_x, F_y + s_y + w_y S_y)$$
$$(W_x, W_y) = \left(\frac{G_x}{S_x}, \frac{G_y}{S_y}\right)$$
$$(w_x, w_y) =$$

Индексное пространство рабочих элементов (окончание)

Соотношения

$$(g_x, g_y) = (F_x + s_x + w_x S_x, F_y + s_y + w_y S_y)$$

$$(W_x, W_y) = \left(\frac{G_x}{S_x}, \frac{G_y}{S_y}\right)$$

$$(w_x, w_y) = \left(\frac{g_x - s_x - F_x}{S_x}, \frac{g_y - s_y - F_y}{S_y}\right)$$

Информационные зависимости

Допустимые виды информационных зависимостей

- MIMD допускаются входные зависимости (возможно, нужна рассылка данных).
- SIMD допускаются зависимости от вхождений, выполняемых раньше ко вхождениям, выполняемым позже:
 - прямые зависимости;
 - антизависимости;
 - выходные зависимости

Информационные зависимости

Допустимые виды информационных зависимостей

- MIMD допускаются входные зависимости (возможно, нужна рассылка данных).
- SIMD допускаются зависимости от вхождений, выполняемых раньше ко вхождениям, выполняемым позже:
 - прямые зависимости;
 - антизависимости;
 - выходные зависимости.

Возможности разных видов памяти

	Управляющий узел	Ядро
Глобальная	динамическое чтение/запись	— чтение/запись
Константная	динамическое чтение/запись	статическое чтение/—
Локальная	динамическое —/—	статическое чтение/запись
Закрытая	_ _/_	статическое чтение/запись

Таблица 2: Вид размещения, доступ на чтение/запись для памяти

Система времени выполнения

Состав системы времени выполнения (Framework)

Слой платформы (Platform layer) — позволяет управляющему узлу:

- обнаруживать устройства OpenCL;
- определять их возможности;
- создавать контексты.

Среда выполнения (*Runtime*) — позволяет управляющему узлу управлять созданными контекстами.

Компилятор (*Compiler*) — создаёт исполняемые программы с ядрами.

Система времени выполнения

Состав системы времени выполнения (Framework)

- Слой платформы (Platform layer) позволяет управляющему узлу:
 - обнаруживать устройства OpenCL;
 - определять их возможности;
 - создавать контексты.
- Среда выполнения (*Runtime*) позволяет управляющему узлу управлять созданными контекстами.

Компилятор (*Compiler*) — создаёт исполняемые программы с ядрами.

Система времени выполнения

Состав системы времени выполнения (Framework)

- Слой платформы (Platform layer) позволяет управляющему узлу:
 - обнаруживать устройства OpenCL;
 - определять их возможности;
 - создавать контексты.
- Среда выполнения (*Runtime*) позволяет управляющему узлу управлять созданными контекстами.
- Компилятор (Compiler) создаёт исполняемые программы с ядрами.

Обнаружение платформ

Функция

```
cl_int clGetPlatformIDs(
   cl_uint nNumEntries, cl_platform_id *pPlatforms,
   cl_uint *pnNumPlatforms);
```

Параметры

```
nNumEntries — размер массива, на который указывает pPlatforms (0, если pPlatforms == NULL);

pPlatforms — массив для возврата информации об устройствах (NULL ⇒ не возвращать);

pnNumPlatforms — возвращаемое количество устройств OpenCL, (NULL ⇒ не возвращать);
```

Обнаружение устройств на платформе

Функция

```
cl_int clGetDeviceIDs(
  cl_platform_id platformID,
  cl_device_type nDeviceType, cl_uint nNumEntries,
  cl_device_id *pDevices, cl_uint *pnNumDevices);
```

nDeviceType	Описание
CL_DEVICE_TYPE_CPU	центральный процессор
CL_DEVICE_TYPE_GPU	видеокарта
CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR	специализированный ускоритель
CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT	устройство по молчанию в системе
CL_DEVICE_TYPE_ALL	все доступные устройства OpenCL

Таблица 3: Категории устройств OpenCL



Создание контекста

Функция

```
cl_context clCreateContext(
  const cl_context_properties *pProperties,
  cl_uint num_devices, const cl_device_id *pDevices,
  void (CL_CALLBACK *pfnNotify)(
    const char *pcszErrInfo,
    const void *pvPrivateInfo, size_t uSizePrivateInfo,
    void *pvUserData),
  void *pvUserData, cl_int *pnErrCodeRet);
```

Создание очереди команд

Функция

```
cl_command_queue clCreateCommandQueue(
  cl_context context, cl_device_id deviceID,
  cl_command_queue_properties nProperties,
  cl_int *pnErrCodeRet);
```

nProperties

CL_QUEUE_OUT_OF_ORDER_EXEC_MODE_ENABLE CL_QUEUE_PROFILING_ENABLE

Описание

исполнение не по порядку; включение профилирования.

Таблица 4: Свойства очередей команд

Создание буфера

Функция

```
cl_mem clCreateBuffer(
  cl_context context, cl_mem_flags nFlags,
  size_t uSize, void *pvHostPtr, cl_int *pnErrCodeRet);
```

nFlags	Описание
CL_MEM_READ_WRITE	чтение/запись;
CL_MEM_WRITE_ONLY	только запись;
CL_MEM_USE_HOST_PTR	использовать pvHostPtr;
CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR	выделять память управляющего узла;
CL_MEM_COPY_HOST_PTR	копировать память управляющего узла.

Таблица 5: Свойства буферов памяти



Чтение/запись в буфер

Функция

```
cl_int clEnqueueReadBuffer(
   cl_command_queue command_queue,
   cl_mem buffer,
   cl_bool bBlockingRead,
   size_t uOffset,
   size_t uBytes,
   void *pvData,
   cl_uint nNumEventsInWaitList,
   const cl_event *pEventWaitList,
   cl_event *pEvent);
```

```
cl_int clEnqueueWriteBuffer(
  cl_command_queue command_queue,
  cl_mem buffer,
  cl_bool bBlockingWrite,
  size_t uOffset,
  size_t uBytes,
  const void *pcvData,
  cl_uint nNumEventsInWaitList,
  const cl_event *pEventWaitList,
  cl_event *pEvent);
```

Чтение 2-х и 3-х мерного буфера

```
cl int clEnqueueReadBufferRect(
  cl_command_queue command_queue, cl_mem buffer, cl_bool bBlockingRead,
 const size_t auBufferOrigin[3],
 const size_t auHostOrigin[3],
 const size_t auRegion[3],
  size t uBufferRowPitch.
  size_t uBufferSlicePitch,
  size_t uHostRowPitch.
  size_t uHostSlicePitch.
 void *pvData,
  cl_uint uNumEventsInWaitList, const cl_event *pnEventWaitList,
  cl_event *pEvent);
```

Чтение 2-x и 3-x мерного буфера (окончание)

Вычисление смещения с начала буфера

```
auBufferOrigin[2] * uBufferSlicePitch +
auBufferOrigin[1] * uBufferRowPitch +
auBufferOrigin[0]
```

Копирование буфера

```
cl_int clEnqueueCopyBuffer(
  cl_command_queue command_queue,
  cl_mem src_buffer,
  cl_mem dst_buffer,
  size_t uSrcOffset,
  size_t uDstOffset,
  size_t uBytes,
  cl_uint uNumEventsInWaitList,
  const cl_event *pEventWaitList,
  cl_event *pEvent);
```

Отображение буфера в память управляющего узла

```
Функция
void *clEnqueueMapBuffer(
  cl_command_queue command_queue,
  cl_mem buffer,
  cl_bool bBlockingMap,
  cl_map_flags nMapFlags,
  size_t u0ffset,
  size_t uBvtes.
  cl_uint uNumEventsInWaitList,
  const cl_event *pEventWaitList,
  cl_event *pEvent,
```

cl_int *pnErrCodeRet);

```
nMapFlags Описание
CL_MAP_READ чтение;
CL_MAP_WRITE запись.
```

Таблица 6: Флаг отображения

Завершение отображения буфера

```
cl_int clEnqueueUnmapMemObject(
  cl_command_queue command_queue,
  cl_mem memobj,
  void *pvMappedPtr,
  cl_uint uNumEventsInWaitList,
  const cl_event *pEventWaitList,
  cl_event *pEvent);
```

Создание объекта программы

```
cl_program clCreateProgramWithSource(
  cl_context context,
  cl_uint uCount,
  const char **ppcszStrings,
  const size_t *puLengths,
  cl_int *pnErrCodeRet);
```

Сборка программы

```
cl_int clBuildProgram(
  cl_program program,
  cl_uint uNumDevices,
  const cl_device_id *pcDeviceIDList,
  const char *pcszOptions,
  void (CL_CALLBACK *pfnNotify)(
    cl_program program, void *pvUserData),
  void *pvUserData);
```

Создание ядра

```
cl_kernel clCreateKernel(
   cl_program program,
   const char *pcszKernelName,
   cl_int *pnErrCodeRet);
```

Задание аргументов ядра

```
Функция

cl_int clSetKernelArg(
    cl_kernel kernel,
    cl_uint uArgIndex,
    size_t uArgSize,
    const void *pcvArgValue);
```

Исполнение ядра

```
cl_int clEnqueueNDRangeKernel(
  cl_command_queue command_queue,
  cl_kernel kernel,
  cl_uint uWorkDim,
  const size_t *pcuGlobalWorkOffset,
  const size_t *pcuGlobalWorkSize,
  const size_t *pcuLocalWorkSize,
  cl_uint uNumEventsInWaitList,
  const cl_event *pEventWaitList,
  cl_event *pEvent);
```

Исполнение ядра на одном рабочем элмементе

```
cl_int clEnqueueTask(
  cl_command_queue command_queue,
  cl_kernel kernel,
  cl_uint uNumEventsInWaitList,
  const cl_event *pEventWaitList,
  cl_event *pEvent);
```

Заполнение вектора

Пример

```
int main()
{
    //
    // 1. Получение платформ
    //
    cl_uint uNumPlatforms;
    clGetPlatformIDs(0, NULL, &uNumPlatforms);
    std::cout << uNumPlatforms << " platforms" << std::endl;
    cl_platform_id *pPlatforms = new cl_platform_id[uNumPlatforms];
    clGetPlatformIDs(uNumPlatforms, pPlatforms, &uNumPlatforms);</pre>
```

```
// 2. Получение номера видеокарты
cl_device_id deviceID;
cl_uint uNumGPU;
clGetDeviceIDs(
  pPlatforms[0], CL_DEVICE_TYPE_GPU, 1, &deviceID, &uNumGPU);
   3. Создание контекста
cl_context context = clCreateContext(
  NULL, 1, &deviceID, NULL, NULL, NULL);
```

```
Пример (продолжение)
 // 4. Создание очереди команд
  cl_command_queue queue = clCreateCommandQueue(
    context, deviceID, 0, NULL);
    5. Создание программы
  cl_program program = clCreateProgramWithSource(
    context, 1, &g_pcszSource, NULL, NULL);
```

```
Пример (продолжение)
  // 6. Сборка программы
  cl_int errcode = clBuildProgram(
    program, 1, &deviceID, NULL, NULL, NULL);
  // 7. Получение ядра
  cl_kernel kernel = clCreateKernel(program, "memset", NULL);
```

```
Пример (продолжение)
```

```
//
// 8. Создание буфера
//
cl_mem buffer = clCreateBuffer(
  context, CL_MEM_WRITE_ONLY,
  g_cuNumItems * sizeof (cl_uint), NULL, NULL);
//
// 9. Установка буфера в качестве аргумента ядра
//
clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof (buffer), (void *) &buffer);
```

```
//
// 10. Запуск ядра
//
size_t uGlobalWorkSize = g_cuNumItems;
clEnqueueNDRangeKernel(
  queue, kernel, 1, NULL, &uGlobalWorkSize,
  NULL, 0, NULL, NULL);
clFinish(queue);
```

```
//
// 11. Отображение буфера в память управляющего узла
//
cl_uint *puData = (cl_uint *) clEnqueueMapBuffer(
queue, buffer, CL_TRUE, CL_MAP_READ, 0,
g_cuNumItems * sizeof (cl_uint), 0, NULL, NULL, NULL);
```

```
//
// 12. Использование результатов
//
for (int i = 0; i < g_cuNumItems; ++ i)
   std::cout << i << " - " << puData[i] << "; ";
std::cout << std::endl;
//
// 13. Завершение отображения буфера
//
clEnqueueUnmapMemObject(
   queue, buffer, puData, 0, NULL, NULL);
```

Заполнение вектора (окончание)

Пример (окончание)

```
// 14. Удаление объектов и освобождение памяти
    управляющего узла
clReleaseMemObject(buffer);
clReleaseKernel(kernel);
clReleaseProgram(program);
clReleaseCommandQueue(queue);
clReleaseContext(context);
delete [] pPlatforms;
   // main()
```

Скалярные типы

Тип OpenCL	Тип С
bool	_
char	cl_char
unsigned char, uchar	cl_uchar
short	cl_short
unsigned short, ushort	cl_ushort
int	cl_int
unsigned int, uint	cl_uint
long	cl_long
unsigned long, ulong	cl_ulong
float	cl_float
half	cl_half
size_t, ptrdiff_t	_
<pre>intptr_t, uintptr_t</pre>	_
void	void

Таблица 7: Скалярные типы OpenCL

Векторные типы

Тип OpenCL	Тип С
char <i>n</i>	cl_char <i>n</i>
uchar <i>n</i>	cl_uchar <i>n</i>
short n	cl_short <i>n</i>
ushort <i>n</i>	cl_ushort <i>n</i>
<pre>intn</pre>	cl_int <i>n</i>
uint <i>n</i>	cl_uint <i>n</i>
long <i>n</i>	cl_long <i>n</i>
ulong <i>n</i>	cl_ulong <i>n</i>
float n	cl_float <i>n</i>

Таблица 8: Векторные типы OpenCL, значения n: 2, 3, 4, 8, 16


Квалификаторы

Квалификатор	Значение
global	глобальная память;
local	локальная память;
constant	константная память;
private	закрытая память.

Таблица 9: Квалификаторы адресного пространства

Квалификатор	Значение
read_only	только для чтения;
write_only	только для записи;
read_write	для чтения/записи.

Таблица 10: Квалификаторы доступа



Объявление ядра

Пример (быстрое преобразование Фурье)

```
_kernel void clFFT_1DTwistSplit(
    __global float *pfInReal,
    __global float *pfInImag,
    unsigned int nStartRow,
    unsigned int nNumCols,
    unsigned int nN,
    unsigned int nNumRowsToProcess,
    int nDirection)
{
    // ...
}
```

Функции рабочих элементов

```
Функция
                                            Возвращаемое значение
uint get_work_dim();
                                            Размерность пространства;
size_t get_global_size(uint uDimIndex);
                                            Глобальный размер;
size_t get_global_id(uint uDimIndex);
                                            Глобальный индекс:
                                            Локальный размер:
size_t get_local_size(uint uDimIndex);
size_t get_local_id(uint uDimIndex);
                                            Локальный индекс:
size_t get_num_groups(uint uDimIndex);
                                            Количество групп;
                                            Индекс группы:
size_t get_group_id(uint uDimIndex);
size_t get_global_offset(uint uDimIndex);
                                            Смещение группы.
```

Таблица 11: Функции рабочих элементов

Сложение векторов

Пример

```
_kernel void dp_add(
int nNumElements,
__global const float *pcfA,
__global const float *pcfB,
__global float *pfC)
int nID = get_global_id(0);
if (nID >= nNumElements)
  return;
pfC[nID] = pcfA[nID] + pcfB[nID];
```

Транспонирование матрицы

Пример

```
__kernel void transpose(
    __global float *pfOData,
    __global float *pfIData,
    int nOffset, int nWidth, int nHeight,
    __local float *pfBlock)
{
    // Чтение из общей памяти
    //
    unsigned int uXIndex = get_global_id(0);
    unsigned int uYIndex = get_global_id(1);
```

Транспонирование матрицы (продолжение)

```
if ((uXIndex + nOffset < nWidth) && (uYIndex < nHeight))
{
  unsigned int uIndexIn = uYIndex * uWidth + uXIndex + nOffset;
  pfBlock[get_local_id(1) * (BLOCK_DIM + 1) + get_local_id(0)] =
     pfIData[uIndexIn];
}
//
barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);</pre>
```

Транспонирование матрицы (окончание)

Пример (окончание)

```
// Запись в глобальную память
uXIndex = get_group_id(1) * BLOCK_DIM + get_local_id(0);
uYIndex = get_group_id(0) * BLOCK_DIM + get_local_id(1);
if ((uXIndex < nHeight) && (uYIndex + nOffset < nWidth))</pre>
  unsigned int uIndexOut = uYIndex * nHeight + uXIndex;
  pf0Data[uIndex0ut] =
    pfBlock[get_local_id(0) * (BLOCK_DIM + 1) + get_local_id(1)];
```