## نمایش حداکثر اندازه مجاز فایل قابل آپلود به کاربر، در ASP.Net

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۲:۰۴:۰۶ ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ تاریخ: www.dotnettips.info

برچسبها: ASP.Net

عنوان:

گاهی از اوقات قبل از درگیر شدن با کاربران (!)، بهتر است حداکثر اندازه مجاز فایل قابل ارسال به سرور را به آنها نمایش داد. درغیراینصورت باید پاسخگوی این باشید که چرا فایل 100 مگابایتی که من ارسال کردم، ذخیره نشده و برنامه کار نمیکنه! خطای دریافتی این خواهد بود: Maximum request length exceeded

در ASP.Net اگر هیچ تنظیم خاصی صورت نگرفته باشد، حداکثر اندازه فایل قابل ارسال به سرور، <u>4 مگابایت</u> است. این مورد را در machine.config و یا در web.config میتوان تغییر داد .

برای مثال، جهت بالا بردن اندازه فایل قابل ارسال به سرور در وب کانفیگ برنامه به 39 مگابایت، میتوان سطر زیر را به قسمت system.web اضافه کرد.

```
<httpRuntime executionTimeout="1200" maxRequestLength="39936" />
```

البته در این حالت بهتر است executionTimeout را نیز تنظیم نمود (بر اساس ثانیه) تا یک فایل حجیم را بتوانند آپلود کنند و در این حین مشکل timeout رخ ندهد (در اینجا به 20 دقیقه تنظیم شده است).

اما یک نکته را هم باید درنظر داشت. اگر هاست مورد استفاده شما فایل machine.config را <u>قفل کرده باشد</u> (که از لحاظ امنیت*ی* توصیه میشود)، سطر فوق در web.config هیچ تاثیری نخواهد داشت.

به همین منظور کلاس زیر را تهیه کردهام که تمامی این موارد را لحاظ میکند.

ابتدا مقدار پیش فرض 4 مگابایت درنظر گرفته خواهد شد.

سپس سعی میشود که مقدار مجاز MaxRequestLength از فایل machine.config خوانده شود. همچنین وضعیت قفل بودن آن نیز دریافت میشود.

اگر این قسمت قابل خواندن بود و همچنین قفل نشده بود، مقدار تنظیم شده maxRequestLength در وب کانفیگ، دریافت و استفاده خواهد شد.

و در آخر، اندازه دریافتی، که بر اساس KB است به شکلی قابل خواندن بازگشت داده میشود.

```
using System;
using System.Configuration;
using System.Web.Configuration;
/// <summary>
/// مجاز فایل قابل ارسال به سرور /// کلاسی جهت نمایش اندازه مجاز فایل قابل ارسال به سرور /// </summary
public class CMaxLimit
  /// <summary>
  اندازه مجاز فایل قابل ارسال بُه سرور ////
/// </summary>
  /// <returns></returns>
  public static string MaxFileUploadSizeLimit()
       مقدار پیش فرض//
      int resultKB = 4096;
       //machine.config
      Configuration mConfig =
           WebConfigurationManager.OpenMachineConfiguration();
      bool mConfigIsLocked = false;
      HttpRuntimeSection section =
           mConfig.GetSection("system.web/httpRuntime") as HttpRuntimeSection;
      if (section != null)
```

```
resultKB = section.MaxRequestLength;
                                     mConfigIsLocked = section.ElementInformation.IsLocked;
                   }
                   //web.config
if (!mConfigIsLocked)
                                      HttpRuntimeSection httpRuntimeSection =
                                     WebConfigurationManager.GetSection("system.web/httpRuntime") as HttpRuntimeSection; if (httpRuntimeSection != null)
                                      {
                                                        resultKB = httpRuntimeSection.MaxRequestLength;
                                      }
                   }
                   return
                                          SizeToString(resultKB * 1024);
  }
  /// <summary> /// commary> is also substituted in the substitute of the substitut
  /// <param name="len">اندازه فایل</param>
/// <returns>
  public static string SizeToString(long len)
                   int order = 0;
                   string[] sizes = new[] { "B", "KB", "MB", "GB" };
while (len >= 1024 && order + 1 < sizes.Length)</pre>
                                      order++;
                                     len = len / 1024;
                   return String.Format("{0:0.##} {1}", len, sizes[order]);
}
```

## نظرات خوانندگان

نویسنده: نیما

تاریخ: ۲۳/۰۱/۱۴:۰۰ ۱۴:۰۱

سلام استاد نصيري

در این موردی که فرمودین اگر machin.config قفل باشه اون خط تاثیر گذار نخواهد بود آیا وقتی که قبلش به تگ clear استفاده کنیم هم باز تاثیرگذار نیست؟چون تگ clear تنظیمات والد رو بی تاثیر میکنه.

ممنون از مطلب مفیدتون

موفق باشيد

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۲۳/۱۰/۲۳ ۰۰:۲۵:۲۵

سلام،

بله، بی اثر خواهد کرد اگر allowOverride که برای قفل کردن ذکر شد ، به false تنظیم نشده باشد.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178693.aspx

و همانطور که در راهنمای فوق صریحا ذکر شده، هر تلاشی برای تغییر یک section قفل شده، منجر به بروز یک خطا خواهد شد.

کلا قفل کردن ماشین کانفیگ برای هاستها طراحی شده تا از یک سری موارد بتوانند جلوگیری کنند. مثلا شما نتونید با impersonation ، بجای یک یوزر ویندوز NT لوکال عمل خاصی را روی هاست اجرا کنید.

http://www.devx.com/vb2themax/Tip/18801

نویسنده: مسعود

تاریخ: ۲۰:۴۵:۰۰ ۱۳۸۷/۱۰/۲۶

جالب بود استاد.

فقط یه چیزی به نظرت با این کد میشه کل بخش آپلود رو کنترل کرد.

به نظرم مقطعی کار کنه.

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۲۱:۱۷:۰۰ ۱۳۸۷/۱۰/۲۶

سلام،

نمىدونم دقيقا منظور شما چيست؟

این کد فقط عبارات درج شده در فایلهای کانفیگ رو استخراج و نمایش میده. کار خاص دیگری نمیکنه.