CORONAVÍRUS (COVID-19)

ACESSO À INFORMAÇÃO

PARTICIPE

LEGISLAÇÃO

ı

CCET

UNIRIO / CCET - Ensino e Pesquisa - Produzir e disseminar conhecimento UNIRIO

Guia Linux

INIT

場

Descrição

- É o primeiro programa executado pelo kernel durante a inicialização.
- Por padrão, o processo init é identificado no sistema com o número 1, ou seja, o PID do init é 1
 (a identificação dos processos em execução pode ser visto no diretório /proc).

Versões

Existem três versões do init para inicialização dos serviços no Linux.

1) SysVinit – Foi um dos mais utilizados (e por mais tempo) em diversas distribuições Linux. Neste caso, o *init* lê o arquivo de configuração /etc/inittab e executa o shell script /etc/rc.sysinit. Basicamente são definidos 8 níveis de execução (runlevel) para a inicialização.

Runlevel	Significado
0	encerra o sistema
1	inicializa o sistema em modo monousuário
2 a 5	inicializa o sistema em modo multiusuário
6	reinicializa o sistema
S	Joga o sistema no modo monousuário sem antes parar os processos em execução

Os scripts executados quando o sistema entra no *runlevel* X estão no diretório */etc/rcX.d*, onde X pode ter valor de 0 a 6. Na realidade, estes diretórios apenas contém links simbólicos para os scrips localizados no diretório */etc/init.d*. O diretório */etc/init/* possui os arquivos de configuração

dos processos inicializados pelo init.

Para ver o runlevel usado, basta digitar

runlevel

É possível parar o sistema usando o comando

sudo init 0

ou reinicializar o sistema com o comando

sudo init 6



Para alterar o runlevel para o nível 3, basta digitar

sudo init 3

- **2) Upstart** É baseado em eventos, onde os serviços do sistema podem ser associados a estes eventos. O *Upstart* define o que fazer quando um evento começa, muda ou termina. É importante observar que há compatibilidade do *Upstart* com o *SysVinit*.
- **3) Systemd** Desde 2015, é o sistema padrão de gerenciamento de serviços das distribuições Linux e tem como uma das principais características o uso de paralelização agressiva para inicializar, gerenciar e parar serviços.
- O Systemd utiliza diferentes tipos de unidades para inicializar e supervisionar o sistema.
- service (serviço) esta unidade corresponde a um daemon que pode ser iniciado, parado, reiniciado e recarregado.
- *socket* esta unidade encapsula um socket no sistema de arquivos ou na Internet. Cada unidade *socket* tem uma unidade *service* equivalente.
- device esta unidade encapsula um dispositivo.
- mount (montagem) esta unidade encapsula um ponto de montagem na hierarquia do sistema de arquivos.
- automount (automontagem) esta unidade encapsula um ponto de montagem automático.
- target (alvo) esta unidade é usada para agrupamento lógico de unidades. Ao invés de fazer algo, ela simplesmente referencia outras unidades, que podem ser controladas de forma conjunta. As targets correspondem ao runlevels (níveis de execução) do SysVinit. Para ver a lista das targets do sistema, digite

systemctl list-units --type=target

Para verificar o nível de execução usado no Systemd, basta digitar

```
systemctl get-default
```

Abaixo, é mostrada a resposta quando o nível de execução é o modo gráfico (corresponde ao runlevel 5 do SysVinit).

```
graphical.target
```

Para alterar o nível de execução para modo texto multiusuário (corresponde ao *runlevel* 3 do *SysVinit*), entre com

systemctl set-default multi-user.target



• *snapshot* – similar a unidade *target*, a unidade *snapshot* não faz nada por si só a não ser referenciar outras unidades.

Abaixo são listados alguns comandos do Systemd.

• Para ver o status do sistema, digite

```
systemctl status
```

Para listar as unidades em execução, basta digitar

```
systemctl
```

ou

systemctl list-units

• Para listar as falhas na inicialização do sistema, entre com

```
systemctl --state=failed
```

• Para reinicializar o sistema, digite

systemctl reboot

• Para parar o sistema, basta entrar com

systemctl shutdown

3 of 5 27/02/2023, 10:10

Exemplos: SysVinit X Systemd

Abaixo são mostrados alguns exemplos das duas principais versões do init.

- Para iniciar um serviço
 - SysVinit : serviço start
 - Systemd: systemclt start serviço
- Para parar um serviço
 - SysVinit : serviço stop
 - Systemd: systemctl stop serviço
- Para reiniciar um serviço
 - SysVinit: serviço restart
 - Systemd: systemctl restart serviço
- Para recarregar um serviço
 - SysVinit: serviço reload
 - Systemd: systemctl reload serviço
- Para verificar o status de um serviço
 - SysVinit : serviço status
 - Systemd: systemctl status serviço
- Para habilitar um serviço no boot
 - SysVinit: ckconfig serviço on
 - Systemd: systemctl enable serviço
- Para desabilitar um serviço no boot
 - SysVinit : ckconfig serviço off
 - Systemd: systemctl disable serviço
- Para verificar se um serviço está habilitado
 - SysVinit: ckconfig -list serviço
 - Systemd: systemctl is-enabled serviço

É importante observar que, para o *Systemd*, os comandos acima podem ser usados para qualquer tipo de unidade. Por exemplo, o comando

systemctl status sys-module-configfs.device

informa o status de uma unidade device, enquanto

systemctl is-enabled snapd.socket

verifica se uma unidade de socket está habilitada.

Observações



• Mesmo quando o *Systemd* está sendo usado, é possível usar a maioria dos comandos do *SysVinit*, pois há mapeamento entre eles. Abaixo são mostrados alguns exemplos.

SysVinit	Systemd
/sbin/runlevel	/bin/systemctl
/sbin/init	/lib/systemd/systemd

Os nomes *runlevel* e *init* são mantidos apenas por questões históricas. Por exemplo, quando o usuário digita *runlevel*, o sistema executa *systemctl*.

Sumário Topo

- CCET Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
- NTI © 2023
- UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro